3. 多点访问协议

3.1 多路访问链路和协议

两种类型的链路(一个子网内部链路连接形式) 点对点

拨号访问的PPP

以太网交换机和主机之间的点对点链路

广播 (共享线路或媒体)

传统以太网

HFC上行链路

802.11无线局域网

协议:

单个共享的广播型链路

2个或更多站点同时传送:冲突(collision)

多个节点在同一个时刻发送,则会收到2个或多个信号叠加 两个电磁波叠加一起就无法识别信号了

多路访问协议 MAP (介质访问控制协议:MAC)

分布式算法-决定节点如何使用共享信道,即:决定节点什么时候可以发送 关于共享控制的通信必须借信道本身传输 没有带外的信道,各节点使用其协调信道使用 用于传输控制信息

理想的MAP:

给定:

Rbps的广播信道

必要条件:

当一个节点要发送时,可以R速率发送 当M个节点要发送,可以以R/M的平均速率发送

完全分布的

没有特殊节点协调发送没有时钟和间隙的同步

简单

3.2 MAC(介质/媒体访问控制)协议

分类: 3类

信道划分

把信道划分成小片(时间,频率,编码) 分配片给每个节点专用

随机访问

信道不划分, 允许冲突

冲突后恢复

依次轮流

节点一次轮流

但是有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

a.信道划分MAC协议:

TDMA: time devision multiple access

时分

轮流使用信道,信道的时间分为周期

每个站点使用每周期中固定的间隙(长度=帧传输时间)传输帧

如果站点无帧传输,间隙空闲---->浪费

如: 6站LAN, 1、3、4有数据报,间隙2、5、6空闲

FDMA: frequency division multiple access 频分与时分类似

CDMA: code division multiple access

所有站点在整个频段上同时传输,采用编码原理加以区分

码分

完全无冲突

假定:信号同步很好,线性叠加

比方:

TDM:不同的人在不同的时刻讲话 FDM:不同的组在不同的小房间里通信 CDMA:不同的人使用不同的语言讲话

b.随机存取协议

当节点有帧要发送时

以信道带宽的全部Rbps发送

没有节点间的预先协调

两个或更多节点同时传输, 会发生冲突

随机存储协议规定

如何检测冲突

如何从冲突中恢复(e.g.,通过稍后的重传)

随机MAC协议:

时隙ALOHA

ALOHA

CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

b.1 时隙ALOHA

假设

所有帧是等长的

时间被划分成相等的时隙,每个时隙可发送一帧

节点只在时隙开始时发送帧

节点在时钟上是同步的

如果两个或多个节点在一个时隙传输, 所有的站点都能检测到冲突

运行

当节点获取新的帧,在下一个时隙传输

传输时没有检测到冲突, 成功

节点能够在下一时隙发送新帧

检测时如果检测到冲突, 失败

节点在每一个随后的时隙以概率P重传帧,直至成功

优点

节点可以以信道带宽全速连续传输

高度分布: 仅需要节点之间在时隙上的同步

简单

缺点

存在冲突, 浪费时隙

即使有帧要发送,仍然有可能存在空闲的时隙

节点检测冲突的时间<帧传输的时间

必须传完

需要时钟上同步

效率

见图

b.2 纯ALOHA(非时隙)

无时隙ALOHA:简单、无需节点间时间上同步

当有帧需要传输: 马上传输

冲突的概率增加

帧在t0发送,和其他在[t0-1,t0+1]区间内开始发送的帧冲突

帧冲突的区间(其他帧在此区间开始传输)增大了一倍

效率: 见图

b.3 CSMA(载波侦听多路访问)

Aloha:

如何提高ALOHA的效率

发之前不管有无其他节点在传输

CSMA:

在传输前线侦听信道

如果侦听到信道空闲, 传输整个帧 如果侦听到信道忙, 推迟传送

冲突:

仍然可能发生

由传播延迟造成:两个节点可能侦听不到正在进行的传输

冲突:

整个冲突帧的传输时间都被浪费了,是无效的传输

注意:

传播延迟(距离)决定了冲突的概率

节点依据本地的信道使用情况来判断全部信道的使用情况

b.4 CSMA/CD(冲突检测)

CSMA/CD:

载波侦听CSMA:和在CSMA中一样发送前侦听信道

没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突

冲突发生时则传输终止,减少对信道的浪费

冲突检测CD技术,有线局域网中容易实现:

检测信号强度, 比较传输与接收到的信号是否相同

通过周期的过零点检测

以太网CSMA/CD

适配器获取数据报, 创建帧

发送前: 侦听信道CS

闲: 开始传送帧

忙:一直等到闲再发送

发送过程中,冲突检测CD

没有冲突:成功

检测到冲突:放弃,之后尝试重发

发送方适配器检测到冲突,除放弃外,还发送一个Jam信号,所有听到冲突的适配器也是如此 强化冲突:让所有站点都知道冲突

如果放弃,适配器进入指数退避状态

在第m次失败后,适配器随机选择一个{0,1,2,,2^m-1}中K

等待K*512位时

然后转到步骤2

exponential backoff二进制指数退避算法

目标: 适配器试图适应当前负载, 在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发

高负载: 重传窗口时间大,减少冲突,但等待时间长

低负载: 使得各站点等待时间少, 但冲突概率大

首次碰撞: 在{0, 1}选择K; 延迟K*512位时

第2次碰撞: 在{0, 1, 2, 3}选择K

第10次碰撞: 在{0, 1, 2, 3,, 1023}选择K

效率: 见图

b.5 CSMA/CA (冲突避免)

WLAN构成:

基站: AP

无线链路

移动主机节点

无线局域网:

冲突: 2+站点(AP或者站点)在同一个时刻发送

802.11: CSMA-发送前侦听信道

不会和其它节点正在进行的传输发生冲突

802.11: 没有冲突检测!

无法检测冲突: 自身信号远远大于其他节点信号(无线信号容易衰减)

即使能CD: 冲突!=成功 这边! =是指没关系

目标: avoid collisions: CSMA/C(ollision)A(voidance)

无法CD,一旦发送一股脑全部发送完毕,不CD

为了避免无CD带来的信道利用率低的问题,事前进行冲突避免

发送方:

如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长,则传输整个帧 (no CD) 如果侦测到信道忙碌,那么 选择一个随机回退值,并在信道空闲时递减该值;如果信道忙

碌, 回退值不会变化

到数到**0**时(只生在信道闲时)发送整个帧如果没有收到**ACK,**增加回退值,重复**2** 接收方:

如果帧正确,则在SIFS后发送ACK

在count down时,侦听到了信道空闲为什么不发送,而要等到0时在发送 2个站点有数据帧需要发送,第三个节点正在发送

LAN CD: 让2者听完第三个节点发完,立即发送

冲突: 放弃当前的发送,避免了信道的浪费于无用冲突帧的发送 代价不昂贵

WLAN : CA

无法CD, 一旦发送就必须发完, 如冲突信道浪费严重, 代价高昂思想: 尽量事先避免冲突, 而不是在发生冲突时放弃然后重发听到发送的站点, 分别选择随机值, 回退到0发送 - 不同的随机值, 一个站点会胜利

- 失败站点会冻结计数器, 当胜利节点发完再发

无法完全避免冲突 两个站点相互隐藏

选择了非常靠近的随机回退值

冲突避免:

允许发送方预约通道,而不是随机访问该信道:避免长数据帧的冲突 发送方首先使用CSMA向BS发送一个小的RTS分组

RTS可能会冲突(但是由于比较短,浪费信道较少)

BS广播 clear-to-send CTS,作为RTS的响应

CTS能够被所有涉及到的节点听到

发送方发送数据帧 其它节点抑制发送

采用小的预约分组,可以完全避免数据帧的冲突

b.5 线缆接入网络 了解即可

时隙ALOHA的效率(Efficiency)

效率: 当有很多节点,每个节点有很多帧要发送时, x%的时隙是成功传输帧的时隙

- □ 假设N个节点,每个节 点都有很多帧要发送, 在每个时隙中的传输概 率是p
- □ 一个节点成功传输概率 是p(1-p)^{N-1}
- □ 任何一个节点的成功概 率是= Np(1-p)^{N-1}

- □ **N**个节点的最大效率: 求出使**f(P)=N**p(1-p)^{N-1}最 大的**p***
- □ 代入P*得到最大 f(p*)=Np*(1-p*)^{N-1}
- □ N为无穷大时的极限为 1/e=0.37

最好情况:信道利用率37%

纯ALOHA的效率

P(指定节点成功) = P(节点传输)·

P(其它节点在[t_0 -1, t_0]不传) · P(其它节点在[t_0 , t_0 +1不传] = $p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1} = p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$

选择最佳的p、N趋向无穷大...

= 1/(2e) = 17.5%

效率比时隙ALOHA更差了!

CSMA/CD效率

- ❖ T_{prop} = LAN上2个节点的最大传播延迟
- ❖ t_{trans} = 传输最大帧的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- ❖ 效率变为1
 - · 当tprop 变成0时
 - 当t_{trans} 变成无穷大时
- ❖ 比ALOHA更好的性能,而且简单,廉价,分布式!

c.轮流MAC协议 Taking Turns

信道划分MAC协议

共享信道在高负载时是有效和公平的

在低负载时效率低下

只能等到自己的时隙开始发送或者利用1/N的信道频率发送 当只有一个节点有帧传时,也只能够得到1/N个带宽分配

随机访问MAX协议

在低负载时效率高:单个节点可以完全利用信道全部带宽 高负载时:冲突开销较大,效率极低,时间很多浪费在冲突中

轮流协议有两者的优点

轮询:

主节点邀请从节点依次传送

从节点一般比较"dumb"

缺点:

轮询开销:轮询本身消耗信道带宽

等待时间:每个节点需等到主节点轮询后开始传输,即使只有一个节点,也需要等到轮询一周后才

能够发送

单点故障: 主节点失效时造成整个系统无法工作

令牌传递:

控制令牌(token)循环从一个节点到下一个节点传递

令牌报文:特殊的帧

缺点:

令牌开销:本身消耗带宽

延迟: 只有等到抓住令牌, 才可传输

单点故障 (token):

令牌丢失系统级故障,整个系统无法传输 复杂机制重新生成令牌

3.3 总结

多点接入问题:对于一个共享型介质,各个节点如何协调对它的访问和使用 信道划分

TDMA, FDMA, CDMA

随机访问(动态)

ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD

载波侦听: 在有些介质上很容易 (wire: 有线介质), 但在有些介质上比较困难 (wireless: 无线)

CSMA/CD: 802.3以太网中使用 CSMA/CA: 802.11 WLAN中使用

依次轮流协议

集中:由一个中心节点轮询分布:通过令牌控制蓝牙,FDDI,令牌环