4. 诵用转发和SDN

4.1 匹配

数据平面

本地的、每个路由器的功能 决定从某个端口进入的分组从哪个端口输出 转发功能

控制平面

网络范围的逻辑

决定分组端到端穿行于各个路由器的路径

每个路由器 (Per Route) 的控制平面

每个路由器上都有实现路由单元算法元件(他们之间需要相互交互)-形成传统IP实现方式的控制平面每台设备上既实现控制平面功能,又实现数据平面功能 控制功能分布式实现

路由表-粘连

数量众多、功能各异的中间盒

路由器的网络层功能:

IP转发:对于到来的分组按照路由表决定如何转发,数据平面

路由: 决定路径,计算路由表;处在控制平面

还有其他种类繁多的网络设备(中间盒)

交换机: 防火墙; NAT; IDS; 负载均衡设备

未来: 不断增加的需求和相应的网络设备

需要不同的设备去实现不同的网络功能

每台设备集成了控制平面和数据平面的功能 控制平面分布式地实现了各种控制平面功能 升级和部署网络设备非常困难

网络设备控制平面地实现方式特点:

互联网络设备:

传统方式都是通过分布式,每台设备地方法来实现数据平面和控制平面 垂直集成:每台路由器或其他网络设备,包括

1.硬件、在私有的操作系统

2. 互联网协议标准(IP,RIP,IS-IS,OSPF,BGP)的私有实现

从上到下都由一个厂商提供(代价大,被设备上"绑架")

每个设备都实现了数据平面和控制平面的事情

控制平面的功能是分布式实现的

设备基本上只能(分布式升级困难)按照固定方式工作,控制逻辑固化。不同的网络功能需要不同

的"middleboxes"

防火墙 负载均衡设备 NAT boxes

(数据+控制平面的)集成>(控制逻辑)分布>固化 代价大;升级困难;管理困难等

4.2 传统方式实现网络的问题

问题:

垂直集成

昂贵、不便于创新的生态

分布式、固化设备功能===网络设备种类繁多

无法改变路由等工作逻辑,无法实现流量工程等高级特性

配置错误影响全网运行; 升级和维护会设计到全网设备: 管理困难

要增加新的网络功能,需要设计、实现以及部署新的特定设备,设备种类繁多

~2005: 开始重新思考网络控制平面的处理方式

集中: 远程的控制器集中实现控制逻辑 远程: 数据平面和控制平面的分离

4.3 SDN:逻辑上集中的控制平面

一个不同的(通常是远程)控制器与CA交互,控制器决定分组转发的逻辑(可编程),CA所在设备执行逻辑

主要思路:

网络设备数据平面和控制平面分离

数据平面-分组交换机

将路由器、交换机和目前大多数网络设备的功能进一步抽象成:按照流表进行PDU的动作

流表: 由控制平面设置的控制逻辑

PDU: 帧分组

动作: 包括转发、丢弃、拷贝、泛洪、阻塞

统一化设备功能: SDN交换机(分组交换机),执行控制逻辑

控制平面-控制器+网络应用

分离集中

计算和下发控制逻辑:流表

优势:

水平集成控制平面的开放实现(而非私有实现),创造出好的产业生态,促进发育 分组交换机、控制器和各种控制逻辑网络应用的app可由不同厂商生产,专业化,引入竞争形成良好生

态

集中式实现控制逻辑, 网络管理容易

集中式控制器了解网络状况,编程简单,传统方式困难

避免路由器的误配置

基于流表的匹配+行动的工作方式允许"可编程的"分组交换机

实现流量工程的高级特性

在此框架下实现各种新型(未来)网络设备

垂直集成封闭,私有没创新缓慢,产业规模小水平集成,开放接口,快速创新,产业巨大

流量工程:

在SDN下可以实现:

流量分多路走

流量特定路径走

不同流量不同路径

见图

特点:

- 1.通用"flow-based"基于流的匹配+行动
- 2. 控制平面和数据平面的分离
- 3.控制平面功能在数据交换设备之外实现
- 4. 可编程控制应用

架构:

数据平面交换机

快速,简单,商业化交换设备,采用硬件实现通用转发功能

流表被控制器计算和安装

基于南向API(例如OpenFlow),SDN控制器访问基于流的交换机

定义了哪些可以被控制, 哪些不能

也定义了和控制器的协议(e.g.,OpenFlow)

SDN控制器 (网络OS):

维护网络状态信息

通过上面的北向API和网络控制应用交互

通过相面的南向API和网络交换机交互


逻辑上集中,但是在实现上通常由于性能、可扩展性、容错性以及鲁棒性采用分布式方法控制应用:

控制的大脑:采用下层提供的服务(SDN控制器提供的API)实现网络功能 路由器交换机 接入控制 防火墙 负载均衡 其他功能


非绑定:可以被第三方提供,与控制器厂商以通常上不同,与分组交换机厂商也可以不同

通用转发和SDN:

每个路由器包含一个流表(被逻辑上集中的控制器计算和分发)



流量工程: 传统路由比较困难




Q: 网管如果需要u到z的流量走uvwz,x到z的流量走xwyz,怎么办?

<u>A:</u>需要定义链路的代价,流量路由算法以此运算(IP路由面向目标,无法操作)(或者需要新的路由算法)!


链路权重只是控制旋钮,错!

流量工程: 困难



Q:如果网管需要将u到z的流量分成2路: uvwz 和uxyz(负载均衡),怎么办?(IP路由面向目标) A:无法完成(在原有体系下只有使用新的路由选择算法,而在全网部署新的路由算法是个大的事情)


流量工程: 困难



Q.如果需要w对蓝色的和红色的流量采用不同的路由,怎么办?

A: 无法操作(基于目标的转发,采用LS, DV 路由)

每个路由器包含一个流表 (被逻辑上集中的控制器计算和分发)



4.4 OpenFlow 数据平面抽象

流:由分组(帧)头部字段所定义 通用转发:简单的分组处理机制

模式: 将分组头部字段和流表进行匹配

行动:对于匹配上的分组,可以是丢弃、转发、修改

优先权Priority: 几个模式匹配了,优先采用哪个,消除歧义

计数器Counter: #bytes 以及 #packets

路由器中的流表定义了路由器的匹配+行动规则 (流表由控制器计算并下发)

match+action: 统一化各种网络设备提供的功能

功能 match action

 路由器
 最长前缀匹配
 通过一条链路转发

 交换机
 目标MAC地址
 转发或者泛洪


 防火墙
 IP地址,TCP/UDP ports
 允许或者禁止

 NAT
 IP地址和端口号
 重写地址和端口号

目前几乎所有的网络设备都可以在这个match+action模式框架进行描述,具体化为各种网络设备包括未来的

网络设备

OpenFlow: 流表的表项结构



例子

基于目标的转发

Switch Port	MA(src	- 1			IP Src	IP Dst		TCP sport	TCP dport	Action
*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	port6

IP 数据报目标地址是51.6.0.8 应该被通过端口6转发

防火墙:

Switch Port	MA(src	C	MAC dst	Eth type	VLAN ID	IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Forward
*	*	*		*	*	*	*	*	*	22	drop

不转发 (阻塞) 所有具有目标TCP端口号 是22的分组

Switch Port	MA(src	0	MAC dst			IP Src	IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Forward
*	*	*		*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	drop

所有由128.119.1.1发送的分组都应该被阻塞

基于层2目标的转发:

Switch Port	MAC src	MAC dst	1	VLAN ID		IP Dst	IP Prot	TCP sport	TCP dport	Action
*	22:A7:23: 11:E1:02	*	*	*	*	*	*	*	*	port3

所有层2源MAC地址是 22:A7:23:11:E1:02都应该被 向端口3转发

