6. 拥塞控制原理

6.1 拥塞:

非正式的定义:"太多的数据需要网络传输,超过了网络的处理能力"与流量控制不同

拥塞的表现

分组丢失(路由器缓冲区溢出) 分组经历比较长的延迟(在路由器的队列中排队) 网络TOP10的问题

拥塞的原因/代价:场景1

2个发送端,2个接收端 一个路由器,具备无限大的缓冲 输出链路带宽:R 没有重传

每个连接的最大吞吐量:R/2

代价: 当进入的速率接近链路带宽R时,延迟增大(流量强度趋向1)

拥塞的原因/代价:场景2

一个路由器,有限的缓冲 分组丢失时候,发送端重发 应用层的输入=应用层的输出

传输层的输入包括重传>应用层的输入

理想化: 发送端有完美的信息

发送端知道什么时候路由器的缓冲是可用的

只在缓冲区可用的时候发送

不会丢失

传输层的输入包括重传=应用层的输入

掌握信息丢失

分组可以丢失,在路由器由于缓冲区满而被丢弃如果知道分组丢失,发送方重新分组 传输层的输入包括重传>应用层的输入

代价:

为了达到一个有效输出,网络需要做更多的工作(大量丢失造成的重传) 没有必要的重传,链路中包括了多个分组的拷贝 是那些没有丢失。经历的时间比较长(拥塞状态)但是超时的分组

是那些没有丢失,经历的时间比较长(拥塞状态)但是超时的分组降低了的"goodput"

拥塞的原因/代价:场景3

见图

入网拥塞出现死锁 (只进不出)


转发少的节点优先,导致转发多的节点需要等待,等待时间一就就超时重发 代价:

当分组丢失时,任何"关于这个分组的上游传输能力"都被浪费了


拥塞的原因/代价: 场景1

original data: λ_{in}

- □ **2**个发送端, **2**个接 收端
- □ 一个路由器, 具备 无限大的缓冲
- □ 输出链路带宽: R
- □ 没有重传



❖ 每个连接的最大吞吐量 : R/2



当进入的速率λ_{in}接近链路链路带宽R时,延迟增大

Transport Layer 3-109


throughput: λ_{out}

共享的无限大的

输出链路缓冲

拥塞的原因/代价: 场景2

- □ 一个路由器,有限的缓冲
- □ 分组丢失时, 发送端重传
 - 应用层的输入=应用层输出: $\lambda_{in} = \lambda_{out}$
 - · 传输层的输入包括重传: λ'in≥ λin




拥塞的原因/代价: 场景3

- □ 4个发送端
- □多重路径
- □ 超时 / 重传

Q: 当λ_{in} λ'_{in} 增加时,会发生什么?

A: 当红色的¾n增加时,所有到来的蓝色分组都在最上方的队列中丢弃了,蓝色吞吐->0



6.2 拥塞控制的方法

拥塞控制的目的: 网络不拥塞的情况下,尽可能的提升传输速率 如果没有网络拥塞

超时重发/丢失重发大量增多

- --->传输层输入占据大量带宽,导致输出变慢
- --->加剧超时/丢失, 更多输入
- --->到达极致就是只进不出,形成死锁

2种常用的拥塞控制方法:

端到端拥塞控制:

没有来自网络的显式反馈

端系统根据延迟和丢失时间推断是否拥塞

超时重发, 丢失重发, 快速重发都是拥塞的信号

TCP采用的方法

网络辅助的拥塞控制:

路由器提供给端系统以反馈信息

单个bit置位,显示有拥塞(SNA,DECbit,TCP/IP ECN,ATM)

显式提供发送端可以采用的速率

ATM ABR拥塞控制: ATM: 异步传输网络

ABR: available bit rate:

弹性服务

如果发送端的路径"轻载"

发送方使用可用带宽

如果发送方的路径拥塞:

发送方限制其发送的速率到一个最小的保障速率上

RM(资源管理)信元

由发送端发送,在数据信元中间隔插入 RM信元中的比特被交换机设置("网络辅助")

NI bit: no increase in rate (轻微拥塞) 速率不要增加了

CI bit: congestion

ER: 最多为你这对连接提供多少带宽

indication: 拥塞指示

发送端发送的RM信元被接收端返回,接收端不做任何改变