### 2. 差错检测和纠正

### 2.1 错误检测

EDC = 错误检测和纠正位(冗余位)

D = 数据由差错检测保护,可以包含头部字段

错误检测不是100%可靠的

协议会漏检一些错误, 但是很少

更长的EDC字段可以得到更好的检测和纠正效果

奇偶校验

单bit奇偶校验 : 检测单个bit级错误

只能检测奇数个数错误, 偶数个数错误无法检验

2维奇偶校验 : 检测和纠正单个bit错误

无法检验队列错误 如

хх

хх

### Internet校验和

目标:

检测正在传输报文段时的错误(如,位翻转) 仅仅用在传输层。

校验和: CRC 循环冗余校验

强大的差错检测码

将数据彼得D,看成二进制的数据

生成多项式G: 双方协商r+1位模式(r次方)

生成和检查所使用的位模式

目标:选择r位CRC附加位R,使得

<D,R>正好被G整除 (modulo 2)

模2运算:加法不进位,减法不借位,即相同位的异或运算

接收方知道G,将<D,R>除以G,如果非0余数:检查出错误!

能检出所有少于r+1位的突发错误

实际中广泛应用(以太网,802.11WIFI,ATM)

性能:

突发错误和突发长度

CRC检错性能描述

能够检查所有的1bit错误


能够检查出所有的双bits错误

能够检查出所有长度<=r位的错误

出现r+1位错误检查不出的概率是


 $\frac{1}{2^{r-1}}$ 

出现长度大于r+1的突发错误,检查不出的概率



# 单bit奇偶校验: 2维奇偶校验:

检测单个bit级错误 检测和纠正单个bit错误





D: data bits to be sent R: CRC bits

bit pattern

D\*2<sup>r</sup> XOR R

mathematical formula

# CRC 例子

## 需要:

 $D.2^r XOR R = nG$ 

## 等价于:

 $D.2^r = nG XOR R$ 

## 等价于:

两边同除*G* 得到余数 R=..

R = remainder 
$$\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$

