FLOPs

这里先注意一下FLOPs的写法,不要弄混了:

FLOPS(全大写):是floating point operations per second的缩写,意指每秒浮点运算次数,理解为计算速度,是一个衡量硬件性能的指标。

FLOPs(s小写):,是floating point operations的缩写(s表复数),意指浮点运算数,理解为计算量,可以用来衡量算法/模型的复杂度,也就是我们这里要讨论的。

标准卷积层的FLOPs

考虑bias: $(2*C_{int}*k^2)*C_{out}*H*W$

不考虑bias: $(2*C_{int}*k^2-1)*C_{out}*H*W$

参数定义(下同): C_{int} 为输入通道数,k为卷积核边长, C_{out} 为输出通道数,H*W为输出特征图的长宽。

其实卷积层在实现的时候可以选择加bias或者不加,在很多的框架当中是一个可以选择的参数,为了严谨,这里特地提一下。

怎么理解上面的公式呢?以不考虑bias为例。我们先计算输出的feature map中的一个pixel的计算量,然后再乘以feature map的规模大小即可,所以我们主要分析下上面公式中的括号部分:

$$(2*C_{int}*k^2 - 1) = C_{int}*k^2 + C_{int}*k^2 - 1$$
(1)

可以看到我们把它分成了两部分,**第一项是乘法运算数,第二项是加法运算数,因为n个数相加,要加**n-1次,所以不考虑bias,会有一个-1,如果考虑bias,刚好中和掉。

深度可分离卷积的FLOPs

深度可分离卷积分成两部分,一部分是分通道卷积,另一部分是1*1卷积。(如果不知道深度可分离卷积的朋友可以先看下<u>这个博客</u>,这是一种可大大减少计算量的卷积方法)

这里的讨论以考虑bias为准:

第一部分: $(2*k^2)*H*W*C_{int}$ 第二部分: $2*C_{int}*H*W*C_{out}$

最终的结果就是两部分相加。

池化层的FLOPS

这里又分为全局池化和一般池化两种情况:

全局池化

针对输入所有值进行一次池化操作,不论是max、sum还是avg,都可以简单地看做是只需要对每个值算一次。

所以结果为: $H_{int} * W_{int} * C_{int}$

一般池化

答案是: $k^2 * H_{out} * W_{out} * C_{out}$

注意池化层的: $C_{out} = C_{int}$

全连接层的FLOPs

考虑bias:(2*I)*O

不考虑bias: (2*I-1)*O

分析同理,括号内是一个输出神经元的计算量,拓展到O个输出神经元。(如果该全连接层的输入是卷

积层的输出,需要先将输出展开成一列向量)

激活层的FLOPs

ReLU

ReLU一般都是跟在卷积层的后面,这里假设卷积层的输出为H*W*C,因为ReLU函数的计算只涉及到一个判断,因此计算量就是H*W*C

sigmoid

根据sigmoid的公式可以知道,每个输入都需要经历4次运算,因此计算量是H*W*C*4(参数含义同ReLU)

参数量

卷积层的参数量

卷积层的参数量与输入特征图大小无关

考虑bias: $(k^2*C_{int}+1)*C_{out}$ 不考虑bias: $(k^2*C_{int})*C_{out}$

深度可分离卷积的参数量

不考虑bias:

第一部分: $k^2 * C_{int}$

第二部分: $(1*1*C_{int})*C_{out}$

最终结果为两者相加。

池化层的参数量

池化层没有需要学习的参数,所以参数量为0。

全连接层的参数量

考虑bias: I * O + 1

如果有写的不对的地方请各位大佬在评论区指出来,一起学习!

参考资料

CNN 模型所需的计算力(flops)和参数(parameters)数量是怎么计算的?