问题

常量指针和指针常量有什么区别?

const的优点

在C++中,关键字const用来只读一个变量或对象,它有以下几个优点:

- 1. **便于类型检查**,如函数的函数 func(const int a) 中a的值不允许变,这样**便于保护实参**。
- 2. 功能**类似于宏定义,方便参数的修改和调整**。如 const int max = 100;
- 3. 节省空间,如果再定义a = max,b=max...等就不用在为max分配空间了,而用宏定义的话就一直进 行宏替换并为变量分配空间
- 4. 为函数重载提供参考,即可以添加const进行重载。

常量指针和指针常量的区别

首先要区分常量指针和指针常量分别是什么,这里有一种很好的记忆方法:

指针(*)和常量(const)谁在前先读谁;* 象征着地址,const象征着内容;谁在前面谁就不允许改变。

常量指针p1:即指向const对象的指针,指向的地址可以改变,但其指向的内容(即对象的值)不可以 改变。

```
1 //p1可以改变,但不能通过p1修改其指向的对象(即 b)的值;不过,通过其他方式修改b的值是允许的
2 p1 = &a; //正确,p1是常量指针,可以指向新的地址(即&a),即p1本身可以改变
3 *p1 = a; //错误,*p1是指针p1指向对象的值,不可以改变,因此不能对*p重新赋值
```

指针常量p2:指针本身是常量,即指向的地址本身不可以改变,但内容(即对象的值)可以改变。

```
1 p2 = &a; //错误,p2是指针常量,本身不可以改变,因此将a的地址赋给p2是错误的 2 *p2 = a; //正确,p2指向的对象允许改变
```

补充:要分辨是常量指针还是指针常量,可以从右向左来看其定义,具体如下:

①对于 int const *p1=&b,先将*和p1结合,即p1首先是一个指针,然后再左结合const,即常量指针,它指向了const对象,因此我们不能改变 *p1的值。

②对于 int *const p2=&c,现将const和p2结合,即p2首先是一个常量,然后再左结合*,即指针常量,它本身是一个常量,因此我们不能改变p2本身。另外因为p2本身是const,而const必须初始化,因此p2在定义时必须初始化,即不能直接 int *const p2;

参考资料

常量指针和指针常量的区别详解

《C++ Primer》