问题

vector 与 C 中的数组不同,是一个数组大小可以动态变化的容器。那么这个变化过程具体是怎么变的呢,怎样才可以提高 vector 的使用效率呢?

原理概述

- 1. vector 存储的空间在内存中是连续的,如果 vector 现有空间已存满元素,在 push_back 新增数据的时候就要分配一块更大的内存,将原来的数据 copy 过来,接着释放之前的内存,再在新的内存空间中存入新增的元素。
- 2. 不同编译器对 vector 的扩容方式实现不一样,在 vs 中以 1.5 倍扩容,而在 gcc 中以 2 倍扩容,后面我们会看到以 1.5 倍扩容的方式效果更好。
- 3. vector 的初始的扩容方式代价太大,初始扩容效率低,需要频繁增长,不仅操作效率比较低,而且频繁的向操作系统申请内存容易造成过多的内存碎片,所以这个时候需要合理使用 resize()和 reserve()方法提高效率减少内存碎片的。
- 4. 对 vector 的任何操作,一旦引起空间重新配置,指向原 vector 的所有迭代器就都会失效。

gcc 中 vector 的扩容过程

我电脑系统是ubuntu,所以下面用一段代码来直观地体现在 gcc 中 vector 的扩容过程,需要说明的是 size() 表示的是 vector 当前的元素个数,而 capacity() 表示的是 vector 当前的容量大小,也就是当前 给该 vector 分配的内存空间大小,当元素个数超过 capacity() 时,就需要扩容了。

```
1 #include<iostream>
 2
   #include<vector>
    using namespace std;
    int main()
 5
 6
       vector<int> vec;
 7
       cout << vec.capacity() << endl;</pre>
8
       for (int i = 0; i < 10; ++i)
            vec.push back(i);
            cout << "size: " << vec.size() << endl;</pre>
            cout << "capacity: " << vec.capacity() << endl;</pre>
13
14
        system("pause");
        return 0;
16
```

输出如下:

size: 1 capacity: 1 size: 2 capacity: 2 size: 3 capacity: 4 size: 4 capacity: 4 size: 5 capacity: 8 size: 6 capacity: 8 size: 7 capacity: 8 size: 8 capacity: 8 size: 9 capacity: 16 size: 10 capacity: 16

为什么以成倍的方式扩容而不是一次增加一个固定大小的容量

假设我们需要往 vector 中存储 n 个元素,成倍方式增长存储空间的话,那么均摊到每一次的 push_back 操作的时间复杂度为 O(1) ,而一次增加固定值空间的方式均摊到每一次的 push_back 操作 的时间复杂度为 O(n) 的时间。(具体就不展开了,相信算法面试官也不会问得这么细,又不是做底层 开发的,问这么细的意义不大)

那为什么是以 2 倍或者 1.5 倍进行扩容呢

我们用个例子算算看:

两倍扩容

- 假设我们一开始申请了 16Byte 的空间。
- 当需要更多空间的时候,将首先申请 32Byte,然后释放掉之前的 16Byte。这释放掉的16Byte 的空间就闲置在了内存中。
- 当还需要更多空间的时候,你将首先申请 64Byte,然后释放掉之前的 32Byte。这将在内存中留下 一个48Byte 的闲置空间(假定之前的 16Byte 和此时释放的32Byte 合并)
- 当还需要更多空间的时候,你将首先申请128Byte,然后释放掉之前的 64 Byte。这将在内存中留下一个112Byte 的闲置空间(假定所有之前释放的空间都合并成了一个块)

这时你就会发现一个问题,要申请的空间都比之前释放的空间合并起来的都大,因此无法循环利用之前 释放的空间。

1.5 倍扩容

- 假设我们一开始申请了 16Byte 的空间。
- 当需要更多空间的时候,将申请 24 Byte ,然后释放掉 16 ,在内存中留下 16Byte 的空闲空间。
- 当需要更多空间的时候,将申请 36 Byte,然后释放掉 24,在内存中留下 40Byte (16 + 24)的空闲空间。
- 当需要更多空间的时候,将申请 54 Byte,然后释放 36,在内存中留下 76Byte。
- 当需要更多空间的时候,将申请 81 Byte,然后释放 54, 在内存中留下 130Byte。

• 当需要更多空间的时候,将申请 122 Byte 的空间(复用内存中闲置的 130Byte)

从上面你可以看到当要申请122 Bybes 空间的时候,之前释放的空间合并起来已经比要申请的空间大了,这时我们就可以利用之前释放的空间来充当新空间,从而减少了内存碎片风险,重复利用高更高。

所以说明了 1.5 倍扩容方法比 2 倍的好,也解释了为什么不采用更高倍的扩容方法而一般都采用 2 倍或者 1.5 倍的问题。这是空间和时间的权衡,空间分配地越多,平摊时间复杂度越低,但浪费空间也多。 最好把增长因子设在 (1,2) 之间。

resize() 和 reserve() 区别

首先介绍下 vector 中与空间大小相关的四个函数含义:

• size():返回vector中的元素个数

• capacity():返回vector能存储元素的总数

• resize()操作:创建指定数量的的元素并指定vector的存储空间

• reserve()操作:指定vector的元素总数

size() 函数返回的是已用空间大小, capacity() 返回的是总空间大小, capacity() -size() 则是剩余的可用空间大小。当 size() 和 capacity() 相等,说明 vector 目前的空间已被用完,如果再添加新元素,则会引起 vector 空间的动态增长。

由于动态增长会引起重新分配内存空间、拷贝原空间、释放原空间,这些过程会降低程序效率。因此,可以使用 reserve(n) 预先分配一块较大的指定大小的内存空间,这样当指定大小的内存空间未使用完时,是不会重新分配内存空间的,这样便提升了效率。只有当 n>capacity() 时,调用 reserve(n) 才会改变vector容量,不然保持 capacity() 不变。

- 1. resize() 既修改 capacity 的大小,也修改 size 的大小,即分配了空间的同时也创建了对象。而 reserve() 只修改 capacity 的大小,不修改 size 大小。
- 2. 使用 reserve() 预先分配一块内存后,在空间未满的情况下,不会引起重新分配,从而提升了效率。
- 3. 当 reserve () 分配的空间比原空间小时,是不会引起重新分配的。
- 4. 用 reserve (size_type) 只是扩大 capacity 值,这些内存空间可能还是"野"的,如果此时使用 "[]" 来访问,则可能会越界。而 resize (size_type new_size) 会真正使容器具有 new_size 个对象,这时可以使用 '[]' 来访问。
- 5. 下面有一段代码说明一下关键的地方:

```
1 vector<int> v1;
2 v1.resize(100); // size() == 100, capacity() == 100, 且这 100 个元素都默认为 0

3 v1.push_back(3); // 这时元素 3 所在的索引为100, size() 变成 101, 而 capacity() 变为 200

4 vector<int> v2;
v2.reserve(100); // 这时的 size() == 0, capacity() == 100
v2.push_back(3); // 这时元素 3 所在的索引为0, size() 变成 1, 而 capacity() 依 然是100
```

参考资料

<u>vector扩容原理说明</u> <u>c++STL vector扩容过程</u>

<u>C++ vector中的resize,reserve,size和capacity函数讲解</u>