

# Capítulo 11: Redes

$\checkmark$	Reviewed	
--------------	----------	--

- ▼ ARP | DIG | SSH | CSP | PING | MTR | DNS | IP ROUTE | NETPLAN
  - ▼ ARP | IP LINK | IP ADDR | IP ROUTE | PING | TRACEROUTE | NETPLAN

# 1. arp

 O arp (Address Resolution Protocol) é usado para gerenciar a tabela ARP do sistema, que mapeia endereços IP para endereços MAC na rede local.

```
arp -a #Exibe a tabela ARP atual.

arp -s 10.144.177.22 00:16:3e:1e:4c:e6 #Adicionar uma entrada ARP:

arp -d 10.144.177.1 #Apagar uma entrada ARP:
```

# 2. ip link

 O comando ip link é usado para gerenciar interfaces de rede, como ativar/desativar interfaces e configurar suas propriedades.

ip link show ou ip l show #Mostrar informações sobre

```
ip link set eth0 down #Desativar uma interface:

ip link set eth0 up #Ativar uma interface:

ip link set eth0 mtu 1500 #Configurar o MTU de uma inte
```

# 3. ip addr

• O comando <u>ip addr</u> é usado para gerenciar endereços IP nas interfaces de rede.

```
ip addr ou ip add show #Mostrar endereços IP:

ip -6 addr show #Mostrar endereços IPv6:

ip -4 addr show #Mostrar endereços IPv4:

ip -c addr #Mostrar endereços IP com cores (colorido):

ip addr add 192.168.122.22/24 dev eth0 #Adicionar um ende

ip addr del 192.168.122.22/24 dev eth0 #Remover um ende
```

# 4. ip route

• O comando ip route é usado para visualizar e manipular a tabela de roteamento do sistema.

ip route show (modifica a tabela de rotas) #Mostrar a t

## 5. ping

• O ping é uma ferramenta de diagnóstico de rede que verifica a conectividade entre o host e um destino específico.

```
ping -c 5 192.168.1.1 #Enviar 5 pacotes para um IP e exping -q -c 5 192.168.1.20 #Enviar 5 pacotes para um IP
```

#### 6. traceroute

• O traceroute é uma ferramenta que mostra o caminho que um pacote percorre até um destino, incluindo todos os roteadores intermediários.

traceroute -n www.google.com

# 7. netplan

• O netplan é uma ferramenta para configurar interfaces de rede em sistemas Linux que usam o arquivo de configuração YAML.

```
ss -s -t
cd /etc/netplan #Acesse o diretório de configuração do
ls #Liste os arquivos de configuração:
vim 10-lxc.yaml #Edite o arquivo de configuração:
#Exemplo de configuração YAML:
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.1/24
      dhcp-identifier: mac
sudo netplan apply #Aplicar as mudanças:
```

# ROTA ESTÁTICA | DEFAULT | NETPLAN

# Configuração de Rotas Usando o Comando ip route

#### Mostrar Rotas

```
ip route show
```

#### Adicionar Rota

```
ip route add [destino] via [gateway]
```

Exemplo: Adicionar uma rota para a rede 10.1.1.0/24 usando o gateway 192.168.1.1:

```
ip route add 10.1.1.0/24 via 192.168.1.1
```

#### Deletar Rota

```
ip route del [destino]
```

Exemplo: Remover a rota para a rede 10.1.1.0/24:

```
ip route del 10.1.1.0/24
```

#### Modificar Rota

```
ip route change [destino] via [gateway] dev [inter
face]
```

Exemplo: Modificar a rota para a rede 10.1.1.0/24 para usar o gateway 192.168.2.1 na interface etho:

```
ip route change 10.1.1.0/24 via 192.168.2.1 dev et h0
```

### Configurar Gateway Padrão

```
ip route add default via [endereço do gateway] dev
[interface]
```

Exemplo: Configurar o gateway padrão como 192.168.1.1 na interface etho:

```
ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0
```

# Configuração de Rotas Usando o Netplan

#### Definir Gateway Padrão

Adicione a configuração do gateway padrão em um arquivo YAML de netplan:

```
yamlCopiar código
network:
version: 2
ethernets:
eth0:
dhcp4: no
addresses:
- 192.168.2.10/24
gateway4: 192.168.2.1
```

#### Definir Outras Rotas

Adicione rotas específicas além do gateway padrão:

```
yamlCopiar código
network:
version: 2
```

```
ethernets:
   eth0:
        dhcp4: no
        addresses:
        - 192.168.2.10/24
        gateway4: 192.168.2.1
        routes:
        - to: 172.16.0.0/24
        via: 192.168.1.1
```

#### Nesse exemplo:

- o addresses: Define o endereço IP estático da interface.
- o gateway4: Define o gateway padrão para IPv4.
- o routes: Define rotas adicionais, como uma rota para 172.16.0.0/24 Via 192.168.1.1.

#### Resumo

- ip route é um comando para adicionar, remover e modificar rotas diretamente no sistema.
- netplan é usado para configurar redes de maneira declarativa em arquivos YAML, o que inclui definir rotas estáticas e gateways padrão.

Para aplicar alterações feitas com o netplan, use o comando:

```
sudo netplan apply
```

# **Configurar NAT para Acesso à Internet**

 O NAT (Network Address Translation) permite que máquinas na rede interna usem o IP público do gateway para acessar a Internet.
 Você pode configurar isso usando o iptables.

#### **Comandos para Configurar NAT:**

#### 1. Adicionar Regra de NAT:

Configure o NAT para mascarar (masquerade) os pacotes saindo pela interface etho. Isso permite que a rede interna use o IP público do gateway.

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MAS QUERADE

- t nat: Especifica a tabela NAT.
- A POSTROUTING: Adiciona uma regra na cadeia POSTROUTING.
- o etho: Aplica a regra à interface de saída etho.
- j MASQUERADE: Usa o masquerade para modificar os pacotes.

#### 2. Salvar Regras de iptables:

Para garantir que as regras de iptables sejam aplicadas após uma reinicialização, salve as regras atuais.

sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.
v4

- iptables-save: Exclui as regras atuais.
- sudo tee /etc/iptables/rules.v4: Salva as regras no arquivo /etc/iptables/rules.v4.

# 2. Configurar Rota Padrão nos Gateways Intermediários

Para garantir que o tráfego seja roteado corretamente através dos gateways intermediários, você pode definir a rota padrão nesses gateways.

#### Comando para Adicionar Rota Padrão:

sudo ip route add default via [IP\_GATEWAY] dev [INTER
FACE]

- default : Especifica a rota padrão.
- via [IP\_GATEWAY]: Define o IP do gateway para rotear o tráfego.
- dev [INTERFACE]: Especifica a interface a ser usada para a rota (por exemplo, etho).

#### **Exemplo:**

Para configurar a rota padrão com o gateway 192.168.1.1 na interface etho:

sudo ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0

### Resumo das Etapas

#### 1. Configurar NAT:

- Adicione uma regra de NAT usando iptables para permitir que a rede interna use o IP público para acessar a Internet.
- Salve as regras para persistência após a reinicialização.

#### 2. Configurar Rota Padrão:

 Adicione uma rota padrão em gateways intermediários para garantir o roteamento correto do tráfego.

# ▼ NSLOOKUP | DIG | SSH | CSP

# nslookup

 nslookup é uma ferramenta usada para encontrar informações sobre domínios na Internet. Por exemplo, pode transformar um nome de domínio em um endereço IP ou vice-versa.

#### Comando básico:

#### nslookup [hostname]

 hostname é o nome do domínio que você quer pesquisar, como example.com.

#### **Opções úteis:**

- type=mx: Encontra os servidores de e-mail associados a um domínio.
- type=ns: Mostra os servidores de nomes de um domínio.
- timeout=10: Define um tempo limite de 10 segundos para a consulta.

#### Modo Interativo:

Digite apenas nslookup no terminal para entrar no modo interativo e fazer múltiplas consultas.

### 2. dig

• dig é uma ferramenta mais poderosa para buscar informações DNS e diagnosticar problemas de configuração de servidores DNS.

#### Comando básico:

```
dig [name] [type]
```

- name é o domínio que você quer pesquisar, como example.com.
- type é o tipo de informação que você quer obter.

#### Tipos de registros DNS que você pode pesquisar:

- A: Endereço IPv4.
- MX: Servidores de e-mail.
- TXT: Texto associado ao domínio.
- NS: Servidores de nomes.
- AAAA: Endereço IPv6.

#### Opções úteis:

• +short: Retorna uma resposta mais curta e direta.

 +trace: Mostra cada passo da resolução do nome, útil para diagnosticar problemas.

### 3. ssh

• ssh (Secure Shell) é um protocolo para acessar computadores remotamente de forma segura.

#### Comando básico:

```
ssh [username@IP]
```

- username é o nome de usuário no computador remoto.
- IP é o endereço IP do computador remoto.

#### **Opções úteis:**

- p [port]: Conectar usando uma porta específica, se a porta padrão
   (22) não for usada.
- i [keyfile]: Usar uma chave SSH específica para autenticação.
- o StrictHostKeyChecking=no: Desativa a verificação de autenticidade do host, mas pode ser arriscado.

# 4. scp

• scp (Secure Copy) é usado para copiar arquivos entre computadores de forma segura, utilizando o protocolo SSH.

#### Comando básico:

```
scp [source] [username@IP]:[destination]
```

- source é o caminho do arquivo ou diretório que você quer copiar.
- username@IP é o nome de usuário e o endereço IP do computador remoto.
- destination é o local onde o arquivo será copiado no computador remoto.

#### **Exemplo:**

Para copiar um arquivo chamado file.txt para o diretório /home/user/ em um servidor remoto com IP 192.168.1.1:

```
scp file.txt username@192.168.1.1:/home/user/
```

# **▼ PING | TRACEROUTE e MTR | DNS**

### PING E INTERFACE

#### Listar os ips e interfaces

```
ip addr ou ip add show
ip -6 addr show
ip -4 addr show
```

#### Lista apenas as interfaces de rede

ip add show dev enp0s3

# Teste de ping | Exibindo interfaces

#### Adicionando IP

```
#IPV4
ip addr add 192.168.0.215/24 dev enp0s3

#IPV6
ip -6 addr add fd00:f0ca:f0ca:f0ca:f0ca::d40/64 dev enp
```

## TRACEROUTE e MTR

- **Traceroute**: Ela exibe uma lista dos roteadores pelos quais os pacotes passam até alcançar o destino.
- mtr: combina as funcionalidades de traceroute e ping Ele mostra o caminho e também as estatísticas de perda de pacotes e latência em cada hop.
- Shift + L ele vai reiniciar as estatísticas (no caso do mtr)

```
#traceroute
traceroute -n www.google.com

#mtr
mtr exemplo.com
```

### **DNS**

• o cliente DNS é resolvido no "vi /etc/resolf.conf" onde voce pode configurar para adicionar um dns de maneira, que, se cair um, o outro resolve (ex: nameserver 8.8.8.8)

```
domain gms.com.br
search gms.com.br
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
```

# DIAGNOSTICO DE COMO ESTÁ FUNCIONANDO A RESOLUÇÃO DE NOMES

 Ele mostra mais de um endereço, o que indica a redundância nos links

```
host www.google.com

host -t A #para ver o endereço ipv4
host -t AAAA www.google.com #para ver o endereço ipv6
host -t mx www.google.com #para ver o alias para
```

▼ Rotas-Calculo-Máscara-DNS-Interface-Serviço de Rede

# Rotas-Calculo-Máscara

#### **LISTAR AS ROTAS**

```
ip route ls
```

#### PARA CALCULAR O CALCULO DE MASCARA DE REDE

 Voce pode usar o seguinte comando para fazer calculo de mascara de rede:

```
#exemplo com IPV4
subnetcal 192.168.0.211/24

#exemplo com IPV6
subectcalc fd0:f0ca:f0ca::1/64
```

# Criando um endereço apontando para o gateway

ip route add coloqueoip/mascara via ip

### COLOCANDO ENDEREÇO ESTÁTICO NO PC

- encontra-se no /etc/network/interfaces
- Isso só funciona se o servidor estiver usando DHCP DNS.

#adicione, em algum lugar, o comando "iface enp0s3 inet dhi iface enp0s3 inet dhcp

```
/etc/network/interfaces [-M--] 22 L:[ 1+15 16/ 20] *(390 / 459b) 0010 0x00A
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#auto enp0s3
#iface enp0s3 inet static
# address 192.168.0.211/24
# gateway 192.168.0.6

iface enp0s3 inet dhcp

iface enp0s3 inet6 static
    address fd00:f0ca::211
    netmask 64
```

Código 1: Depois que fizer isso, vá no terminal e coloque "ifup enposa"

#### SE A INTERFACE CAIR OU SUBIR, GERAR ALERTA

• encontra-se no /etc/network/interfaces

```
/etc/network/interfaces [----] 38 L:[ 1+14 15/21] **(410 / 507b) 0010 0x00A
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.0.211/24
    gateway 192.168.0.6
    up echo "Subiu" >/tmp/conexoes.log
#iface enp0s3 inet dhcp
#iface enp0s3 inet6 static
# address fd00:f0ca::211
# netmask 64
```

Código 1: Se a interface subir, ele vai gerar um log em "/tmp/conexões.temp. se voce colocar o ">>" ele faz um append, o ">" ele só adiciona uma vez

down echo "Caiu" >/tmp/conexoes.log

Código 2: Se a interface cair, ele vai gerar um log em "/tmp/conexões.temp

#### SERVIÇO DE REDE

- São serviços que prever uma comunicação em rede, que tem porta
- Existem dois tipos:
  - Deamon: grande quantidade de conexão simultaneamente
  - xinetd (ou Super-Server Daemon): Binário só é chamado no momento que é executado

#Verifica qual serviço de rede estou executando no momento ss -int

```
/tmp/mostra-hora [-M--] 26 L:[ 1+ 1 2/ 5] *(39 / 46b) 0010 0x00A
#!/bin/bash
echo "LinuxTips é da hora!
date
```

Figura 2: Em /etc/inetd.conf, coloque: "8090 stream tcp nowait nobody /tmp/mostra-hora

```
root@Foca01:/etc# systemctl restart inetd
root@Foca01:/etc# ss -lntp

Ctata

root@Foca01:/tmp# telnet localhost 8090
```

#### **NETCAT**

 ampla gama de funcionalidades para transferência de arquivos, diagnóstico de rede, depuração e muito mais

```
apt-get install netcat
netcat -1 -p 4545
netcat localhost 4545
```

```
root@Foca01:~# netcat localhost 4545
LInuxTips VAI!!!
```

Figura 1: Comunicação entre cliente e servidor