סיכום WLAN - הגנת רשתות אלחוטיות וניידות תשפ"ב סמסטר ב'

תוכן עניינים

2	הקדמה (+ סוף שיעור 3):
8	שיעור 4:
12	שיעור 5:

תשפ"ב סמסטר ב' מרצה: אייל ברלינר

סוכם ע"י: אלמוג יעקב

<u>הקדמה (+ סוף שיעור 3):</u>

הקדמה וסיכום ("על רגל אחת"):

Wi-Fi הוא קיצור של Wireless Fidelity, הוא התקן שידור של גלי רדיו ומבוסס על 802.11 Wi-Fi מכשירים רבים מתחברים לאינטרנט ע"י Wi-Fi, מחשבים ניידים, מחשבים נייחים, קונסולות משחק, טלפונים סלולריים ועוד.

בהקדמה זו נסביר על הצורות השונות של Wi-Fi, התקנים שונים בדגש על Router ביתי ו AP ארגוני או ביתי.

ראוטר ביתי מכיל כמה רכיבים, Modem, Wi-Fi, Switch ואחראי על ההתחברות אל הספקית. כעת נעבור על ההגדרות השונות הקיימות בראוטר וב-Wi-Fi

קליטה: הקליטה של Wi-Fi נמדדת ב dBm, כלל ברזל, ככל שהmb נמוך יותר, כך הקליטה טובה יותר. תמיד הקליטה תוצג כמינוס 20- ועד ל90-. הטווחים הינם:

- -20 ועד 30: הקליטה מצוינת וכנראה אתם מרחק של מטר בודד מרכיב ה Wi-Fi במקרה שלנו AP או Router
 - סל-: קליטה מצוינת גם, אך אתם במרחק של כמה מטרים מהנקודה.
- -60 : קליטה סבירה, זאת אומרת שבעוצמה זו תוכלו לגלוש באינטרנט ולא להבחין באיטיות משמעותית
 - 70- : אומר כי הקליטה פחות מסבירה ולא תוכלו לראות סרטונים באיכות גבוהה או לטעון
 דפים \ סרטונים במהירות סבירה.
 - -80 או 90-: עוצמת הקליטה נמוכה מאוד ולרוב לא תצליחו לגלוש באופן סביר ואם בכלל.

טיפים נוספים: כאשר נקנה ראוטר או AP נבחין כי לכל אנטנה יש עוצמת dbi טיפים נוספים: כאשר נקנה ראוטר או AP נבחין כי לכל אנטנה יש עוצמת idbi הוא כמה מקסימום של עוצמת השידור תהיה ו-dbm הוא כמה "כוח" משדר כעת האנטנה (Wi-Fi)

לכן, אם נבדוק למשל באתר של Tp-link את הראוטר הבא: TL-WA901ND נוכל להבחין כי רשום שהאנטנות למעשה הן 3 אנטנות שכל אחת 5dbi זאת אומרת, זה שיש לנו 3 אנטנות לא אומר שהאנטנות למעשה הן 3 אנטנות שכל אחת Antenna Type 3 * 5dBi Detachable Omni Directional שהעוצמה תהיה גדולה יותר. לכן יש צורך לבדוק אם האנטנה של הראוטר היא יותר מ-5dbi וכך נוכל להשיג קליטה חזקה יותר במכשירים מרוחקים יותר מהנקודה בה נמצא הראוטר.

כלי לבדיקת עוצמת השידור של Wi-Fi באזור הוא NetSpot, שניתן להוריד מגוגל.

SSID - הוא השם של "החיבור" אותו יפיץ הראוטר, למשל TalWifi חלקנו נכון להיום רגילים לראות HOTBOX וכו' של חברות הטלוויזיה והכבלים, שכן הרבה בתים קונים "Bundle" טלוויזיה + ספק + תשתית ולכן, למעשה, אותה החברה מספקת גם ראוטר והוא זה שמפיץ את ה Wi-Fi. דוגמה לSSID המוצגים על ידי הטלפון הסלולרי, אותם SSID שמצא הטלפון הסלולרי בכך שחיפש רשתות Wi-Fi ואלו הם היחידים שבטווח הקליטה שלו

תשפ"ב סמסטר ב' מרצה: אייל ברלינר

סוכם ע"י: אלמוג יעקב

סוגי הצפנות:

כאשר אנו מגדירים את הראוטר, חובה להגדיר סיסמת התחברות ל SSID שכן, אם הרשת תהיה פתוחה, כל תוקף יוכל להתחבר לרשת ולבצע התקפות מגוונות שכבר נלמדו פה באתר, החל מ MITM או שינוי DNS וכו'

לכן חובה עלינו להגדיר סיסמא חזקה, וסוג ההצפנה חייב להיות לפחות WPA2, כעת נסביר על סוגי ההצפנות הקיימות ברכיב ה Wi-Fi:

- הוא קיצור של Wired Equivalnet Privacy והוא הפרוטוקול הישן ביותר והחלש WEP ביותר מבין פרוטוקולי האבטחה של Wi-Fi, נכון להיום אין להשתמש בו שכן תוקף, בקלות יתרה יכול לפרוץ את הרשת ולסכן את המשתמשים בה.
- Wireless Protected Access והוא פותח את התאחדות ה WPA הוא קיצור של TKIP והוא נחשב לפרוטוקול ביניים אשר , הפרוטוקול משתמש במפתח זמני מסוג TKIP והוא נחשב לפרוטוקול ביניים אשר מטרתו היא להחליף את פרוטוקול ה-WEP.
- WPA2 הוא התקן הסטנדרטי שיש להשתמש והוא הגרסה החדשה יותר של WPA2, הוא משתמש במפתח זמני מסוג CCMP אך ההצפנה לרוב תהיה AES
 WPA2 Persona) או בקיצור WPA2\PSK הוא השימוש הביתי של WPA2\PSK.
 הוא היכולת לבדוק את הרכיב המתחבר WPA2\Enterprise
 אליו על ידי כך שהרכיב שרוצה להתחבר יאושר על ידי שרת RADIUS.

:WI-FI סטנדרטים ב

יש סטנדרט שונה, ה802.111 מגיע בתצורה של Wi-Fi

2.4Ghz ונחשב ליחסית איטי בתדר של 11Mbps – הוא עד מהירות של

2.4Ghz בתדר של 54Mbps – תומך עד קצב של – G

5Ghz-ו 2.4Ghz בתדרים של 450Mbps ויכול להגיע ל- 12.4Ghz הומך עד - N

1Gbps – הוא המהיר ביותר, קצב העברה של – AC

תדרים

בעולם ה Wi-Fi קיימים 2 תדרים, 2.4Ghz ו 5Ghz ההנחה של אנשים היא ש5Ghz הוא גדול יותר ולכן מגיע רחוק יותר מ2.4Ghz אך זו טעות.

לתדר ה2.4Ghz יש 13 ערוצים, הערוצים המומלצים לבחירה הם: 1,6,11, הסיבה היא שערוצים אלו לא חופפים לגלי רדיו שקיימים ברכיבים אחרים ולכן עדיף לבחור בהם (לרוב הראוטר יבחר לבד את הערוץ ואין צורך להגדיר לו)

2.4Ghz הוא תדר נמוך יותר ולכן "חודר" קירות ומחסומים אחרים בקלות יותר מ2.4Ghz אז למה שנבחר בתדר 2.4Ghz או ב2.4Ghz?

תדר ה5Ghz הוא תדר פחות עמוס, לכן הוא נחשב מהיר יותר ויכול לספק מהירות גבוהה יותר. אבל! רוב הראוטרים תומכים ב Dual Band, זאת אומרת שיש לראוטר 4 אנטנות, 2 אנטנות בתדר 2.4Ghz באנטנות בתדר 5Ghz, מדוע יש 2 אנטנות לכל תדר? אחת משדרת ואחת קולטת וכך יוצרת פחות "עומס".

מקור

מושגים נוספים (תזכורת מתקשורת):

DHCP: פרוטוקול תקשורת המשמש להקצאה של כתובות IP ייחודיות למחשבים ברשת מקומית (DHCP.). בנוסף לכתובת ה-IP, שרת DHCP בדרך כלל יספק למחשב גם נתונים כמו ה-IP, שרת DHCP, כדמובת שרת ה-DNS וכתובת שער הגישה (Gateway), כך שהמחשב יוכל להתחיל לתפקד ברשת ללא צורך בנתונים נוספים.

DOMS: במילים פשוטות, Domain Name System הוא אוסף של מסדי נתונים המתרגם "שמות מארח" (Hostnames) לכתובות IP. ניתן להתייחס ל DNS כאל "ספר הטלפונים של האינטרנט" מכיוון והוא ממיר שמות מארח שקל לזכור כמו www.duckduckgo.com לכתובת IP כמו

סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

סיכום WLAN - הגנת רשתות אלחוטיות וניידות

'תשפ"ב סמסטר ב

הבדלים בין הידר של רשת אלחוטית (802.11) לרשת קווית (802.3):

:802.3

```
> Frame 42: 317 bytes on wire (2536 bits), 317 bytes captured (2536 bits) on interface 0

VEthernet II, Src: Cimsys_33:44:55 (00:11:22:33:44:55), Dst: Powercom_3c:7a:00 (00:05:9a:3c:7a:00)

> Destination: Powercom_3c:7a:00 (00:05:9a:3c:7a:00)

> Source: Cimsys_33:44:55 (00:11:22:33:44:55)

Type: IPv4 (0x0800)
```

:802.11

ברשת אלחוטית ישנו הידר נוסף בשם RadioTap: כותרת זו מספקת מידע נוסף שמתווסף לכל מסגרת 802.11 בעת לכידת מסגרות. רק כדי להיות ברור - אלה אינם חלק מפורמט הפריימים מסגרת 802.11, אלא הם מידע שנוסף בזמן הלכידה כדי לספק עוד נתונים על הפריימים שנלכדו. הסטנדרטי 802.11, אלא הם מידע שנוסף בזמן הלכידה כדי לספק עוד נתונים על הפריימים שנלכדו. לדוגמה, בלכידת תעבורה רגילה 802.11, מין מידע לגבי רמת אות הקבלה של המסגרת בזמן הלכידה אבל זה נמצא בהידר RadioTap, מה שיכול להיות שימושי מאוד. כדוגמה נוספת, אין מידע על איזה ערוץ נמצא בשימוש על ידי תחנה שיצרה את המסגרת אבל זה נמצא בהידר RadioTap, וזה שוב יכול להיות מאוד שימושי.


מידע נוסף: https://dalewifisec.wordpress.com/2014/05/17/the-to-ds-and-from-ds-fields/

תשפ"ב סמסטר ב' מרצה: אייל ברלינר

סוכם ע"י: אלמוג יעקב

ככל שתדר יותר גבוה אז האורך גל יותר קטן, וככל שאורך גל יותר קטן אז החדירות שלו (חדירה דרך מכשולים) יותר קטנה

ערוצים הם תחומי תדרים (לדוגמה, 2.4 ג'יגה הרץ) או במילים אחרות, הקצאה של טווח תדרים



בשביל לנצל את **כל** רוחב הפס, מצופה שאף מכשיר אחר לא ישתמש בחלק מהתווך (לדוגמא, התווך בתמונה למעלה)

תזכורת מודל השכבות:

שם של גוש מידע	פרוטוקול לדוגמה	מטרה (בקצרה)	שם השכבה	מספר השכבה
ביט (bit, סיבית)		העברת המידע ביט אחר ביט – 0 או 1 בכל פעם	השכבה הפיזית (Physical Layer)	1
מסגרת (frame)	Ethernet	תקשורת בין ישויות סמוכות זו לזו	שכבת הקו (Data Link)	2
,packet) פ קטה חבילה)	IP	החלטה על המסלול שתעבור חבילת מידע בין המקור אל היעד	שכבת הרשת (Network Layer)	3
סגמנט (segment)	TCP	ריבוב אפליקציות על אותה ישות (תמיד) + מתן אמינות לקישור (אופציונלי)	שכבת התעבורה (Transport Layer)	4
* אין שם מיוחד	НТТР	שימושים שונים בהתאם לאפליקציה	שכבת האפליקציה (Application Layer)	5

תקן אומר שאיזה תדרים עובדים, ובאיזה צורה עובדים ואיך יוצרים את החבילות שעובדים איתם תקן 802.11 wireless WLAN

תקן IEEE 802 נמצא בתפר בין Network Layer ל-IEEE) Data Link ל-Network Layer נמצא בתפר בין Network Layer ללומר, אינו מדבר על


יש כל מיני תתי תקנים כמו 802.11ac שהם תיקוני אבטחה וכו'

wifi זה תקן (גוף עסקי) וזה לא 802.11

סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

סיכום WLAN - הגנת רשתות אלחוטיות וניידות

'תשפ"ב סמסטר ב



	Personal Area Network (PAN)	Local Area Network (LAN)	Metropolitan Area Network (MAN)	Wide Area Network (WAN)
Technology	Bluetooth Ultra-wideband (UWB)	 WiFi (802.11a/b/g/n/ac) WiGig (802.11ad) 	- WiMAX (802.16)	- GSM - GPRS - W-CDMA - HSPA - LTE
Data Transfer	Low data rates	High data rates	Medium data rates	Low to high data rates
Range	Very short range	Short range	Medium range	Long range
Connectivity	Notebook to PC to peripheral devices to systems	Computer to computer or peripheral devices and the Internet	LAN or computer to high- speed wire line Internet	Smartphones and other mobile devices to WANs and the Internet

נשים לב כי wifi לא יכול להיות בכלל תקן כי מי שקבע את זה הוא קבוצה של גופים מסחריים שהסכימו על דרך להעביר תקשורת אלחוטית. כלומר, יצרו מוצר ע"י כך שלקחו מה שטוב להם. נקרא alliance) wifi alliance = ברית/שיתוף פעולה)

ההבדלים בין המהירויות אלו הבדלים במודולציה וככל שהמודל יותר מורכב יש יותר סיכוי להפרעות (מודולציה של rates וכו')

כל החלק הנ"ל (של המודולציות וכו') הוא החלק הפיזי.


סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

סיכום WLAN - הגנת רשתות אלחוטיות וניידות

'תשפ"ב סמסטר ב

The IEEE 802.11 Working Group is one of the most active WGs in 802

- Focus on link and physical layers of the network stack
- Leverage IETF protocols for upper layers



מבחינת בסיס הפרוטוקול כאשר נרצה להקים רשת אלחוטית נצטרך לשלוח אותות על מנת שמכשירים אחרים יזהו אותנו

הארכיטקטורה שלנו היא כזו שתמיד מנוהלת ולא מבוזרת (מבוזרת הכוונה שכל רכיב מנהל את עצמו אבל תלוי ברכיב אחר)

נשים לב כי בתקשורת קווית כי כל אחד מנהל את עצמו אך התקשורת מועברת בהסכמה

בארכיטקטורת 802.11 יש רכיב מרכזי שמנהל וכל השאר עוברים דרכו

ראוטר מנהל נקודת גישה. נקודת הגישה, בין היתר, מאפשרת תקשורת בין עמדות קצה שלא יכולות לתקשר בעצמם בגלל המרחק


בשלב זה של הקורס, אנחנו עוסקים בWLAN וwifi aliance. אנחנו צריכים לדעת ששילוב בניהם לבין בשלב זה של הקורס, אנחנו עוסקים בWLAN וכו' הייתה קיימת בתיאוריה אבל לא מתקיים כי אי אפשר לחייב בתשלום כשעוסקים בWLAN וכו'

סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

'תשפ"ב סמסטר ב

<u>שיעור 4:</u>

נעסוק במבנה החבילות עצמן:



הידר הMAC הוא תחילת ההודעה הידר הLLC מאפשר לדעת איזה חבילה חבויה בפנים הידר הIP מאפשר לגעת איזה IP ואיזה גרסת IP (4 או 6) וכו' הידר הTCP הידר הApplication

הסבר על LLC: שכבת המשנה של LLC מספקת מנגנוני ריבוי המאפשרים למספר פרוטוקולי רשת (למשל IP, IPX) להתקיים במקביל בתוך רשת מרובת נקודות ולהיות מועברים על אותו (למשל IP, IPX) להתקיים במקביל בתוך רשת מרובת נקודות ולהיות מועברים על אותו מדיום רשת. הוא יכול גם לספק מנגנוני ניהול שגיאות של בקרת זרימה ומנגנוני ניהול שגיאות של בקשה חוזרת אוטומטית (ARQ).

מטרת חבילת Beacon היא ליידע שקיימת כאן רשת [חבילה כזו היא Beacon היא ליידע שקיימת כאן רשת [חבילה לזו היא Cevil Twin (מוגדר ברמת ה'MAC)] וכל אחד יכול לייצר אותה (גם למטרות לא טובות כמו MAC)

BSS היא סט שירותים בסיסיים (מקומיים) הניתנים ע"י נקודת BSS היא סט שירותים מורחב, כמו שAP מאפשר גישה לשאר האינטרנט ESS

בגדול AP מייצרת Distribution System שאפשר לקטלג כBSS או ESS שזה בעצם רעיון של מתן שירות לקבוצה של רכיבים


אצלנו הקופסה של הראוטר מכילה מגוון שירותים, היא **גם** AP **וגם** ראוטר **וגם** פורטל וגם מספקת שירותי אבטחה **ועוד**

מרצה: אייל ברלינר


סוכם ע"י: אלמוג יעקב

ארכיטקטורות 802.11 (אלו בעצם מודים של הכרטיס רשת ברמת התקן):

Peer-To-Peer :Ad hoc mode, מספק תקשורת לוקאלית, מאפשר Peer-To-Peer :Ad hoc mode .(בפועל לא משתמשים באחרונים). Registration



forwarding מאפשר Infrastructure Mode: מאפשר בדר"כ מי שנמצא במצב Infrastructure הוא הPA (כי מצב זה מאפשר לו תקשורת עם נקודות קצה אחרות ויכול לעשות Authentication וגם Registration בשביל לקשר (associate) בינו לבין עמדות קצה] ויכול לעשות forwarding לתקשורת קווית)



גם אם אנו נמצאים במצב Infrastructure אז נצטרך עוד רכיבים המאפשרים התמודדות עם דברים שאנו מצפים לקבל ברשת

בין היתר, הרכיבים: (רכיבים אלו מייצרים את הBSS או ESS)

- Distribution of messages within a DS, מאפשר לדעת מי שלח למי ולשלוח את זה הלאה
 - אונספת או נוספת או Trasition typed based on mobility, מאפשר לדעת אם מעבירים לרשת לאינטרנט. כלומר, היכולת לעבור בין BSS או ESS או BSS אחר)
- Association מאפשר לדעת אם מישהו חבר ברשת הזאת. Association או Reassociation. עוזר להתחבר במהירות ולהתנתק כי אנו רוצים מצד אחד להיות תמיד בהאזנה אבל גם לא לבזבז אנרגיה.
- או Deauthentication או Authentication או Access and privacy services Privacy. כלומר, אנו יודעים מי אתה ואנו רק מאבטחים אותך.
- יכול לקרות מצב שעברנו את שלב הAssociation אך לא את בעברנו את שלב יכולים להיות מחוברים ולקבל שירותים מהרשת אבל לא לקרוא הודעות כי הם מוצפנות. מצד שני, מצב זה יכול להיות מספיק בשביל לפרוץ את WEP.
 - ווא שימוש בMedium Access אחר ולכן זה אומר שהוא פגיע (ולא Medium Access מוגן יותר כמו כבל חשמל) ולכן אנו בודקים בעזרת גישות שונות שיש גישה ואבטחה ושנעברת המידע תעשה בצורה מהימנה
- Reliable Data Delivery, מאפשר לשלוח את המידע בצורה מהימנה, לדוגמה אם יש חפיפת בין כמה AP אז צריך להגיד לכולם שמישהו הולך לשדר [כי אם לדוגמה יש לנו 3 תחנות ממסר אחת אחרי השנייה כך שכל אחת שומעת רק את הסמוכה לה, אז אם התחנה הראשונה תרצה לשלוח הודעה לתחנה השנייה יכול לקרות מצב שהשנייה לא תוכל לשמוע כי השלישית גם משדרת (כלומר, השנייה מקשיבה לשלישית וגם לראשונה ואז יש רעש) והלכן יש CTS / RTS. כל זה [hidden terminal ולכן יש CTS / RTS. כל זה ברמה פיזיקאית ויכול לקרות מצב של retransmit גם אם משתמשים בUDP (בתקן 802.11)

תשפ"ב סמסטר ב' מרצה: אייל ברלינר

סוכם ע"י: אלמוג יעקב

• Access control, אלו טכניקות ניהול

שנו צריכים לנהל את עצמנו CTS / RTS , מתבצע כאשר אין Medium access control , מתבצע לההסבר למטה)

•

מצב מוניטור מאפשר לשמוע איזה חבילות שנרצה גם אם לא מופנות אלינו, ולכתוב איזה חבילות שנרצה (packet injection- passive sniffing שנרצה (זה נקרא

הדרך בה מקבלים את המידע:

- 1. מקבלים מסר בינארי (מידע ספרתי)
- carrier signal הופכים אותו למידע באמצעות.2
- preamble) משמש אותנו carrier signal. כמה זמן שאנו משדרים את
 - 4. משדרים את האות עם המידע

האות עם המידע היא המידע הספרתי

כשאנו רוצים לקבל מידע אנו שולחים Probe request התשובה מהAP היא חבילת Probe response (מחזיר מידע, לדוגמה את הSSID) החבילות הנ"ל הינם פרוטוקול של services

beacon דומה לReacon, כולל מידע על יכולת, מידע אימות וכו'. ההבדל הוא שProbe response נשלחת לעתים קרובות ותגובת Probe response רק בתגובה לProbe request.

אם נרצה להתחזות לAP נוכל בעצם לשלוח Beacon

תחת 802.11 ישנם 3 סוגי מסגרות:

- (Beacon לדוגמה, Management .1
 - Data .2
 - Control .3

בשני הביטים הראשונים של ההודעה תמיד יהיה כתוב מה הסוג ומה התת סוג להלן, חלק מהטבלה:

Type Value	Туре	Subtype Value			
B3B2	Description	B7 B4	Subtype Description		
00	Management	0000	Association Request		
00	Management	0001	Association Response		
00	Management	0010	Reassociation Request		
00	Management	0011	Reassociation Response		
00	Management	0100	Probe Request		
00	Management	0101	Probe Response		
00	Management	0110	Timing Advertisement		
00	Management	0111	Reserved		
00	Management	1000	Beacon		

https://en.wikipedia.org/wiki/802.11 Frame Types#Types and SubTypes מקור:


סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

'תשפ"ב סמסטר ב

(ניהול התקשורת) :Medium Access Control Logic

בסלולר יש מקור ניהול אחד בערוץ

לעומת זאת, בwifi 802.11 כל אחד מנהל את עצמו, לכן, מי שעומד בתקן תמיד יחכה בין השליחות של ההודעות כפי שניתן לראות בתמונה:



כאשר idle הוא הזמן שהתווך פנוי וכאשר IFS היא יחידת המתנה מסוימת (פרוסת אוויר) ישנן כמה יחידות המתנה SIFS ,PIFS ,DIFS, כאשר האחרונה הקצרה ביותר ומשומשת כאשר עוסקים בהודעות עם עדיפות גבוהה ואז כשהתווך פנוי נחכה פחות זמן וככה נכנסים לשידור ראשונים.

גם לAP יש קדימות מבחינת IFS כמו לדוגמה אם מדובר בAssociation שהוא סוג

לפעמים זה בלתי נמנע ובגלל זה קורה מצב בו יש קושי ל4 אנשים לראות יוטיוב בו זמנית אם עושים זאת ברשתות פשוטות כמו 2.4, כי כולם רוצים להשתמש באותו תווך.

נשים לב כי אם נשתמש במכשיר שהוא אינו תחת התקן אז נוכל באמת לחסום תקשורת כי אנו לא מתחשבים באחרים

סוכם ע"י: אלמוג יעקב מרצה: אייל ברלינר 'תשפ"ב סמסטר ב

:5 שיעור

:Subnetwork

כשמדובר בכתובות לרשתות, אז מספרי הכתובות מחולקות כך שישנם טווחים שמיועדים לרשתות/חומרות שונות, כך בעצם מגדירים קבוצות של מחשבים בצורה לוגית לדוגמה, בip4 נוכל להגדיר 256 קבוצות בצורה פשוטה (בip6 נקבל יותר קבוצות) ולזה משתמשים ב-BSS

הגדרות בנוגע לחבילות:

- (שולח) transmitter הוא הTX
 - (מקבל) receiver הוא הRX •

כשנעביר חבילות תחת כמה תחנות ממסר אז הtx, rx משתנים אבל source, destination קבועים

מכk שאנו נשלח נצפה לקבל (frame) כל מסגרת 802.11 שאנו

כאשר נתקלים בבעיות אז הרכיב עובר לשדר במודולציה נמוכה (כמו 1.2 מגה ביט פר שניה) rate avalanche וכשמשדרים במודולציה נמוכה אז תופסים יותר זמן אוויר וזה נקרא הפתרון הוא שליחת ack על מנת לדעת מתי לבצע שליחה חוזרת

עד כאן למדנו את ניהול התווך האלחוטי (הDS בצורה שתהיה אמינה)

:Mac Frame Format

(שהוא תקן 802.3 אינו שייך ספציפית ל802.11 אלא מגיע מthernet אינו שייך ספציפית ל

Frame Control	Control flags
Duration/ID	Timing control
Addresses	Various MAC entities
Sequence Control	Sequence/Fragment number
	for error/flow control
Frame Body	0 or more data bytes (SDU)

Frame Control	Duration/ ID	Address 1	Address 2	Address 3	Sequence Control	Address 4	Frame Body	FCS
2 bytes	2 bytes	6 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	6 bytes	0-2312 bytes	4 bytes

רק שכאן ב802.11 מה שעשוי להשתנות הוא המשמעות של הדברים

- נשים לב כי כתוב בשדה השני Duration או ID כי זה תלוי בסוג החבילה
 - (receiver) מקבל Address 1
 - (transmitter) שולח :Address 2
 - (destination) יעד :Address 3
 - (source) מקור Address 4

ובמקרה של Ethernet אין את ערכי "שולח" ו"מקבל" כי יש Layer אחר עבורם שנקרא ע"י הסוויצ'

בס"ד

סוכם ע"י: <u>אלמוג יעקב</u> מרצה: אייל ברלינר

<u>סיכום WLAN - הגנת רשתות אלחוטיות וניידות</u>

'תשפ"ב סמסטר ב

כאשר Frame Control מוגדר בצורה הבאה:

Type and Subtype	Data, Control, Management with subtypes				
To DS/From DS	Access Point (AP) is destination/source				
More Fragments	Part of fragi	mented LLC packet			
Retry	Indicates re	e-transmission of bad packet			
	STA alerts AP of its mode				
Power Management	Value of 1	STA will be in power-save mode			
	Value of 0	STA will be in active mode			
More Data	AP alerts STA (in power-save mode) of buffered frames				
WEP	Indicates WEP encrypted data				
Order	Indicates Strictly Ordered service class				

Protocol Version	Туре	Subtype	To DS	From DS	More Fragments	Retry	Power Management	More data	WEP	Order
2 bits	2 bits	4 bits	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit	1 bit

(From DS וגם To DS אז שני הפלגים יהיו 1 (גם APA APA APA לAPA כאשר, אם נשלח

:Control Frame Subtypes

כפי שהזכרנו לעיל את CTS / RTS, הם תתי סוגים והם שייכים לסוג Control גפי שהזכרנו לעיל את ack גם ack הוא תת סוג ושייך לסוג

Power save – poll (PS-Poll)
Request to send (RTS)
Clear to send (CTS)
Acknowledgment
Contention-free (CF)-end
CF-end + CF-ack

הסוגים מצוינים בתוך הFC) Frame Control כפי שנראה בתמונות למטה

עד כאן הבנו באופן כללי את החבילות מכאן והלאה נלמד איך נוצרת רשת ואיך מקבלים שירותי רשת

בשביל להבין איך נוצרת רשת נעבור לשכבת הLink תמיד נצטרך תאימות לאחור עבור תקנים קודמים גם ברמת הLink כדי שיתאים גם לEthernet שהוא 802.3