(Application Win32 API Programming Interface).

Programación 2

MGTI Alejandro Villarreal Mojica

- Un control (objeto) envía un mensaje al sistema operativo cada vez que sucede algo nuevo.
- Porque un control puede enviar varios mensajes y porque muchos controles pueden enviar varios mensajes, hay una fórmula para cada mensaje o casi cada uno de ellos debe seguir ciertas condiciones.
- Así como hay reglas en una oficina postal que se deben seguir con el fin de enviar una carta.

 Un mensaje para Windows debe proporcionar cuatro elementos de información:

- ¿Quién envió el mensaje?
- ¿Cuál mensaje?
- Primera parte del mensaje
 - 32 bits
- Segunda parte del mensaje
 - 32 bits

- ¿Quién envió el mensaje?
 - Cada objeto necesitará en el programa, al igual que todo, un nombre.
 - El sistema operativo necesita este nombre para identificar cada objeto, para cualquier razón.
 - Un objeto en Windows se identifica como un "Handle".
 - Para los controles de Windows, la variable debe ser del tipo <u>HWND</u>

¿Cuál Mensaje?

- El objeto que envía un mensaje debe indicar al sistema operativo qué mensaje se está enviando.
- Hay varios tipos de mensajes para diferentes circunstancias.
- Sin embargo, para hacer las cosas un poco más sencillas, cada mensaje es un número entero constante positivo (unsigned int) identificado con un nombre particular.
- Por lo tanto, el identificador de mensaje se pasa como <u>UINT</u>.

El contenido del mensaje

- Debido a que hay muchos tipos de mensajes, se debe proporcionar dos piezas adicionales de información para ayudar a procesar el mensaje.
- Estos dos elementos dependen del tipo de mensaje y podrían ser cualquier cosa.
- El primer elemento que acompaña es un tipo de 32 bits (unsigned int) llamada <u>WPARAM</u> (parámetro WORD; en otras palabras, es un WORD (unsigned int) argumento).
- El segundo elemento que acompaña es un tipo de 32 bits de valor (long) llamado <u>LPARAM</u> (siglas de parámetro LONG; en otras palabras, es un argumento long).
- Recuerde que estos dos pueden ser diferentes cosas para diferentes mensajes.

Ejemplo del uso de los parámetros:

```
LRESULT CALLBACK proc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM
wParam, LPARAM lParam)
      switch (message)
      case WM COMMAND:
      if((HIWORD(wParam) == BN CLICKED) &&
(LOWORD(wParam) == MY BUTTON))
      break;
```

SendMessage()

- La función SendMessage envía el mensaje.
- La función llama al CALLBACK procedure de la ventana especificada y no retorna hasta que el procedimiento de ventana ha procesado el mensaje.

SendMessage()

```
SendMessage(
    HWND hwnd, // manipulador de la
             // ventana de destino
    UINT uMsg, // mensaje a enviar
    WPARAM wParam, // primer parámetro
                  // del mensaje
    LPARAM lParam // segundo parámetro
                 // del mensaje
```

LRESULT CALLBACK procedure

- Para gestionar los mensajes enviados a Windows, que se comunican a través de una función llamada procedimiento de Windows.
- El nombre de la función no es importante, pero debe devolver un entero de 32 bits, long, o Win32 LONG.
- Por lo tanto, se declara como LRESULT (LONG Result).
- Debido a que este es un puntero a función, debe ser declarado y se define como CALLBACK.
- Los mensajes pueden ser transportados en una función definida de la siguiente manera :

LRESULT CALLBACK MessageProcedure (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM IParam);

SetWindowText

 Se utiliza para cambiar el título de una ventana, pero también sirve para cambiar el texto de un control estático (Edit Control).

 Se puede modificar el texto dentro de un control estático mediante la función SetWindowText o mediante el mensaje WM_SETTEXT.

SetWindowText

- static HWND var = GetDlgItem(hwnd, ID_EST);
- SetWindowText(var, "Nuevo texto");

 SendDlgItemMessage(hwnd, ID_EST, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Nuevo texto");

 SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EST), WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)"Nuevo texto");

GetWindowText

- Copia el texto de la barra de título de la ventana especificada (variable tipo HWND), (si es que la tiene) en un buffer.
- Si la variable tipo HWND especificada es un control, se copia el texto del control.

GetWindowText

GetWindowText(HWND hWnd, LPTSTR lpString, int nMaxCount)

- HWND hWnd, // manipulador de ventana o control con texto
- LPTSTR lpString, // dirección de buffer para el texto
- int nMaxCount // número máximo de caracteres a copiar

GetWindowText

- static HWND var = GetDlgItem(hwnd, ID_EST);
- GetWindowText(var, varchar, size);

 SendDlgItemMessage(hwnd, ID_EST, WM_GETTEXT, size, (LPARAM)varchar);

 SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EST), WM_GETTEXT, size, (LPARAM)varchar);