

YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS

Computer Networking Technologies (BLM 3022) LAB #3 REPORT


19011029 – Alper Eren 19011096 – Kağan Bayram Evcil alper.eren@std.yildiz.edu.tr

bayram.evcil@std.yildiz.edu.tr

DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

1. INTRODUCTION

Bir kuruma ait üç bina ve bu binaların katları arasında haberleşmenin sağlanacağı bir ağ altyapısı kurulması istenmektedir. Bu yapı kurulurken fazladan bağlantılar yapılacaktır. Yapılması gereken spanning-tree protocol(STP) kullanılarak bu bağlantılara rağmen ağın istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. STP'nin buradaki görevi ağ içerisinde döngü oluşmasını engellemektir. Bu aşamada STP'nin hızlı versiyonu Rapid STP kullanılmıştır.



Ağı oluşturduğumuzda karşımıza yukarıdaki yapı çıkmaktadır. Ortada birbirine bağlı olan 3 switch her binanı birinci katlarını temsil etmektedir. Onlara da ilgili binaların ikinci katlarına ait switchler bağlanmıştır.

Bu aşamada;

- 6 adet 2960 switch
- 6 adet PC

kullanılmıştır.

Bu aşamada fiziksel kurulumu tamamlamış bulunmaktayız.

2. **METHOD**

Kurulumun bittiği anda STP'nin gereksiz bağlantılar sebebiyle oluştuğunu "show span(ning-tree)" komutunu yazarak görebiliriz.

B3F1#show span VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32769

Address 0000.0CDE.462A

Cost 19

Port 10(FastEthernet0/10)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address 000D.BDDE.6EB8

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

-> bu switchin MAC adresi

-> root bridge seçilen switchin MAC adresi

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p Fa0/10 Root FWD 19 128.10 P2p

Fa0/1 Dags EWD 10 128 1 D2s

Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

-> Root Bridge'e bağlanan port

Burada gördüğümüz üzere seçtiğimiz switchin Fa0/10 portuna bağlanan switch root bridge olarak seçilmiştir. Priority değerleri eşit olduğu için bu seçim switchlerin MAC adreslerine göre yapılmıştır.

Fakat bizim istediğimiz VLAN'a özel root bridge belirlemek. Bu aşamada ise vlan konfigürasyonu yapıp onun ardından işlemimizi yapıyoruz. Building3'e ait switchi VLAN 20 için birincil root bridge olarak ayaralamak için aşağıdaki kodu giriyoruz.

B3F1(config)#spanning-tree vlan 20 root primary

Bu işlem sonucunda VLAN 20 için STP incelendiğinde priority değerinin 32768'den daha düşük bir değere çekildiği görülmektedir.

VLAN0020

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24596

Address 000D.BDDE.6EB8

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24596 (priority 24576 sys-id-ext 20)

Address 000D.BDDE.6EB8

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

Fa0/3 Desg FWD 19 128.3 P2p

Fa0/10 Desg FWD 19 128.10 P2p

Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p

Rapid-pvst (per-vlan spanning tree) için ise bu işlemlerin yanında switchlerin modunu ayarlamak, erişim portlarını portfast olarak ayarlamak ve o portta bpduguard'ı aktif etmek gerekmektedir.

B3F1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

B2F1(config)#int fa0/4
B2F1(config-if)#spa
B2F1(config-if)#spanning-tree por
B2F1(config-if)#spanning-tree portfast
% Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION


%Portfast has been configured on FastEthernet0/4 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode.

Portfast'in bir loopa yol açılmaması adına sadece tekli hostlara bağlanması gerektiğine dair bir uyarı alıyoruz. (ayrıca ilgili port trunk olarak ayarlandıysa bu işlemin bir etkisi olmayacaktır.)

B2F1(config)#int fa0/4
B2F1(config-if)#spa
B2F1(config-if)#spanning-tree bpd
B2F1(config-if)#spanning-tree bpduguard en
B2F1(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

Bpdu guard ağa bridge protocol data unit(bpdu) üzerinden yapılabilecek saldırıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bpdu içerisinde portler, swtichler, portların öncelikleri ve adreslerle alakalı bilgiler içermektedir. Bpdu'lar sayesinde STP uygulanabilmektedir. Bu sebepler sadece uç(edge) portlar üzerinde bpdu guard uygulanmalıdır.

3. RESULTS



Ağ tamamen kurulduğunda yukarıdaki şekildeki gibi görünmektedir. Ağın doğru çalıştığını test etmek adına;

Vlan 10 için PC2-1'den PC3-1'e,

Vlan 20 için PC1-2'den PC2-2'ye

ICMP gönderilecektir. Bu bilgisayarların seçilmesinin sebebi root bridge'in kullanıldığını görmektir.

| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Туре |
|------|--|--|---|---|
| | 0.000 | - | PC2-1 | ICMP |
| | 0.001 | PC2-1 | Building-2 | ICMP |
| | 0.002 | Building-2 | Building-1 | ICMP |
| | 0.002 | Building-2 | Building-2-Floor-2 | ICMP |
| | 0.003 | Building-1 | Building-3 | ICMP |
| | 0.003 | Building-1 | PC1-1 | ICMP |
| | 0.003 | Building-1 | Building-1-Floor-2 | ICMP |
| | 0.004 | Building-3 | Building-2 | ICMP |
| | 0.004 | Building-3 | PC3-1 | ICMP |
| | 0.004 | Building-3 | Building-3-Floor-2 | ICMP |
| | 0.005 | PC3-1 | Building-3 | ICMP |
| | 0.006 | Building-3 | Building-1 | ICMP |
| | 0.007 | Building-1 | Building-2 | ICMP |
| (9) | 800.0 | Building-2 | PC2-1 | ICMP |
| √is. | Time(sec) | Last Device | At Device | Туре |
| | 0.000 | = | PC1-2 | ICME |
| | 0.001 | PC1-2 | Building-1-Floor-2 | ICME |
| | | FG1=2 | Dulluling-1-1 1001-2 | 101111 |
| | 0.002 | Building-1-Floor-2 | Building-1 | ICME |
| | 0.002 | | - | |
| | | Building-1-Floor-2 | Building-1 | ICME |
| | 0.003 | Building-1-Floor-2 Building-1 | Building-1 Building-3 | ICMF |
| | 0.003 0.003 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 | Building-1 Building-3 Building-2 | ICMF |
| | 0.003 0.003 0.004 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2 | ICMI ICMI ICMI ICMI |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2 Building-2-Fioor-2 | ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2-Floor-2 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 | ICMF ICMF ICMF ICMF ICMF |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 | ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2 Building-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 Building-2 | ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI ICMI |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 | Building-1 Building-3 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Building-2-Building-2-Building-3 | ICMM ICMM ICMM ICMM ICMM ICMM ICMM ICMM |
| | 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 | Building-1-Floor-2 Building-1 Building-1 Building-3 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 Building-3 | Building-1 Building-2 Building-2 Building-2-Floor-2 PC2-2 Building-2-Floor-2 Building-2-Floor-2 Building-2 Building-3 Building-1 | ICMF |

Soldaki görselde görüldüğü gibi sırasıyla PC2-1, Building-2, Building-1, Building-3, PC3-1 yolu izlenip geri dönülmüştür. (Yolu arama ve paket gönderme işlemi aynı anda yapılıp görünen fazladan aktarımlar yolu aramadan kaynaklanmaktadır.)

Burada ise sırasıyla PC1-2, Building-1-Floor-2, Building-1, Building-3, Building-2, Building-2-Floor-1, PC2-2 yolu izlenmiştir. (Building-1'den Building-2'ye geçme girişimi olsa da bu girişimin bir karşılığı olmamıştır.)