win32 api详解

1.文件系统

1.1磁盘和驱动器管理

1.1.1遍历卷获取属性

GetLogicalDrivers

DWORD GetLogicalDrivers(void);

说明:

获取主机中所有的逻辑驱动器,以BitMap形式返回。

返回值:

DWORD类型,第一位表示所对应的驱动器是否存在,每一位对应一个驱动器

GetLogicalDriverStrings

DWORD GetLogicalDriverStrings(DWORD nBufferLength,LPTSTR lpBuffer);

说明:

获取主机中所有的逻辑驱动器,以驱动器根路径字符串返回。

参数:

nBufferLength:参数lpBuffer指向的内存空间的大小,以字节为单位。

lpBuffer: 指向存储返回结果字符串的内存空间。

返回值:

0失败。

FindFirstVolume

HANDLE FindFirstVolume(LPTSTR lpszVolumeName,DWORD cchBufferLength);

说明:

查找主机中的第一个驱动器,返回驱动器设备名。

参数:

lpszVolumeName: 指向驱动器名的内存缓冲区。

cchBufferLength:参数lpszVolumeName所指向的缓存区大小,以字节为单位。

返回值:

驱动器查找句柄,可作为FindNextVolume和FindVolumeClose的参数,如果执行失败,返回NULL。

FindNextVolume

BOOL FindNextVolume(HANDLE hFindVolume,LPTSTR lpszVolumeName,DWORD cchBufferLength);

说明:

查找主机中后继的逻辑驱动器。

参数:

hFindVolume: FindFirstVolume所返回的驱动器查找句柄。

lpszVolumeName: 指向保存驱动器名的内存缓存区。

cchBufferLength: lpszVolumeName参数所指向的缓冲区大小,以字节为单位。

返回值:

返回BOOL表示是否成功,如果失败说明已经查找完成所有逻辑驱动器。

FindVolumeClose

BOOL WINAPI FindVolumeClose(HANDLE hFindVolume);

说明:

关闭FindFirstVolume所打开的卷遍历句柄。

参数:

要关闭的驱动器查找句柄。

返回值:

返回BOOL值是否成功关闭句柄。

GetDriveType

UINT GetDriveType(LPCTSTR lpRootPathName);

说明:

获取驱动器类型。

参数:

IpRootPathName: 驱动器根路径,如"C:\"。

返回值:

驱动器类型, DRIVE_FIXED表示硬盘, DRIVE_CDROM表示光盘。

GetVolumeInFormation

BOOL GetVolumeInFormation(LPCTSTR lpRootPathName,

LPTSTR lpVolumeNameBuffer,

DWORD nVolumeNameSize,

LPWORD lpVolumeSerialNumber,

LPWORD IpMaximumComponentLength,

LPDWORD lpFileSystemFlags,

LPTSTR lpFileSystemNameBuffer,

DWORD nFileSystemNameSize);

说明:

获取逻辑驱动器信息。

参数:

lpRootPathName: 输入参数,指向所要获取属性的驱动器路径字符串。

lpVolumeNameBuffer:输出参数,返回驱动器名。

nVolumeNameSize:输入参数,lpVolumeNameBuffer的内存缓冲区大小。

lpVolumeSerialNumber:输出参数,存储驱动器序列号。

lpMaximumComponentLength:输出参数,返回文件系统所支持的文件组成部分的最大值。

lpFileSystemFlags:输出参数,属性可以用来判断多种驱动器属性值。

lpFileSystemNameBuffer:输出参数,表示文件系统类型。

nFileSystemNameSize: lpFileSystemNameBuffer的缓冲区大小。

返回值BOOL值,表示信息获取是否成功。