

教学重点

第1章是用汇编语言进行程序设计所需要了解的基本知识。

重点掌握几个内容:

§认识汇编语言

§数据表示





程序设计语言



§ 机器语言





§ 高级语言







3

什么是汇编语言(1)

- § 汇编语言是一种面向机器的低级程序设计语言

- § 汇编语言以助记符形式表示每一条指令
 - Ø助记符 (mnemonic) 是便于人们记忆、并能
- 描述指令功能和指令操作数的符号
 - ∅助记符一般就是表明指令功能的英语单词或





什么是汇编语言(2)

- § 用助记符表示的指令就是汇编语言中的汇编格式 指令
- § 汇编格式指令以及使用它们编写程序的规则就形成汇编语言 (Assembly Language)
- \$ 用汇编语言书写的程序就是汇编语言程序,或称汇编语言源程序(.ASM)
- \$ 汇编程序将汇编语言程序"汇编"成机器代码目标 模块 (.OBJ)



● 汇编语言程序与汇编程序是两个概念

什么是汇编语言(3)



§ 汇编语言的主要特点:

Ø汇编语言程序与处理器指令系统密切相关



M Ø程序员可直接、有效地控制系统硬件



Ø形成的可执行文件运行速度快、占用主存容量少





汇编语言和高级语言(1)

- § 汇编语言与处理器密切相关
 - 1 汇编语言程序的通用性、可移植性较差

- § 高级语言与具体计算机无关
 - 7 高级语言程序可以在多种计算机上编译后执
 - 州村









汇编语言和高级语言(2)

- § 汇编语言功能有限、涉及硬件细节
 - > 编写程序比较繁琐,调试起来也比较困难

- § 高级语言提供了强大的功能,不必关心琐碎问题
- **乙类似自然语言的语法,易于掌握和应用**












汇编语言和高级语言(3)

- § 汇编语言本质上就是机器语言
 - 7 可以直接、有效地控制计算机硬件
 - 7 易于产生速度快、容量小的高效率目标程序



§ 高级语言不针对具体计算机系统





> 目标程序比较庞大、运行速度较慢



汇编语言: ✓

高级语言: ×

汇编语言和高级语言 (4)

- § 汇编语言的优点:
 - Ø直接控制计算机硬件部件
 - Ø可以编写在"时间"和"空间"两方面最有效的程序
- § 汇编语言的缺点:
 - ∅与处理器密切有关
 - ◎需要熟悉计算机硬件系统、考虑许多细节
 - ◎编写繁琐,调试、维护、交流和移植困难



汇编语言:?

高级语言: ?

汇编语言和高级语言(5)

- § 汇编语言的优点使得它在程序设计中占有重要的 位置,是不可被取代的
- § 汇编语言的缺点使得人们主要采用高级语言进行程序开发工作
- 有財需要采用高级语言和汇编语言混合编程的方法,互相取长补短,更好地解决实际问题





取长补短



汇编语言的意义

- §速度:对于同一个问题,用汇编语言设计出的程序能达到"运行速度最快"。
- § 空间:对于同一个问题,用汇编语言设计出的 程序能达到"占用空间最少"。
- S 功能: 汇编语言可以实现高级语言难以胜任甚至不能完成的任务。
- 图 S 知识: 学习汇编语言, 有助于对计算机系统的理解、写出更好的程序。

汇编语言的应用场合

- § 程序要具有较快的执行时间,或者只能占用较小的存储容量
- □ 汇编语言的作用实在不小!
- 資沒有合适的高級语言、或只能采用汇编语言的財

 候
- § 分析具体系统尤其是该系统的低层软件、加密解密软件、分析和防治计算机病毒等等

微处理器飞速发展



Sandy Bridge

Core i3

Core i5

Core i7

IA-64(安腾)

奔腾4代

奔腾3代

奔腾2代

奔腾

80386

80486

80286

8086

4004

不是我不明白,

这世界变化太快。

扎扎实实掌握知识。

以不变应万变!

教学重点

第1章是用汇编语言进行程序设计所需要了解的基本知识。

重点掌握几个内容:

§认识汇编语言

§数据表示





数据表示

- § 数制的基本知识
 - 10进制
 - 2进制
 - 16进制
- § 说明:
 - 前导0可以忽略,不影响取值。
 - 结尾用D(10进制数)、B(2进制数)、H(16进制数)。缺省为十进制数。



数据组织

位、字节、字、双字



§ 位 (Bit): 1个二进制位。

计算机是在特定位数下工作的,如8位、16位、32位等。

§ 字节 (Byte): 8位。

位编号从右到左为0~7,第0位为最低位,第7位 为最高位。

数据组织



§ 字 (Word): 16位。

位编号从右到左为0~15, 第0位为最低位, 第15 位为最高位。位0~7为低字节, 位8~15为高字节。



§ 双字(Double Word):32位。

位编号从右到左为0~31,第0位为最低位,第31 位为最高位。位0~15为低字,位16~31为高字。



带符号数与无符号数 (1)

- 1. 带符号数的补码表示
 - 补码的表示规则:
 - § 以最高位作为符号位 (O表示正数, 1表示负数)。
 - § 正数的补码是其本身。
 - § 负数的补码是对其正数"各位求反、末位加1"后形成的。
- N+1位二进制补码数可以表示的带符号数范围为-2N~2N-1。 例如,8位二进制数可以表示 -128~127, 16位二进制数可以表示-32768~32767。



带符号数与无符号数 (2)



求补

$$[x + y]_{*} = [x]_{*} + [y]_{*}$$

$$[x - y]_{*} = [x]_{*} + [-y]_{*}$$

说明:

- § 在计算机内部,补码减法是通过对减数求补后将减法转换为加法进行的。
- \$ 一个带符号数在不同位数下,其二进制补码表示可能是不同的。例如,8位数-1的补码表示是0FFH,16位数-1的补码表示是0FFH。

带符号数与无符号数 (3)

- 3. 符号扩展与零扩展
 - § 符号扩展是将原符号位填入扩展的每一位,使得在 带符号数意义下取值不变。
 - § 零扩展是将0填入扩展的每一位,使得在无符号数意义下取值不变。



N位二进制数可以表示的无符号数范围为0~2^N-1。例如,8位二进制数00H~0FFH表示0~255,16位二进制数000H~0FFFFH表示0~65535。



字符的ASCII码表示

- § ASCII码字符集采用一个字节表示字符。
- § 常用字符的ASCII码。

数字'0'~'9': 30H~39H

字母'A'~'Z': 41H~5AH

字母'a'~'z': 61H~7AH

空格: 20H 回车CR: 0DH

换行LF: OAH

§ 注意回车与换行的差别:

CR用来控制光标回到当前行的最左端;

LF用来移动光标到下一行,而所在列不变。



BCD码

§ 压缩BCD码

以4个二进制位表示1个十进制位,用0000B~1001B表示0~9。 例如,十进制数6429的压缩BCD码表示为

0110 0100 0010 1001 B (卵6429H)

§ 非压缩BCD码

以8个二进制位表示1个十进制位,低4位与压缩BCD码相同,高4位无意义。 例如,十进制数6429的非压缩BCD码表示为

xxxx0110 xxxx0100 xxxx0010 xxxx1001 B

有时,要求非压缩BCD码的高4位为0,这时,6429的非压缩BCD码为06040209H。



注解

§ 同一个二进制数可以表示多种含义,其具体含义由使用者解释。

例如,二进制数00110000B,即30H,可以当作十进制数48的二进制表示,字符'0'的ASCII码,30的压缩BCD码,0的非压缩BCD码,等等。甚至将其当作现实世界的任一物理对象也未尝不可。

§ 带符号数的二进制补码表示与位数密切相关。

例如OFFH,若作为8位带符号数,则表示-1;若作为16位带符号数,则表示255。再如OFFFFH,若作为16位带符号数,则表示-1;若作为32位带符号数,则表示65535。

教学重点

第1章是用汇编语言进行程序设计所需要了解的基本知识。

重点掌握几个内容:

S认识汇编语言

§数据表示





基本位操作

- 1. 逻辑操作: AND、OR、XOR、NOT
 - § AND操作可以使某些位清0。
 - 24H AND F0H=20H
 - § OR操作可以使某些位置1。



20H OR 0FH=2FH

§ XOR操作可以使某些位取反。



25H XOR 25H=00H





基本位操作



2、移位与循环移位

- § 左移: 最低位移入0。在不溢出的情况下, 左移 1位相当于乘以2。
- § 逻辑右移:最高位移入0。逻辑右移1位约等于 无符号数除以2。
- § 算术右移:最高位不变。算术右移1位约等于带 符号数除以2。
 - § 循环左移与循环右移:从一端移出的位要移入 27 到另一端。

本章小结

- § 汇编语言是机器语言的符号表示,与机器语言无本质区别。
- § 现代计算机系统使用2进制表示数据。为了描述方便,书写财常采用16进制形式。
- § 以补码表示的带符号数在基于不同位数时,其二进制形式可能完全不同。
- § 二进制只是一种表示,一个二进制数的具体含义由使用 者解释。
- § AND、OR、NOT和XOR等二进制逻辑操作,可用于有 选择地对某些位进行处理。