1

IATEX 简介

1.1 什么是 IAT_EX?

在谈论 LATEX 之前, 先说一下 TEX。

T_EX 是高德纳(Donald E. Knuth)在 1978 年首次发布的排版系统。T_EX 的名字来源于"technology"的希腊词根"τεχ",希腊语中的艺术(τέχνη)也对应着这一词根^[35]。 T_EX 应该按照希腊字母的读法读成 [tex],在英语环境中读成 [tek] 勉强可以接受^[13]。

T_EX 也叫做"引擎",它的功能类似于编程环境中的编译器:编译器接收源代码,经过编译得到可执行文件;T_EX 接收.tex 文件,经过编译得到最终的排版结果。

T_EX 程序本身很难直接使用。高德纳用 T_EX 能直接读取的原语(primitive,也就是 T_EX 引擎提供的命令)编写了一组宏(macro)。使用了这组宏的 T_EX 叫做 plain T_EX, plain T_EX 风格的文档又叫做 plain T_EX 格式(format)。由 Leslie B. Lamport 编写的 LaT_EX 是目前广泛使用的格式。

LATEX 文档的内容和样式是分离的。控制排版样式的代码被封装进宏包(package)和文档类(document class)中。用户无需过度关心文档的版面格式,可以更专注于文档内容。

1.2 开始使用 LATEX

1.2.1 安装 T_EX 发行版

使用 LATEX 需要下载 TEX 发行版,所谓的发行版也就是包含了引擎、宏包、文档 类等文件的软件包。

主流的 TeX 发行版有 TeX Live 和 MiKTeX。我们更推荐使用 TeX Live。

安装 T_EX Live T_EX Live 可以通过光盘镜像进行安装,安装 T_EX Live 所需的光盘镜像文件可以在下面的地址中下载:

https://mirror.ctan.org/systems/texlive/Images/ 直接下载页面中的 texlive(年份).iso (比如图 1.1 中的 texlive2022.iso) 即可。如 果下载速度较慢,也可以选择下面这两个镜像站进行下载:

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/https://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/

1.2 开始使用 LATEX

3

mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/ Index of /CTAN/systems/texlive/Images/ File Name ↓ File Size ↓ Date ↓ Parent directory/ README.md 1.2 KiB 2022-04-04 00:06 texlive.iso 4.3 GiB 2022-03-22 06:59 texlive2022-20220322 4.3 GiB 2022-03-22 06:59 texlive2022-20220322.md5 59 B 2022-03-22 06:59 texlive2022-20220322.sha512 155 B 2022-03-22 06:59 texlive2022-20220322.sha512.asc 455 B 2022-03-22 06:59 texlive2022.iso 4.3 GiB 2022-03-22 06:59 texlive2022.iso.md5 50 B 2022-03-22 06:59 texlive2022.iso.sha512 2022-03-22 06:59 146 B texlive2022.iso.sha512.asc 455 B 2022-03-22 06:59

图 1.1: 下载 TFX Live

下载完成后,双击进入 texlive(年份).iso 开始安装。Windows 用户可以双击其中的 install-tl-windows.bat 进入安装程序。Linux、macOS 等类 UNIX 系统用户可以在当前路径下打开命令行或终端,执行下面的命令开始安装:

./install-tl --gui

以 Windows 为例,进入安装程序后,安装界面如图 1.2。可以在"Installation root"一栏中修改安装路径。注意,安装路径不要出现中文,否则会影响后续使用。TEXworks 是 TEX Live 自带的编辑器,可以选择安装。



点击"安装"按钮,即可开始安装。由于T_EX Live 比较大,安装时间会比较长(约 10 到 30 分钟)。安装时请耐心等待,不要在安装结束前关闭窗口。


当安装窗口显示"欢迎进入 T_EX Live 的世界!"时说明安装成功,这时就可以开始使用 T_EX Live 了。

对于 Linux 系统,安装完成后还需在 root 权限下进行以下操作:

- 1. 将 texlive-fontconfig.conf 复制到 /etc/fonts/conf.d/09-texlive.conf;
- 2. 运行 fc-cache -fsv 刷新字体缓存。

4

第1章 LATEX 简介



在 TeX Live 的安装界面中,最下面的 "Advanced" 按钮用来设置高级安装选项。用户在此可以重新设置 texmf 等路径,不过不建议没有使用经验的用户自己设置这些路径。

图 1.2: TFX Live 的安装界面

这与 X_ET_EX 的 fontconfig 库有关^[1]。如果遇到了 X_ET_EX 使用系统字体方面的问题,可以查阅 T_EX Live 的手册 [1]。

更新 TeX Live TeX Live 每年都会更新一次,建议用户定期更新。在更新 TeX Live 前,先要卸载旧版本的 TeX Live。Windows 用户可以运行"开始"菜单中的"Uninstall TeX Live",或运行安装目录下的 /tlpkg/installer/uninst.bat 进行卸载(如右图中的 Uninstall TeX Live)。Linux 和 macOS 用户可以直接删除 texlive 目录。卸载完成后下载新版 TeX Live 重新安装即可更新。

只有最新的 TeX Live 才可以使用 tlmgr 进行更新。

更新宏包和文档类 更新 T_EX Live 中收录的宏包、文档类需要通过命令行程序 tlmgr (T_FX Live manager) 来实现。打开命令行,执行

tlmgr update --self --all

可以更新全部可更新的宏包和文档类。tlmgr 也有相应的 GUI 程序, Windows 用户在 "开始"菜单中可以找到。

手动安装/宏包和文档类 手动安装宏包可以在命令行执行

tlmgr install (宏包名)

移除宏包只需把上面的 install 换成 remove 即可。但是随意移除宏包可能是很危险的,因为有可能破坏有些宏包之间的依赖关系。



1.2.2 使用在线的 T_FX Live

如果有多人合作文档或文档版本管理的需求,使用在线的 T_EX 发行版会是非常好的选择。在线的 T_EX Live,主要有 Overleaf 和 T_EX Page。二者的网址分别是:

https://www.overleaf.com

https://www.texpage.com

Overleaf 支持的 T_EX Live 版本从 T_EX Live 2014 开始, T_EX Page 支持的 T_EX Live 版本从 T_EX Live 2019 开始。T_EX Page 的中文字体支持更多, T_EX Live 版本更新更快, 网络条件也会更好一些。二者的编辑器界面分别如第 11 页图 1.5a 和 1.5b。

1.2.3 必备技能: texdoc

texdoc 是一个命令行程序,功能是查阅 TeX Live 中的文档。这些文档包括:发 行版的说明文档、宏包/文档类手册,等等。

使用本地的 texdoc 在命令行中执行命令

texdoc (关键字)

即可查看对应的文档。比如,执行命令 texdoc texlive 即可查看 TeX Live 的手册。

使用在线的 texdoc 对于 Overleaf 和 TeXPage 用户,如果本地没有安装 TeX Live 发行版,可以通过 TeXdoc 网站使用 texdoc:

https://texdoc.org/index.html

1.3 编写你的第一个 IMT_FX 文档

我们使用 TeXworks 编写第一个 LATeX 文档。TeXworks 的界面如图第 12 页图 1.6a 所示。把以下代码输入到 TeXworks 编辑器中:

\documentclass{article}

% 使用 article 文档类

\begin{document}

Happy \TeX ing!

\end{document}

保存后点击界面左上角的 "▶"按钮 (如第 7 页图 1.3 左上角),可得到类似于下面这样的效果:

Happy TEXing!

这个简单的例子足以说明 LATEX 格式最基本的特点:

文档类▶

1. LATEX 文档需要在最前面指定一个文档类(document class),指定文档类的命令是 \documentclass {(文档类)}。

导言区和正文▶

2. 位于 \begin{document} 和 \end{document} 之间的内容是真正输出到页面上的内容,这部分内容又叫正文。位于 \begin{document} 之前的部分叫做导言区 (preamble)。

此外,还有一些需要注意的内容:

宏包▶

- 3. 宏包 (package) 可以为文档提供功能支持。在导言区用 \usepackage{(宏包名)} 来使用宏包。例如,\usepackage{amsmath}。注意,宏包需要在指定文档类之后使用。
- 4. 使用百分号(%)来对代码进行注释(comment)。同一行内百分号后面的内容会被忽略。
- 5. 在 LATEX 中,分段通过空一行来完成。详见 2.1.1 小节。

最后我们给出一个稍微复杂一点的完整的例子,详见第206页。

1.4 排版引擎与编译方式

在前面的例子中,将文件保存为 file.tex。点击 "▶" 按钮开始排版,实际上是在 file.tex 所在的路径下执行下面这行命令:

1.4 排版引擎与编译方式

pdflatex file.tex

这里的 pdflatex 表示使用 pdfTeX 作为引擎、使用 LATeX 格式来编译文档。类似地,我们也可以使用其他方式来编译文档,比如 xelatex、lualatex 等。这些命令行命令通常称为"编译方式"。在本书中,编译方式写成图标的形式,如 pdfLATeX、XaTeXeX、LualATeX 等。

中文文档的编译方式 对于中文文档,推荐使用 X-LAT_EX 或 LualAT_EX 编译并使用 ctex 宏集作为中文支持。使第 5 页给出的例子支持中文最简单的办法就是把第一行的 \documentclass{article} 修改为

\documentclass{ctexart}

此外,还需确保文档以UTF-8 编码保存(见本章思考题第1题)。在第207页中给出了一个完整的中文文档的例子。

在 TeXworks 编辑器中使用 XellaTeX 作为编译方式,需要下拉 "▶" 按钮右侧的选项框(如图 1.3),选中 XellaTeX,再点击"▶"按钮,也就是执行命令

xelatex file.tex




图 1.3: TFXworks 编辑器可选择的编译方式

命令行编译 打开命令行,用 cd 命令将当前路径切换至源文件所在的路径下。cd 的对象可以是绝对路径,也可以是相对路径。例如:

Windows 系统可以使用 cmd 或者 Powershell 作为命令行。首先通过 Win + R 组合键调出 "运行"窗口,输入 cmd 即可打开cmd,输入 powershell 即可打开 Powershell。macOS 系统可以使用"终端"。

cd C:/Users

这条命令,无论当前在哪一个路径下,都会进入C:/Users文件夹中;在此路径下,在命令行中输入

cd Public

就会进入 C:/Users/Public 路径。

Windows 用户也可以在当前显示的文件夹中按住 Shift 同时点击右键,选择打开 PowerShell 或直接点击右键打开 Windows Terminal (需另行安装),这样会使命令行路 径位于该文件夹。

命令行编译▶

使用命令行编译 LAT_EX 文档,需要在文档所在的路径下打开命令行。假如文档叫做 file.tex,就可以直接在命令行窗口输入下面这行命令:

xelatex file.tex

上面这行命令表示使用 X-LAT-X 编译。编译命令也支持一些选项,比如:

xelatex -shell-escape file.tex

这个编译命令启用了-shell-escape 选项,从而可以使用一些依赖于外部工具的宏包(比如依赖于 Python 的 minted 宏包)。

使用命令行编译, 若源文件的扩展名为.tex, 则扩展名可以省略, 如:

xelatex file

但是其他的扩展名(如.ins)则不可省略。

使用命令行编译的另一个好处是比较容易调试(debug)。如果文档中有一些试验性的命令或者文档使用了互相冲突的宏包,使用命令行编译可以实时查看当前的窗口报错或警告信息,以便于修改代码。

1.5 使用其他编辑器

T_EX Live 自带的 T_EXworks 编辑器在编辑较大的文档时可能出现卡顿,因此多数用户有更换编辑器的需求。本书中我们以 T_EXstudio 编辑器为例。

1.5 使用其他编辑器

9

T_EXstudio T_EXstudio 是一款免费开源的 L^AT_EX 专用编辑器,在代码补全、快捷键等方面的表现比较优秀。T_EXstudio 的官方网站是:

https://www.texstudio.org

由于网络原因,上面的网站可能无法访问。若无法访问,可在 GitHub 中下载:

https://github.com/texstudio-org/texstudio/releases/ 也可以在 SourceForge 或清华大学 TUNA 镜像站下载:

http://texstudio.sourceforge.net

https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-release/texstudio-org/texstudio/根据操作系统下载相应的安装包,安装包的版本可以自己选择,建议选择版本较新的稳定版。TeXstudio 在安装过程中会自动添加到路径并更新系统文件。在安装前,需要先关闭所有程序,然后按照安装程序的引导完成安装。

配置 T_EXstudio 安装成功后,打开 T_EXstudio,是全英文的界面。这时需要在菜单栏的"选项 → 设置 T_EXstudio"(Options → Configure T_EXstudio)进行设置:

"常规 \rightarrow 语言"(General \rightarrow Language)是编辑器界面的显示语言选项,可以设置为 zh_{CN} 。

"编辑器 → 字体"(Editor → Font Family)是编辑器的字体,建议选择等宽字体, 比如 Consolas、Ubuntu Mono 等。

在"构建 \rightarrow 默认编译器"(Build \rightarrow Default Compiler)可以设置默认编译命令。对于中文文档,建议将"默认编译器"设置为 X-LAT_PX(如图 1.4)。

在"命令"(Commands)中还可以设置各个编译方式的具体行为。比如,我们可以把 X-LAT-pX 设置为下面这行命令:

xelatex -shell-escape -synctex=1 %.tex

其中,-shell-escape 选项开启 shell 转义,这一选项的直接应用就是可以使用 minted 宏包实现抄录代码高亮(见彩页);-synctex=1 选项开启 SyncTeX 程序,用于实现源代码和 PDF 之间的相互跳转。

使用 T_EXstudio 的魔法注释 魔法注释 (magic comment) 是可以被编辑器识别的注释,它可以控制编译命令的行为。比如说,在文档最前面加上这行代码:

% !TeX program = xelatex

这样的话,如果使用 TeXstudio,无论默认的编译器是什么,都会使用 XellaTeX 编译。编译时,TeXstudio 下方的"消息"窗口会在第一行显示

%!TeX 指定使用的程序: xelatex

此外,拼写检查和文档编码的魔法注释也很常用:

```
% !TeX spellcheck = de_DE
```

上面的这一行魔法注释告诉 TrXstudio 开启德语拼写检查。

```
% !TeX encoding = UTF-8
```

这一行魔法注释告诉 TeXstudio 文档使用 UTF-8 编码。






图 1.4: 设置 T_EXstudio

1.5 使用其他编辑器




(a) Overleaf 编辑器界面




(b) TEXPage 编辑器界面

图 1.5: 在线的 TeX 编辑器界面



(a) TeXworks 编辑器界面



(b) TEXstudio 编辑器界面

图 1.6: 本地的 TEX 编辑器界面

本章总结

- 1. LATEX 文档的内容和格式是分离的,作者可以专注于内容的安排。
- 2. 本地 TFX 发行版推荐 TFX Live, TFX Live 推荐通过光盘镜像文件安装。
- 3. 在更新 TrX Live 之前, 先要卸载旧版的 TrX Live。
- 4. 使用 TFX Live 中的 tlmgr 来安装/更新宏包,不应当随意移除宏包。
- 5. 多人协作文档推荐使用在线的 Overleaf 或 TFXPage。
- 6. 使用命令行程序 texdoc 来查看 TeX Live 中的各种文档。在线用户也可以访问 https://texdoc.org/index.html。
- 7. 使用命令行编译更容易调试,命令行编译也支持更加定制化的编译方式。
- 8. 各个编译命令的意义见表 1.1, 我们在 LATEX 中使用的都是 LATEX 格式的编译命令。中文文档最常用的是 xelatex。

表 1.1: 几种常用的编译命令及其使用的格式和引擎

编译命令	格式	引擎	输出文件格式
latex	IATEX	TEX	.dvi
pdflatex	LATEX	pdfTEX	PDF
xelatex	LATEX	XaTeX	PDF
lualatex	IAT _E X	LuaTEX	PDF
tex	plain T _E X	$T_{E}X$.dvi
pdftex	plain T _E X	pdfTEX	PDF
xetex	plain T _E X	$X_{\overline{A}}T_{\overline{E}}X$	PDF
luatex	plain T _E X	LuaT _E X	PDF

扩展阅读

LATEX 的历史 高德纳在编写他的七卷本著作 *The Art Of Computer Programming* (TAOCP) 的第二卷时,对当时糟糕的计算机排版感到震惊,于是用了将近十年时间编写了 TEX 程序。

最初的 T_EX 程序本身(也叫做 IniT_EX)只能处理其提供的原语。这无疑相当难以使用。为了降低使用难度,高德纳用 T_EX 原语编写了一组宏,叫做 plain T_EX。如果你使用的是 Windows 下的 T_EX Live,可以在安装目录下找到 plain T_EX 的内核:

./texmf-dist/tex/plain/base/

比如 C:/texlive/2022/texmf-dist/tex/plain/base/。Plain TeX 的内核是非常轻量级的,其中最基本的文件是 plain.tex,它只有不到 1250 行。

Plain T_EX 的内核很小,速度也很快。但是这也就意味着,plain T_EX 对排版做出的具体设定很少,也没有结构化的文档写作模式。Leslie B. Lamport 重构了一组宏,也就是最早的 Lamport。在 1985 年 Lamport 发布了 Lamport 发布了 Lamport。在 1985 年 Lamport 发布了 Lamport 发布了 Lamport。在 1985 年 Lamport 发布了 Lamport 发布了 Lamport。这里的 2_{ε} 表示这一版本比 2 大一点,但是远没有达到 3——这与数学 ε - δ 语言中的 ε 意义相同。

如今,LATEX3 也正在开发中。LATEX3 主要通过宏包的形式使用,比如 expl3、xparse 等宏包。有很多宏包使用了 LATEX3 的格式,比如提供中文排版支持的 ctex 宏包。

除了最常用的 LATEX 和 plain TeX 外,还有另一个格式——ConTeXt。ConTeXt 的 内核比 LATEX 更大,使用时无需调用各种宏包,但是 ConTeXt 相对比较封闭,编译速度也比较慢。目前期刊投稿广泛使用的是 LATEX 格式。

更多关于 LATEX 的历史可以参考在线文档 [26]、[18]。

T_EX **引擎** 高德纳最早开发的 T_EX 仅支持 256 个字符,这也就导致了早期的 T_EX 面对多语言时需要使用一些"dirty tricks",比如切换字符编码和字体编码的 inputenc 和 fontenc 宏包以及 21 世纪初的 CJK 宏包。这无疑增加了 LAT_EX 的使用难度。

好在 21 世纪初由 Jonathan Kew 发布了全新的支持 Unicode 的引擎——XaTeX。XaTeX 最早仅支持 macOS 的 AAT 字体,后来在 2005 年开始支持 OpenType 字体。在 2006 年 XaTeX 成功移植到 Windows 和 Linux 后,XaTeX 被收录进 TeX Live 2007 中。至此,在 TeX 中使用 Unicode 字符变得容易起来。

目前 CJK 宏包已经过时。现在使用 LAT_EX 排版中文推荐在 X_ELAT_EX 下使用 ctex 宏集。

后来,自 2007 年开始开发的 LuaTeX 引擎被收录进 TeX Live 2016 中, LuaTeX 不仅可以支持 Unicode,还可以通过 \directlua 命令来使用 Lua 语言。

现在,使用 LATEX 排版中文主要依赖于 X-JLATEX 和 LuaLATEX。使用 ctex 宏集排版中文,在 X-JLATEX 下,底层主要依赖于 xeCJK 宏包;在 LuaLATEX 下,底层主要依赖于 luatexja 宏包。

驱动 最早的 TeX 引擎只能在 Xerox 打印机上使用,后来 TeX 的输出格式改为.dvi。.dvi是一种与设备无关的准页面描述语言,之所以叫"准页面描述语言"而不是页面描述语言,是因为.dvi不支持嵌入字体或插入图片,且不支持使用颜色。

那么,在 T_EX 中嵌入字体、使用颜色和图片应该通过什么方法呢?答案是使用驱动程序(driver)。DVIPS 是比较早的驱动,它可以将 .dvi 转换为 Adobe 的 PostScript 格式。后来,PDF逐渐流行起来,也诞生了新的驱动——DVIPDF。后来又出现了更好的 DVIPDFM。这两个驱动都可以将 .dvi 转换为 PDF,但是它们最多仅支持 256 个字符,很难处理中文等超大字符集的文字。因此,全新的 DVIPDFMx 出现了。

支持 Unicode 的 X云TEX 引擎的输出格式是.xdv (Extended DVI),又需要一个新的驱动将.xdv 转换为 PDF,这就是后来的 XDVIPDFMx。XDVIPDFMx 也是 X云ETEX 编译方式默认的驱动。后来,XDVIPDFMx 也被兼容进 DVIPDFMx 中。

在 Visual Studio Code 中使用 LATEX 除了 TEX studio 之外,微软推出的 Visual Studio Code 编辑器也是不错的选择。可以在下面展示的网址下载 Visual Studio Code:

https://code.visualstudio.com/Download

安装后进入"设置",点击"扩展"(或使用快捷键 Ctrl + Shift + X),搜索"LATeX Workshop",安装即可使用。需要注意的是,这一扩展仅支持 TeX Live 发行版。

配置默认编译方式,可以进入"设置"→"扩展"→"LATeX",点击右上角的" $\mathfrak O$ "按钮,进入 settings.json。在 settings.json 中添加以下代码:

以上设置仅对不需要复杂的参考文献列表和索引的文档有效。

思考题

1. 找到 T_EXworks 和 T_EXstudio 编辑器中的文档保存编码选项,并将之设置为 UTF-8。

答 TeXworks 的文档保存编码选项在文本编辑器界面的右下角(第 12 图 1.6a 左侧界面的右下角),默认为 UTF-8。TeXstudio 的文档保存编码选项也在界面的右下角(如图 1.7),默认也为 UTF-8。



图 1.7: TeXstudio 的文档保存编码选项

2. 我们所说的 TeX 的"格式",比如 plain TeX、LATeX 中的"格式"指的是什么?"LATeX 可以实现内容与格式分离"中的"格式"指的又是什么?这两种"格式"一样吗?

答 结论:这两种"格式"不一样。

Plain TeX、LATeX 表示的"格式"指的是输入排版引擎的代码的格式,可以理解为代码风格。比如 plain TeX 格式以 \bye 为结尾;LATeX 格式需要在文档最前面通过 \documentclass 命令指定一个文档类,等等。这些格式是通过不同的宏集支持的,比如 plain TeX 通过 plain.tex 等文件作为支持,LATeX 通过 ltclass.dtx 等文件作为支持。

"LATEX 可以实现内容与格式分离"中的"格式"指的是具体排版的样式,也就是呈现出的页面的格式。排版的样式通常是由文档类设置的,我们所说的"模板"指的就是各种各样的文档类。少数宏包(如 geometry)也可以设置页面格式。

- 3. 分别使用 texdoc 命令行程序、TeXdoc 网站和 CTAN 网站查找 ctex 宏集的手册。
 - 答 使用 texdoc 查看 ctex 宏集的手册只需在命令行中执行

17

texdoc ctex

在 TeXdoc 网站中查看 ctex 宏集的文档可以直接搜索 "ctex" (网站见第 5 页)。在 CTAN 中查看 ctex 宏集的文档可以搜索 "ctex",点击进入搜索结果中的 "Package ctex",里面的 "Package documentation" 即为宏包文档。CTAN 的网址是:



https://www.ctan.org/ 关于 TeX 的几乎任何信息都能在 CTAN 中找到。