

UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

Crear un archivo Word de nombre *TareaUT5nombreAlumn* para incluir las capturas de pantalla que se soliciten en las prácticas. Antes de la imagen de la captura se copiará el enunciado en que se solicita para que quede la referencia de a qué parte de la práctica pertenecen esas capturas. En las capturas deberá verse el usuario que ejecuta la acción.

Además se deberán incluir las respuestas a las cuestiones en color azul.

Una vez **finalizadas todas las prácticas de esta unidad**, convertir el archivo a formato .**pdf**. Este archivo pdf deberá entregarse en la **Tarea práctica UT 5** correspondiente a la UT 5 antes de la fecha límite indicada.

RA 4 c.e. a) b) c) d) e) f) g) h)

Contenido

Instalación vsftpd	1
Archivos de configuración	2
Usuarios	
Configuración por defecto	
Configuración básica	
Configuración DNS	

Very Secure FTP Daemon (vsftpd) es un servidor FTP rápido, seguro y fácil de usar que se distribuye con licencia GNU para sistemas Linux y Unix. Está disponible en los repositorios de software de las principales distribuciones de Linux.



https://security.appspot.com/vsftpd.html

Instalación vsftpd

- 1) Iniciar la máquina ServidorLinux.
- 2) Actualizar e instalar vsftpd.

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install vsftpd



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

Al instalar el servidor se crean:

- Los archivos de configuración.
- El usuario ftp que se incluye en el grupo ftp.
- El directorio /srv/ftp
 - Su propietario es el usuario root y su grupo es ftp.
 - Es el directorio predeterminado de los usuarios anónimos.
- 3) Comprobar que se ha creado el usuario ftp y que su directorio home es /srv/ftp.

cat /etc/passwd
cat /etc/group

También podemos utilizar tail para que sólo nos muestre las últimas líneas:

tail /etc/passwd
tail /etc/group

```
profe@servidorlinux:~$ tail /etc/passwd
pollinate:x:110:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:x:112:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
profe:x:1000:1000:profe:/home/profe:/bin/bash
lxd:x:998:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
bind:x:113::18::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
webadminprofe:x:33:33::/var/www:/bin/bash
profe100:w:1001:1001:,,:/homo/profe100:/bin/bash
fto:x:114:119:fto daemon...:/srv/fto:/usr/sbin/nologin
profe@servidorlinux:~$ tail /etc/group
tcpdump:x:113:
ssh:x:114:
landscape:x:115:
lxd:x:16:profe
systemd-coredump:x:999:
profe:x:1000:
ssl-cert:x:117:
bind:x:118:
profe100:x:1001:
ftp:x:119:
profe@servidorlinux:~$
```

4) Comprobar que se ha creado el directorio /srv/ftp, que su propietario es el usuario root y su grupo es ftp.

```
Is -I /srv
```

```
profe@servidorlinux:~$ ls –l /srv
total 4
drwxr–xr–x 2 root ftp 4096 dic 30 09:36 ftp
profe@servidorlinux:~$
```

Archivos de configuración

vsftpd.conf es el fichero de configuración principal. Vamos a comprobar que se ha creado y consultar su contenido:

cat /etc/vsftpd.conf | more

- Contiene una serie de directivas que determinan el comportamiento del servidor.
- Cada directiva tiene el formato **<directiva>=<valor>** (sin espacios en blanco antes y después del signo "=").

UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

- En función de lo que vale su campo **<valor>** las directivas pueden ser **booleanas** (YES/NO), **numéricas** o de **cadena**.
- Los comentarios son a nivel de línea y se utiliza el símbolo "#".
- Las directivas que no se especifiquen en el fichero de configuración, utilizan su **valor por defecto**.
- Se puede obtener información de todas las directivas mediante el comando *man vsftpd.conf*.

Hay otros ficheros de configuración. Su nombre y ubicación se definen en las directivas de /etc/vsftpd.conf.

Algunos son:

/etc/ftpusers
/etc/vsftpd.user_list (no está creado por defecto)
/etc/vsftpd.chroot_list (no está creado por defecto)

- 5) Hacer una copia de seguridad del fichero de configuración principal pues lo vamos a modificar.
 \$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
- 6) Vamos a comprobar que el servidor está iniciado y que escucha por el puerto TCP 21.

ps –ef | grep vsftpd netstat -ltn

oot	2221	1 0 09:46 ?	00:00:00 /usr/sbin/v	sftpd /etc/vsftpd.conf		
profe	2305	1113 0 10:27 tty	1 00:00:00 grepcolo	00:00:00 grepcolor=auto vsftpd		
ກ ບ ເ ເ ຂິ້ວເ	r vidor iir	nux. \$ netstat -itm				
active I	nternet i	connections (only ser	vers)			
		d–Q Local Address	Foreign Address	State		
ср		0 172.17.0.100:53	0.0.0.0:*	LISTEN		
ср		0 127.0.0.1:53	0.0.0.0:*	LISTEN		
ср		0 0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN		
ср	0	0 127.0.0.1:953	0.0.0.0:*	LISTEN		
ср6	0	0 :::21	:::*	LISTEN		
cho	Ü	v ieovavv.z/ii.ie		LISTEN		
ср6		0 ::1:53	:::*	LISTEN		
ср6		0 :::22	:::*	LISTEN		
ср6		0 ::1:953		LISTEN		
cp6	0	0 :::80	:::*	LISTEN		

El comando **ps** muestra una instantánea de los procesos actuales.

- -e visualiza información sobre "todos" los procesos del sistema.
- -f visualiza los parámetros con los que se levantó el proceso.

El comando **grep** permite buscar, dentro de los archivos, las líneas que concuerdan con un patrón.

NOTA: puede ser que tengamos que abrir el puerto **21** en el cortafuegos del *ServidorLinux*. Si no aparece, lo abrimos:

\$ sudo ufw allow 21

UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

Usuarios

vsftpd permite la conexión de usuarios anónimos, locales y virtuales.

• Usuarios anónimos.

- Si está habilitado (directiva *anonymous_enable*) el servidor *vsftpd* permite la conexión de usuarios anónimos con el nombre de usuario *anonymous* o *ftp*.
- Cuando se conecta un usuario anónimo al servidor entra en el directorio, por defecto, /srv/ftp especificado en /etc/passwd para el usuario ftp.
- Usuarios locales con cuenta en el sistema (/etc/passwd)
- Si está habilitado (directiva *local_enable*) el servidor *vsftpd* permite la conexión de usuarios locales con cuenta en el sistema.
- Cuando se conecta un usuario local hay dos opciones de configuración:
 - Que no se le "enjaule" en su directorio home. Puede acceder al resto del árbol de directorio en función de los permisos definidos.
 - Que se le "enjaule" en su directorio home. No tiene disponible el resto del sistema de archivos.

Usuarios virtuales.

- Es posible crear cuentas de usuarios virtuales (que no existan en el sistema operativo).
- Las cuentas de usuario se almacenan en ficheros, o en bases de datos, servicios de directorio, etc., que pueden ser consultados por el servidor para realizar la autenticación.

Configuración por defecto.

La configuración por defecto del servidor es:

- Permite sólo el acceso a usuarios anónimos. Nombre de usuario **anonymous** o **ftp**, password en blanco.
- Los usuarios anónimos están "enjaulados" en /srv/ftp.
- Pueden descargar archivos (con permisos de lectura para "otros").
- No pueden subir archivos.
- El servidor usa todo el ancho de banda disponible.
- El fichero de *logs* por defecto es **/var/log/vsftpd.log**.
- 7) Vamos a editar el fichero de configuración del servidor.

\$ sudo nano /etc/vsftpd.conf)

Comprobar la siguiente configuración:

• Está habilitado el acceso a los usuarios anónimos

anonymous_enable=YES



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

 Está deshabilitado el acceso a los usuarios locales

local_enable=NO

write_enable=NO

No se permite subir archivos al servidor

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=NO
#
Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=NO
#
```

Guardar los cambios (si se hizo alguno) y reiniciar el servidor:

\$ sudo systemctl restart vsftpd

- 8) Iniciar la máquina ClienteLinux. Abrir FileZilla y conectar con el usuario anónimo. Para ello:
 - a. Ir a Archivo/Gestor de sitios...
 - b. Elegir **Nuevo sitio** y llamarlo **redXX**.
 - c. En General completar:

Servidor: 172.17.0.100


Puerto: 21

Cifrado: Usar FTP explícito sobre TSL si está disponible

Usuario: anonymous

Opciones de Transferencia/Modo de transferencia: activo

d. Después hacer clic en **Conectar**. Vemos que se muestra el contenido del directorio remoto (ahora vacío) para el usuario anónimo.






UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos


Servidor FTP linux

9) En **ServidorLinux** crear dos archivos de texto (texto1.txt, texto2.txt) en el directorio /srv/ftp. Volver a **FileZilla** en **ClienteLinux** y actualizar para ver los ficheros en el sitio remoto.

\$ sudo touch texto1.txt (touch crea un archivo vacío)




10) Comprobar que es posible acceder como usuario anónimo y descargar archivos. Por ejemplo, copiar *texto2.txt* a la carpeta de *documentos* del usuario. Comprobar que el usuario anónimo está "enjaulado" (no puede ir a otro directorio).



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

CAPTURA: Realizar una captura de pantalla con la conexión al usuario **anónimo** y *texto2.txt* descargado.





UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

11) Crear una nueva conexión con el usuario alumnXX (creado en la *práctica 4* de la *UT 4*) para comprobar que no se puede conectar por ser usuario local.

Respuesta: 530 Please login with USER and PASS.
Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.
Comando: USER profe100
Respuesta: 530 This FTP server is anonymous only.
Error: No se pudo conectar al servidor

12) Consultar el fichero /var/log/vsftpd.log y observar los accesos al servidor y las transferencias realizadas.

\$ sudo cat /var/log/vsftpd.log | more

Configuración básica


Como hemos visto, para realizar la configuración del servidor **vsftpd** es posible usar el fichero de configuración por defecto y comentar/descomentar, modificar o añadir nuevas directivas.

13) Modificar el fichero de configuración /etc/vsftpd.conf del servidor para que los usuarios locales puedan conectarse al servidor. Cambiamos la directiva:

local_enable=YES

Guardar los cambios y reiniciar el servidor para que se lea de nuevo el fichero de configuración y se apliquen los cambios.

14) En *ClienteLinux* intentar de nuevo conectar por ftp con el usuario **alumnXX**. Comprobar que no está enjaulado en su home y que puede descargar archivos pero no puede subirlos.



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux


CAPTURA: Realizar una captura de pantalla con la conexión al usuario **alumnXX** y el listado de archivos en remoto.

15) Modificar el fichero de configuración /etc/vsftpd.conf del servidor para que los usuarios locales puedan subir archivos. Cambiamos la directiva:

write_enable=YES

Guardar los cambios y reiniciar el servidor para que se lea de nuevo el fichero de configuración y se apliquen los cambios.


16) En *ClienteLinux* conectar por ftp con el usuario **alumnXX**. Comprobar que ahora sí puede subir archivos.



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

CAPTURA: Realizar una captura de pantalla con la conexión al usuario **alumnXX** y el listado de archivos en remoto donde se aprecie que se ha subido un archivo.



Configuración DNS

Vamos a modificar la configuración para que se pueda acceder al servicio ftp a partir del nombre ftp.redXX.net. Recordamos que hay que modificar la zona de resolución directa del servidor DNS (repasar UT 2, práctica DNS (III))

17) Editamos el archivo de configuración de bind9.

\$ sudo nano /etc/bind/db.redXX.net



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

En la línea **ftp** de la zona de **Alias** cambiamos *serverrec* por *servidorlinux* y guardamos los cambios.

ftp IN CNAME servidorlinux

Comprobamos la correcta sintaxis y semántica de los archivos de configuración y de los archivos de zona.

named-checkconf

named-checkzone zona /etc/bind/fichero_zona

Reiniciamos el servidor BIND para que se apliquen los cambios realizados.


sudo systemctl restart bind9

18) En la máquina *ClienteLinux*, en **FileZilla** ir a **Archivo/Gestor de sitios**... Seleccionar la conexión del usuario **alumnXX** y en **General** cambiar la IP por el dominio:

Servidor: ftp.redXX.net.

Volver a conectar y comprobar que se accede correctamente.

Nota: puede ser necesario reiniciar la conexión de red de *ClienteLinux* para que recargue el DNS.



UT 5 Instalación y administración de servidores transferencia de archivos

Servidor FTP linux

CAPTURA: Realizar una captura de pantalla con la conexión al usuario **alumnXX** y el listado de archivos en remoto. Debe verse que se ha utilizado *ftp.redXX.net* como en la imagen de ejemplo.

