Configuración de la autenticación del sistema

Diego Martín Arroyo

21 de abril de 2015

ÍNDICE	ÍNDICE
Índice	
Introducción	3
LDAP	3
Configuración	3

Introducción

La infraestructura en la que se integra el sistema a construir cuenta con un sistema de usuarios centralizado en un servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), que posibilita el almacenamiento centralizado de la información de todos los usuarios de la infraestrucutra, y que, combinado con otros componentes, permite la utilización de una única cuenta en cualquiera de los equipos de la misma. Este sistema proporciona una serie de ventajas: delega la gestión de los usuarios al sistema central y evita la creación de nuevas cuentas para cada usuario, evitando el procesado de una cantidad de usuarios significativa.

Es por ello que el sistema contará con un cliente **LDAP** en cada uno de los nodos para poder acceder a la cuenta de cada usuario.

LDAP

El protocolo abierto **LDAP** se basa en una arquitectura cliente-servidor. En dicha arquitectura, el servidor gestiona un directorio de usuarios con una serie de datos de relevancia, tales como el par de claves usuario-contraseña, nombre completo, directorio de inicio, *shell* por defecto, etcétera. La versión actual del protocolo (versión 3) se define en [1]

Servidor a utilizar

El servidor **LDAP** presente en la infraestructura utiliza una configuración estándar accesible desde la URI ldap://ldap1.cie.aulas.usal.es. No utiliza autenticación por TLS *Transport Layer Security* y opera en el puerto por defecto del protocolo, el 389.

Configuración

El proceso de configuración es sencillo, y se limita a la instalación de varios paquetes y la modificación de una serie de ficheros de configuración.

```
pacman -S openldap nss-pam-ldapd
```

Para confirmar que la instalación se ha realizado de forma correcta es posible realizar consultas al servidor desde la línea de comandos:

```
ldapsearch -x -D uid=<id>,ou=people,dc=DIA -W -H ldap://ldap1.cie.aulas.usal.es:389 -b dc=dia
-s sub uid=<id>
```

Si al introducir la contraseña el comando retorna la información sobre el usuario, la autenticación se ha realizado de forma exitosa. En caso contrario se retornará un código de error.

La información que provee el directorio es la siguiente:

En primer lugar es necesario realizar la configuración del propio cliente LDAP para poder realizar consultas al mismo, que después serán aprovechadas por otros componentes.

Listing 1: Archivo /etc/openldap/ldap.conf

```
# LDAP Defaults
#

# See Idap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.
```

```
BASE dc=DIA, ou=people
URI ldap://ldap1.cie.aulas.usal.es
```

La configuración puede probarse con el siguiente comando:

ldapsearch -x '(objectclass=*)'

Configuración del Name Service Switch

Un **NSS** define un conjunto de fuentes (archivos de configuración como /etc/passwd, servidores externos (*LDAP*)) para bases de datos de configuración. Para incluir el **LDAP** como fuente de datos únicamente es necesario modificar los ficheros de configuración del mismo:

```
Listing 2: Archivo /etc/nsswitch.conf
```

```
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap

publickey: files

hosts: files dns myhostname
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

metgroup: files

# End /etc/nsswitch.conf
```

En el archivo nsswitch se incluse información como fuentes de información los archivos del sistema (passwd, gpasswd...) y el protocolo LDAP

```
Listing 3: Archivo /etc/nslcd.conf
```

```
# This is the configuration file for the LDAP nameservice
```

El archivo contiene la información de acceso al servidor LDAP.

Una vez modificados los archivos según lo indicado, es posible comenzar a utilizar el servidor **LDAP** como método de autenticación. Para ello es necesario únicamente iniciar el servicio nslcd utilizando systemd:

systemctl start nslcd

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, es posible utilizar el comando getent passwd, que en caso que la configuración se haya aplicado correctamente, mostrará todos los usuarios presentes en el servidor LDAP.

Configuración del módulo PAM

El Pluggable Authentication Module (**PAM**) es un módulo que permite realizar operaciones de autenticación y gestión de sesiones y contraseñas[2] utilizando un diseño modular y "conectable" (pluggable), que permite su modificación y reemplazo de forma sencilla. En **Arch Linux** el paquete que lo incluye es nss-pam-ldapd [3].

En general, la configuración de **PAM** consiste en añadir a los archivos de configuración presentes una serie de directivas que realicen la consulta al fichero **LDAP**. Dichos ficheros se encuentran en la ruta /etc/pam.d

Listing 4: Fichero pam.d/system-auth

```
\# \mathcal{P}AM - 1.0
auth
                 sufficient
                                   pam ldap.so
auth
                 sufficient
                                   pam rootok.so
# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
\# auth
                 sufficient
                                   pam wheel.so trust use uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
\# auth
                 required
                                   pam wheel.so use uid
                 required
                                   pam unix.so use first pass
auth
                 sufficient
                                   pam ldap.so
account
                 required
                                   pam unix.so
account
                                   pam ldap.so
session
                 sufficient
session
                 required
                                   pam unix.so
```

Listing 5: Ficheros pam.d/su y pam.d/su-1 (su contenido es idéntico en este paso)

```
# %PAM-1.0
auth
                 sufficient
                                  pam ldap.so
auth
                 sufficient
                                  pam rootok.so
\# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
\# auth
                 sufficient
                                  pam wheel.so trust use uid
\# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
\# auth
                 required
                                  pam wheel.so use uid
auth
                 required
                                  pam unix.so use first pass
account
                 sufficient
                                  pam_ldap.so
account
                 required
                                  pam unix.so
                                  pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
session
                 required
session
                 sufficient
                                  pam ldap.so
session
                 required
                                  pam unix.so
```

Listing 6: Fichero pam.d/passwd

Creación del directorio de inicio

Debido a que el directorio de inicio no entra dentro del conjunto de directorios compartidos del sistema, es necesario crearlo en caso de que el usuario acceda por primera vez al sistema.

Bibliography CONFIGURACI'ON

Listing 7: Fichero pam.d/system-login

%PAM-1.0

auth auth auth auth	required required requisite include	pam_tally.so pam_shells.so pam_nologin.so system-auth	onerr=succeed file=/var/log	/faillog
account account account	required required include	pam_access.so pam_nologin.so system-auth		
password	include	system-auth		
session	optional	pam_loginuid.so		
session	include	$\operatorname{system}-\operatorname{auth}$		
session	optional	$pam_motd.so$	$\mathrm{motd} = /\operatorname{etc}/\mathrm{motd}$	
session	optional	pam_mail.so	dir = /var/spool/mail standar	d quiet
-session	optional	$pam_systemd.so$		
session	required	pam_env.so		
session	required	pam_mkhomedir.so	skel = /etc/skel umask= 0022	

Listing 8: Fichero pam.d/su-1 (obsérvese la línea de diferencia con pam.d/su)

```
# %PAM-1.0
                 sufficient
                                  pam ldap.so
auth
                 sufficient
auth
                                  pam rootok.so
\# Uncomment the following line to implicitly trust users in the "wheel" group.
\# auth
                 sufficient
                                  pam\_wheel.so trust use\_uid
# Uncomment the following line to require a user to be in the "wheel" group.
\# auth
                 required
                                  pam wheel. so use uid
auth
                 required
                                  pam unix.so use first pass
                 sufficient
                                  pam ldap.so
account
account
                 required
                                  pam unix.so
session
                 required
                                  pam mkhomedir.so skel = /etc/skel umask=0022
session
                 sufficient
                                  pam ldap.so
session
                 required
                                  pam unix.so
```

Sin embargo esto no es suficiente para proporcionar una experiencia de uso óptima, pues la configuración descrita anteriormente no crea el directorio en el resto de nodos del sistema, obligando al usuario a iniciar sesión en cada uno de ellos para contar con un directorio de trabajo propio. Para solucionar este problema es posible utilizar un servicio de MarcoPolo.

También es posible dar acceso al superusuario o permitir el acceso sin conexión al servidor, de nuevo mediante parámetros de configuración.

Una vez que toda la configuración ha sido probada es posible ejecutar el comando systemctl enable nslcd para arrancar el sistema de autenticación cada vez que el equipo arranque.

Bibliography REFERENCIAS

Referencias

[1] J. Sermersheim, "Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol." RFC 4511 (Proposed Standard), June 2006.

- [2] V. Samar and R. J. S. III, "UNIFIED LOGIN WITH PLUGGABLE AUTHENTICATION MODULES (PAM)." OSF RFC 86 (Proposed Standard), Oct. 1995.
- [3] A. de Jong and E. Bélanger, "nss-pam-ldapd | Arch Linux Package Search." https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/nss-pam-ldapd/, Oct. 2014.
- [4] "LDAP authentication." https://wiki.archlinux.org/index.php/LDAP_authentication, Apr. 2015.
- [5] "OpenLDAP," Arch Linux Wiki, Apr. 2015.
- [6] S. Luttringer, "openIdap | Arch Linux Package Search." https://www.archlinux.org/packages/core/x86_64/openIdap/, Dec. 2014.