AimTrail - Panduan Singkat

Ekor gerakan mouse + tampilan tombol keyboard & mouse untuk live stream

Versi 1.4.3

1. Mulai dalam 3 langkah

1. Jalankan **AimTrail.exe**. Ikon muncul di system tray (dekat jam) dan panel terbuka di browser.
2. Di OBS: **Sources > + > Browser**. Isi Width/Height sesuai kanvas OBS (mis. 1920 x 1080) dan FPS **60**. **Disarankan:** centang **Local file** lalu pilih file dari kartu *Anti-putus* di panel (atau tray > File OBS anti-putus). Dengan cara ini source tetap tersambung walau OBS dibuka sebelum AimTrail. Alternatif: tempel URL dari tabel di bawah.
3. Atur tampilan di panel. Perubahan langsung terlihat di OBS, tanpa refresh.

Overlay	URL Browser Source	Panel pengaturan
Ekor gerakan mouse	http://localhost:8765/overlay.html	/panel.html
Tombol keyboard + mouse	http://localhost:8765/keys.html	/keys-panel.html

> Tidak perlu mengetik URL: klik kanan ikon tray > **Salin URL overlay**. Pakai dua Browser Source terpisah agar bebas diatur posisi dan ukurannya.

2. Ekor gerakan mouse

- **Mode normal:** tahan klik kiri lalu gerakkan mouse, ekor muncul dan memudar. Lepas klik, ekor hilang. Tanpa klik, overlay diam.
- **Mode selalu aktif:** tekan tombol **Selalu aktif** di bawah preview (atau centang di grup *Pemicu*) agar ekor mengikuti gerakan mouse kapan saja tanpa menekan apa pun. Tekan lagi untuk mematikan. Paling nyaman dipadukan dengan *Titik terkunci di tengah*.
- Tombol cepat saat bermain: menu tray *Ekor mouse selalu aktif*, atau buka `http://localhost:8765/api/always?on=toggle` (mis. dari Stream Deck).
- Pilih **Preset** (Neon Biru, Api, Laser Merah, Matrix, Pelangi, dll.), lalu sesuaikan warna, lama ekor, tebal, glow, dan titik kepala.
- **Titik terkunci di tengah:** Gerakan > *Saat mencapai tepi layar* > *Titik terkunci di tengah*. Titik diam, ekor yang bergerak.
- **Sensitivitas:** samakan dengan sensitivitas game agar panjang ekor sesuai gerakan nyata.
- Tombol pemicu bisa diganti (klik kanan, tengah, Mouse 4/5), dengan mode tahan atau toggle.
- Garis tepi overlay, latar grid, dan watermark ada di grup *Latar (opsional)* dan *Watermark*.

3. Tombol keyboard + mouse

- Menampilkan tombol yang sedang ditekan: **1 2 3 4, Q W E R, A S D F G, SHIFT Z C V, TAB, CTRL, ALT, SPACE** ditambah mouse (klik kiri, kanan, tengah, scroll, thumb depan dan belakang).
- **Seret tombol** di preview untuk memindahkannya. **Klik tombol** untuk mengubah teks, ukuran, atau menghapusnya. Gunakan *Tambah tombol* untuk tombol lain (A-Z, 0-9, F1-F12, panah, dll.).
- Pilih **preset layout** (FPS lengkap, WASD minimal, hanya mouse) dan **preset gaya** (Neon, Flat, Keycap 3D, Kaca).
- Atur warna, glow, animasi tekan, ukuran, posisi papan, dan *sembunyikan otomatis* saat tidak dipakai.

> Privasi: server hanya meneruskan tombol yang ada di layout-mu. Ketikan lain (password, chat, dll.) tidak pernah dikirim ke overlay dan tidak disimpan.

4. Menu ikon tray (klik kanan)

- **Buka panel** ekor mouse / keyboard + mouse (klik dua kali ikon = panel ekor mouse), dan **Buka panduan**.
- **Ekor mouse selalu aktif (tanpa klik)** untuk menyalakan/mematikan mode selalu aktif, dan **Salin URL overlay** untuk langsung ditempel ke OBS.
- **Jalan otomatis saat Windows menyala**, **Akses dari PC lain (LAN)**, **Pembaruan**, **Buka folder pengaturan**, **Tentang**, **Keluar**.
- **Pembaruan:** AimTrail memeriksa versi baru otomatis. Jika ada, muncul notifikasi dan spanduk di panel. Klik **Pasang** (overlay terputus beberapa detik lalu menyala sendiri).

5. Dua PC (game di PC A, OBS di PC B)

1. Di PC A, aktifkan **Izinkan akses dari PC lain (LAN)** pada menu tray.
2. Di OBS pada PC B, pakai URL `http://IP-PC-A:8765/overlay.html` (IP muncul di notifikasi tray).
3. Izinkan port 8765 di firewall PC A. Gunakan hanya di jaringan yang kamu percaya.

6. Tips agar ringan dan mulus

- Browser Source: centang **Use custom frame rate** dan isi **60** (default sebagian versi OBS hanya 30 FPS).
- OBS > Settings > Advanced: aktifkan **browser source hardware acceleration**, lalu restart OBS.
- Terasa berat? Panel > *Performa & kehalusan* > **Kualitas render = Ringan**, atau matikan Glow.
- Tambahkan `?debug=1` di akhir URL overlay untuk melihat FPS dan jumlah data per detik.
- Memakai kedua overlay? Watermark otomatis hanya tampil di satu overlay.

7. Pemecahan masalah

Gejala	Solusi
Panel tertulis "mode simulasi"	Raw Input gagal atau bukan Windows. Lihat `aimtrail.log` (tray > Buka folder pengaturan).
Tidak bereaksi saat main	Jika game berjalan sebagai Administrator, jalankan AimTrail sebagai Administrator juga.
Pengaturan tidak berubah di OBS	Klik kanan Browser Source > Properties > **Refresh cache of current page**.
Ekor muncul terus padahal tidak menekan apa pun	Mode *Selalu aktif* sedang NYALA. Matikan lewat tombol di panel atau menu tray.
Pembaruan gagal atau tidak muncul	Pastikan internet aktif. Menu tray > Pembaruan > Periksa pembaruan sekarang. Bila gagal, unduh manual di halaman Releases GitHub.
OBS dibuka sebelum AimTrail, source kosong / error	Ganti source ke mode **Local file** (kartu *Anti-putus* di panel). Untuk source berupa URL: klik kanan source > Refresh, atau centang *Refresh browser when scene becomes active*.
Setelah klik Pasang, AimTrail hilang dari tray	Versi baru sudah terpasang: buka AimTrail.exe sekali lagi. Jika terulang, kirim file `aimtrail.log` (tray > Buka folder pengaturan) ke pembuat aplikasi.
Overlay kosong di OBS	Buka URL di browser biasa; pastikan ikon AimTrail ada di tray.
Port 8765 dipakai aplikasi lain	Ubah "port" di `settings.json`, jalankan ulang, lalu ubah URL di OBS.
SmartScreen / antivirus memberi peringatan	.exe tidak bertanda tangan digital dan membaca input global. Kecualikan file AimTrail.exe; jangan mematikan antivirus.

8. Catatan

- AimTrail hanya **membaca** input lewat Raw Input standar Windows (tanpa hook atau injeksi ke game). Kebijakan tiap anti-cheat berbeda; untuk game kompetitif, cek aturan resminya.
- Pengaturan tersimpan di `%APPDATA%\AimTrail` (config.json, keys.json, settings.json).