





Instalación de PySpark en Windows

PySpark es una biblioteca Spark escrita en Python para ejecutar la aplicación Python usando las capacidades de Apache Spark. por lo que no hay una biblioteca de PySpark para descargar.

Sigue los pasos a continuación para instalar PySpark en Windows.

PASO 1. Instalar la distribución Python o Anaconda

PASO 2. Instalación de PySpark en Windows

PASO 3. Instale winutils.exe en Windows

PASO 4. Ejecuta PYSPARK

Paso 5. PySpark con Jupyter notebook

Anexo: Si no tengo PIP instalado

Probar jupyter notebook con spark









PASO 1. Instalar la distribución Python o Anaconda

El primer paso es descargar e instalar Python desde Python.org o la distribución Anaconda que incluye Python, Spyder IDE y Jupyter notebook.

Link anaconda: https://docs.anaconda.com/anaconda/install/windows/

Link Python: https://www.python.org/downloads/

PASO 1.2 Instalar JDK y definir variables de entorno

También debemos asegurarnos de que tenemos java instalado y debemos asegurarnos de que las variables de entorno están correctamente establecidas. Link descarga:

https://www.oracle.com/es/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html

Establecemos las variables de entorno:

JAVA HOME = C:\Program Files\Java\jdk1.8.0 201

PATH = %PATH%;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0 201\bin

PASO 2. Instalación de PySpark en Windows

En la página de descarga de Spark(https://spark.apache.org/downloads.html) , seleccione el enlace "Descargar Spark (punto 3)" para descargar. Si desea utilizar una versión diferente de Spark & Hadoop, seleccione la que deseaba de los menús desplegables y el enlace en el punto 3 cambia a la versión seleccionada y le proporciona un enlace actualizado para descargar.











Lightning-fast unified analytics engine

Download Libraries → Documentation → Examples Community → Developers →

Download Apache Spark™

- 1. Choose a Spark release: 3.1.1 (Mar 02 2021) ✓
- 2. Choose a package type: Pre-built for Apache Hadoop 2.7
- 3. Download Spark: spark-3.1.1-bin-hadoop2.7.tgz
- 4. Verify this release using the 3.1.1 signatures, checksums and project release KEYS.

Note that, Spark 2.x is pre-built with Scala 2.11 except version 2.4.2, which is pre-built with Scala 2.12. Spark 3.0+ is pre-built with Scala 2.12.



Lightning-fast unified analytics engine

Download Libraries → Documentation → Examples Community → Developers →

Download Apache Spark™

- 1. Choose a Spark release: 3.1.1 (Mar 02 2021) >
- 2. Choose a package type: Pre-built for Apache Hadoop 2.7
- 3. Download Spark: spark-3.1.1-bin-hadoop2.7.tgz
- 4. Verify this release using the 3.1.1 signatures, checksums and project release KEYS.

Note that, Spark 2.x is pre-built with Scala 2.11 except version 2.4.2, which is pre-built with Scala 2.12. Spark 3.0+ is pre-2.12

Latest Preview Release

Una vez lo hemos descargado, descomprime el binario usando 7zip o winrar y copia la carpeta de dentro spark-3.0.0-bin-hadoop2.7 en la ruta que quieras por ejemplo **c:\apps**

Ahora crearemos las variables de entorno.

SPARK_HOME = C:\apps\spark-3.0.0-bin-hadoop2.7 HADOOP_HOME = C:\apps\spark-3.0.0-bin-hadoop2.7

PATH=%PATH%;C:\apps\spark-3.0.0-bin-hadoop2.7\bin







PASO 3. Instale winutils.exe en Windows

Descargue el archivo wunutils.exe de winutils y cópialo en la %SPARK_HOME%\bin\carpeta. Winutils son diferentes para cada versión de Hadoop, por lo tanto, descarga la versión correcta de https://github.com/steveloughran/winutils

PASO 4. Ejecuta PYSPARK

Ya lo tendríamos todo, ahora solo tendremos que abrir una consola y ejecutar: **pyspark**

Y ya tendremos pyspark en windows funcionando

Paso 5. PySpark con Jupyter notebook

Instalamos conda findpark, para acceder a la instancia de Spark desde el cuaderno jupyter.

Pip install jupyter

En una consola de anaconda escribir:

conda install -c conda-forge Findspark









O desde una consola cmd ejecutar: pip install findspark

Podemos trabajar desde aquí o instalar jupyter Ejecutar para arrancar jupyter notebook http://localhost:8888/

Anexo: Si no tengo PIP instalado

Las siguientes instrucciones deberían funcionar en Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10:

- 1. Descarga el script del <u>instalador get-pip.py</u>. Si estás en Python 3.2, necesitarás esta versión de <u>get-pip.py</u>. En caso de tener Python 3.3 o 3.4 usar estas versiones de PiP correspondientemente <u>Python 3.3 get-pip.py</u> o <u>Python 3.4 get-pip.py</u>. De cualquier manera, haga clic derecho en el enlace y seleccione Guardar como y guárdelo en cualquier carpeta del pc, como su carpeta de Descargas.
- 2. Abra el símbolo del sistema y navegue hasta el archivo get-pip.py.
- 3. Ejecute el siguiente comando: python get-pip.py

Probar jupyter notebook con spark

Probar por ejemplo esto:

import findspark findspark.init() findspark.find() import pyspark

from pyspark import SparkContext, SparkConf from pyspark.sql import SparkSession sc = SparkContext.getOrCreate()

nums = sc.parallelize([1,2,3,4])







nums

```
In [3]: import findspark
    findspark.init()
    findspark.find()
    import pyspark

    from pyspark import SparkContext, SparkConf
    from pyspark.sql import SparkSession
    sc = SparkContext.getOrCreate()
    nums = sc.parallelize([1,2,3,4])
    nums

Out[3]: ParallelCollectionRDD[2] at readRDDFromFile at PythonRDD.scala:274

In [ ]:
```