Este trabajo tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

U7P01 - Amazon EBS. Administración de volúmenes-1

1. Descripción

Amazon Elastic Block Store (EBS) es un servicio de almacenamiento persistente para instancias Amazon EC2. Los volúmenes EBS están conectados a la red y existen de manera independiente a la vida útil de una instancia. Son altamente disponibles y confiables, pudiendo usarse como partición de arranque o como dispositivos de almacenamiento adicionales en una instancia en ejecución.

En esta práctica se realizarán varias tareas con volúmenes Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

- Crear un volumen Amazon EBS y mostrar sus propiedades.
- Adjuntar y montar el volumen en una instancia EC2. Crear un fichero.
- Desasociar el volumen y asociarlo a otra instancia.

2. Formato de entrega

- Realiza la opción que indique el profesor
 - MOSTRAR: muestra en la clase tu configuración al profesor.
 - ENTREGAR: Entrega un documento que incluya capturas de pantalla de los diferentes pasos realizados a lo largo de la práctica.

3. Trabajo a realizar

3.1. Desplegar una instancia

- 1. Inicia su tu entorno Learner Lab y accede a la consola de administración de AWS.
- 2. Despliega una instancia en AWS EC2 con las siguientes propiedades.
 - Nombre: asterixXX-A (XX es tú numero en el aula).
 - Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon):
 Ubuntu Server 24.04 LTS para arquitectura x86 (64 bits). Observa que es Apta para la capa gratuita.
 - Tipo de instancia: tipo t2.micro (1 CPU virtual y 1 GiB de memoria), que también es apta para la capa gratuita.
 - Par de claves: vockey.
 - · Configuraciones de red:
 - VPC: VPC Predeterminada
 - Subred : la subred asignada a la zona de disponibilidad us-east-1a
 - Asignar automáticamente la IP pública: Habilitar.

- Firewall (grupos de seguridad):
 - Nombre del grupo de seguridad: SSH-XX-Externo
 - Descripción: Acceso por SSH 22/TCP.
 - Regla para permitir el acceso desde cualquier lugar al puerto 22/TCP.
- Configurar almacenamiento: volumen de 8 GB.
- 3. Consulta la subred en la que se ha creado la instancia y por lo tanto en que zona de disponibilidad en la que se ha creado la instancia.
- 4. Accede por SSH a la instancia.

3.2. Consular volúmenes EBS

- 1. En la consola web del AWS EC2.
- 2. En el panel de navegación izquierdo, haz clic en Volúmenes.
- 3. Observa que hay un volumen asociado a la instancia que has creado (asterixXX-A) (si tienes varios de otras instancias consulta la fecha de creación para identificarlo. Pincha sobre el volumen y consulta sus propiedades (tamaño, tipo, zona de disponibilidad -la misma que la instancia , IOPs, ...).

3.3. Crear un nuevo volumen EBS

- 1. En el panel de navegación izquierdo, haz clic de nuevo en Volúmenes.
- 2. Haz clic en **Crear volumen** y configura los siguientes parámetros y el resto deja los valores por defecto,
 - Tipo de volumen: SSD de uso general [gp3]
 - Tamaño [GiB]): 1.
 - Zona de disponibilidad) selecciona la misma zona que la de la instancia asterixXX-A de EC2.
 - Haz clic en Agregar etiqueta. En el editor de etiquetas, configura:
 - Clave: Name
 - Valor: mivolumenXX-A

Haz clic en Crear volumen.

- 3. El nuevo volumen nuevo aparecerá en la lista, y su estado cambiará de **creating** (**creándose**) a **available** (**disponible**). Es posible que tengas que hacer clic en **refresh** (**actualizar**) para ver el volumen nuevo.
- 4. Consulta sus propiedades.

3.4. Asociar el volumen a una instancia

Una vez creado un volumen es posible asociarlo a una instancia de la misma zona de disponibilidad.

- 1. Selecciona el volumen.
- 2. Arriba a la derecha en el menú **Acciones**, haz clic **Asociar volumen**.
- 3. Haz clic en el campo **Instancia** y selecciona la instancia **asterixXX-A.**
- 4. En el campo Dispositivo selecciona /dev/xvdbf (recomendado para volúmenes de datos).
- 5. Haz clic en Asociar Volumen. El estado del volumen pasará a in-use (en uso).

3.5. Crear y configurar el sistema de archivos

Desde la instancia vamos a montar el nuevo volumen y crear un sistema de archivos en formato ext4. Como punto de montaje vamos usar /mnt/datos.

 Accede las propiedades de la instancia asterixXX-A y pincha en la pestaña **Almacenamiento.** Observa los dos volúmenes que tiene asociados.



- 2. Establece una conexión SSH con asterixXX-A.
- 3. Consulta el almacenamiento disponible de la instancia.

lsblk

tmpfs

```
ubuntu@lp-1/2-31-19-
                   RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
NAME
         MAJ:MIN
loop0
           7:0
                    0 26.3M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/9881
                    0 73.9M 1 loop /snap/core22/1722
loop1
           7:1
                             1 loop /snap/snapd/23545
loop2
           7:2
                    0 44.4M
cvda
         202:0
                         8G
                             0 disk
                         7G
 xvda1
         202:1
                    0
                                part
 -xvda14 202:14
                    0
                             0 part
 xvda15 202:15
                    0 106M
                             0 part /boot/efi
  xvda16 259:0
                    0 913M
                             0 part /boot
         202:14592 0
cvdbf
                             0 disk
    df-h
          buntu@ip-172-31-19-120:~$ df -h
                        Size Used Avail Use% Mounted on
          ilesystem
         /dev/root
                        6.8G
                              1.8G
                                   5.0G
         tmpfs
                        479M
                                    479M
                                           0% /dev/shm
                               0
                        192M
                              872K
         tmpfs
                                    191M
                                           1% /run
                                          0% /run/lock
10% /boot
         mofs
                        5.0M
                                0
                                    5.0M
         dev/xvda16
                        881M
                                    744M
                               76M
         dev/xvda15
                        105M
                              6.1M
                                     99M
                                           6% /boot/efi
                                     96M
                         96M
                                           1% /run/user/1000
```

- /dev/xvda es el volumen de 8GB donde esta instalado el sistema operativo y tiene varias particiones.
- /dev/xvdbf es el volumen de 1GB que hemos creado. No tiene particiones ni sistemas de ficheros.
- 4. Crea un sistema de archivos ext4 en el volumen nuevo:

```
sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdbf
```

5. Crea un directorio para montar el volumen de almacenamiento nuevo:

```
sudo mkdir /mnt/datos
```

Monta el volumen nuevo:

```
sudo mount /dev/xvdbf /mnt/datos
```

7. Consulta el almacenamiento disponible de la instancia.

24K

lsblk

```
ubuntu@ip-172-31-19-120:~$ lsblk
         MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
           7:0 0 26.3M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/9881
7:1 0 73.9M 1 loop /snap/core22/1722
7:2 0 44.4M 1 loop /snap/snapd/23545
loop0
loop1
loop2
                            .9M 1 loop /snap/core22/1748
8G 0 disk
Loop3
                      0 73.9M
         202:0
                      0
 -xvda1
                            7G
         202:1
                      0
                                0 part
                      0 4M
 xvda14 202:14
                                0 part
 -xvda15 202:15
                      0 106M
                                0 part /boot/efi
 xvda16 259:0
                    0 913M 0 part /boot
         202:14592 0
                           1G
                                 0 disk /mnt/datos
     df-h
```

ubuntu@ip-172-31-19-120:~\$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 6.8G 1.8G 5.0G 27% / 479M 0 479M 0% /dev/shm 192M 872K 191M 1% /run 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock /dev/root tmpfs 1% /run 0% /run/lock tmpfs tmpfs dev/xvda16 76M 744M 10% /boot 881M 6% /boot/efi dev/xvda15 105M 6.1M 99M tmpfs 96M 96M 1% /run/user/1000 dev/xvdbf 907M 974M 1% /mnt/datos

Ahora el sistema volumen /dev/xvdbf tiene una partición y esta montado en el directorio /mnt/datos.

8. Accede al directorio /mnt/datos y crear un archivo de texto con tu nombre y apellidos y lista el contenido del directorio para ver que se ha creado.

```
cd /mnt/datos
  sudo touch alvaro garcia.txt
  1 s
ubuntu@ip-172-31-19-120:/mnt/datos$ sudo touch alvaro garcia.txt
ubuntu@ip-172-31-19-120:/mnt/datos$ ls
alvaro_garcia.txt lost+found
ubuntu@ip-172-31-19-120:/mnt/datos$
```

3.6. Desplegar otras instancia en la misma zona de disponibilidad

- 1. Despliega una instancia en AWS EC2 con las siguientes propiedades.
 - Nombre: falbalaXX-A (XX es tú numero en el aula).
 - Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon):
 Ubuntu Server 24.04 LTS para arquitectura x86 (64 bits). Observa que es Apta para la capa gratuita.
 - Tipo de instancia: tipo t2.micro (1 CPU virtual y 1 GiB de memoria), que también es apta para la capa gratuita.
 - Par de claves: vockey.
 - Configuraciones de red:
 - VPC: VPC Predeterminada
 - Subred : la subred asignada a la zona de disponibilidad us-east-1a
 - Asignar automáticamente la IP pública: Habilitar.
 - Firewall (grupos de seguridad):
 - Nombre del grupo de seguridad: SSH-XX-Externo
 - Descripción: Acceso por SSH 22/TCP.
 - Regla para permitir el acceso desde cualquier lugar al puerto 22/TCP.
 - Configurar almacenamiento: volumen de 8 GB.
- 2. Consulta la subred en la que se ha creado la instancia y por lo tanto en que zona de disponibilidad en la que se ha creado la instancia.
- 3. Accede por SSH a la instancia.

3.7. Desasociar el volumen a una instancia

Es posible desasociar un volumen de una instancia y asociarlo a otra instancia de la misma zona de disponibilidad. Para ello hay que para previamente la instancia.

- 1. Desde la consola web de AWS EC2 detén la instancia asterixXX-A.
- 2. Cuando este iniciada accede a sus propiedades, a la pestaña Almacenamiento y selecciona el volumen con el que hemos estado trabajando,
- 3. Arriba a la derecha en el menú Acciones, haz clic Desasociar volumen.
- 4. Observa en la propiedades del volumen que esta en estado **disponible** pero no en uso.

3.8. Asociar el volumen a otra instancia

Vamos a asociar el volumen a la instancia **falbalaXX-A.** Desde la instancia vamos a montar el nuevo volumen y consultar el sistema de archivos que contendrá el fichero que habíamos creado previamente. Como punto de montaje vamos usa**r /mnt/datos.**

- 1. Selecciona el volumen.
- 2. Arriba a la derecha en el menú Acciones, haz clic Asociar volumen.
- 3. Haz clic en el campo **Instancia** y selecciona la instancia **falbalaXX-A.**
- 4. En el campo Dispositivo selecciona /dev/xvdbf (recomendado para volúmenes de datos).

- 5. Haz clic en **Asociar Volumen**. El estado del volumen pasará a in-use (en uso).
- 6. Accede las propiedades de la instancia **falbalaXX-A** y pincha en la pestaña **Almacenamiento.** Observa los dos volúmenes que tiene asociados.
- 7. Establece una conexión SSH con falbalaXX-A.
- 8. Consulta el almacenamiento disponible de la instancia.

```
lsblk
df-h
```

- /dev/xvda es el volumen de 8GB donde esta instalado el sistema operativo y tiene varias particiones.
- /dev/xvdbf es el volumen de 1GB que hemos creado. Tiene un sistema de ficheros que creamos en la otra instancia.
- 9. Crea un directorio para montar el volumen de almacenamiento nuevo.

```
sudo mkdir /mnt/datos
```

10. Monta el volumen nuevo:

```
sudo mount /dev/xvdbf /mnt/datos
```

11. Consulta el almacenamiento disponible de la instancia.

```
lsblk
df-h
```

Ahora el sistema volumen /dev/xvdbf esta montado en el directorio /mnt/datos.

12. Accede al directorio /mnt/datos y lista el contenido del directorio para ver existe el fichero que creaste anteriormente desde la otra instancia.

```
cd /mnt/datos
ls
```

NOTA: no elimines el volumen ni las instancias creadas ya que se usarán en las próximas prácticas.