

# Obtención, Acondicionamiento y Remisión de Muestras para el Análisis de Granos, Materias Primas, Alimentos y Forrajes

Código: IPR-058

Revisión: 0

Vigencia: 26/01/16 Emitido: ET Página 1 de 2

## **PASTURAS Y VERDEOS**

- **1.** Tomar al menos 15 sub-muestras al azar: recorrer el lote en zig-zag y tomar las muestras a intervalos regulares (por ejemplo cada 20 a 30 pasos)
- 2. Altura del corte: debe ser lo que estimamos que el animal come, al menos un puño por encima del suelo

## **MATERIAL A ENSILAR**

- 1. Muestrear mientras se va llenado el silo
- 2. Tomar 5 a 5 puñados cada segundo carro de cada potrero

#### SII O

- 1. Tener en cuenta que el silo debe estar estabilizado (3 a 4 semanas después de cerrado).
- 2. Tomar 10 a 15 sub-muestras de distintos lugares de la cara del silo y nunca a menos de 30 cm de la superficie visible

## MUESTRAS DE GRANOS, CONCENTRADOS Y PREMEZCLAS A GRANEL

- 1. Asegurar el correcto mezclado previo al muestreo
- 2. Tome 15 sub-muestras (puñados) de distintos lugares

## MUESTRAS DE GRANOS, CONCENTRADOS Y PREMEZCLAS EN BOLSAS

1. Tomar 10 sub-muestras (puñados) de varias bolsas

#### **MUESTRAS DE HENOS**

- 1. Elegir al azar 10 rollos o fardos (si son mas de 15, sumar una muestra cada 50 fardos ó 10 rollos.
- 2. Tomar dos submuestras (manojos grandes) de distintos lugares de cada fardo o rollo.
- 3. No incluir los 5-10 cm superficiales

## **MUESTRAS DE COMEDEROS**

- 1. Tomar 15 sub-muestras (puñados) de varios sectores inmediatamente luego de la distribución del alimento
- 2. No tomar muestras del fondo del comedero. No tomar muestras de la capa superior si el material ha pasado mas de media hora en el comedero

## **MUESTRAS DE MIXER**

 Tomar 10 a 15 sub-muestras de varios sectores: arriba y abajo: cerca y lejos del lugar de descarga

### **EN TODOS LOS CASOS**

- 1. Mezclar bien todas las sub-muestras y seleccionar una muestra final de 1,5 kg
- 2. Colocar la muestra en doble bolsa de polietileno
- 3. Comprimir la muestra, sacar bien el aire y cerrar herméticamente; este paso es de suma importancia en el caso de muestras húmedas.
- 4. Colocar la hoja de identificación entre ambas bolsas



# Obtención, Acondicionamiento y Remisión de Muestras para el Análisis de Granos, Materias Primas, Alimentos y Forrajes

Código: IPR-058

Revisión: 0

Página

Vigencia: 26/01/16 Emitido: ET

2 de 2

- 5. Las **Muestras Húmedas** como los silos, verdeos, pasturas, o las dietas totalmente mezcladas deben ser enviadas inmediatamente **con cadena de frío, en caja de telgopor con refrigerantes.**
- 6. Si el envío de **Muestras Húmedas** no puede ser inmediato, **la misma se debe colocar en heladera** (hasta 4 hs) ó congelar indefinidamente hasta el momento del envío
- 7. Las Muestras Secas deben mantenerse en lugar fresco o heladera hasta el momento del envío