Fundamentos de Ingeniería Informática

Módulo III - Unidad 9 Representación de la información

Profesor: Héctor molina García

Versión: 0.1





¿Qué son los datos?

¿Qué es la información?

¿Es lo mismo datos e información?

Información vs Datos



VS

Información



Los datos son elementos crudos desorganizados y sin refinar.

La información es la organización e interpretación de esos elementos.



Información vs Datos

Ambos conceptos tienen un papel importante en Ciencias de la Computación, pero existen diferencias significativas entre ellos.

Datos	Información
Los datos se refieren a hechos brutos que no tienen un significado específico.	La información se refiere a los datos procesados que tienen un propósito y significado.
Los datos son independientes de la información.	La información depende de los datos.
Los datos o datos sin procesar no son suficientes para tomar una decisión. Universidad	La información suele ser suficiente para ayudar a tomar una decisión en un contexto específico.




Información en ordenadores

Un **bit** o **dígito binario** y es la unidad más pequeña de datos en una computadora. Los bits sólo pueden contener uno de dos valores: 0 o 1.

Un byte es una unidad de información formada por una secuencia de Bits. Según el contexto, puede representar diferentes tipos de información:

- Texto
- Número
- Instrucción del programa.
- Pixel en una imagen o parte de una grabación de audio.







La información se modela utilizando una escala de grises donde cada píxel puede representar un tono de gris (0 - 256).



Negro 00000000 Blanco 11111111







La información se modela utilizando varias capas de color (rojo, verde, azul) y una para el factor de luminosidad.



Negro 00000000 Blanco 1111111

16.7 Millones de colores



Imagen creada con 8 bits: 256 colores por canal.



La información se modela utilizando varias capas de color (rojo, verde, azul) y una para el factor de luminosidad.




Negro 00000000 Blanco 11111111


281 Trillón de colores






El **modelo de color RGB** es un modelo de color aditivo en el que la luz roja, verde y azul se suman de varias maneras para reproducir una amplia gama de colores. El nombre del modelo proviene de las iniciales de los tres colores aditivos primarios / secundarios, rojo, verde y azul.









Cada color está representado por un número hexadecimal de 2 dígitos.



Un **sistema numérico** es un modo de escritura para expresar números; es decir, una notación matemática para representar números de un conjunto dado, usando dígitos u otros símbolos de manera consistente..

- Representar un conjunto útil de números.
- Darle a cada número representado una representación única (o al menos una representación estándar).
- Reflejar la estructura algebraica y aritmética de los números.

El **cardinal** (número de elementos) de un conjunto de números se llama la base de un sistema numérico..

Sistema decimal: base = 10, digitos = $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$



La representación posicional estándar de un número N en base b se escribe de la siguiente manera:

$$N = (a_n a_{n-1} a_{n-2} ... a_1 a_0 a_{-1} ... a_{-m})_b$$

Dónde:

- $a_i \rightarrow digitos$ que constituyen el número (entre 0 y r-1)
- n → Número de dígitos enteros
- m → Número de dígitos fraccionarios
- a_n → Dígito más significativo
- a_{-m} → dígito menos significativo
- rⁱ → Peso del dígitoi
- a_i * rⁱ → Valor del dígitoi



El valor de un número N viene dado por:

$$(N)_b = a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} \dots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0 + a_{-1} \times b^{-1} \dots + a_{-m} \times b^{-1}$$

donde "b" es la base del sistema numérico (por ejemplo, 2, 8, 10 o 16) y "a" es un dígito que va de 0 a b-1.

$$(352.45)_{10} = 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

$$= 3 \times 100 + 5 \times 10 + 2 \times 0 + 4 \times 0,1 + 5 \times 0,01$$



La conversión base es el proceso de convertir un número N de un número base a otro número base. Basta con expresar el número a convertir en notación polinómica, expresando los dígitos y pesos en base s, y operar en base s:


$$N = (10101)_2 = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (21)_{10}$$

$$M = (14)_{16} = 1 \times 16^1 + 4 \times 16^0 = (20)_{10}$$






Sistemas posicionales (numerales)




Hexadecimal



Sistemas posicionales (numerales)





Hexadecimal



Primero contamos el número de dígitos en nuestro número binario.

Sistemas posicionales (numerales)

Binario

Decimal


Hexadecimal



A continuación, multiplicamos de izquierda a derecha cada dígito por la potencia de dos que le corresponde, empezando por 2ⁿ⁻¹

Sistemas posicionales (numerales)





Hexadecimal




A continuación, multiplicamos de izquierda a derecha cada dígito por la potencia de dos que le corresponde, empezando por 2ⁿ⁻¹

Sistemas posicionales (numerales)

7





1

2¹

0

Hexadecimal






Finalmente, añadimos todos esos valores.

Sistemas posicionales (numerales)






Hexadecimal

128 64 0 0 8 0 2 0





Sistemas posicionales (numerales)



¿Cómo podemos numerar n2 convertir de una base 2 a base 8?

 $n_2 = 100111011101111$

Octa

Sistemas

posicionales

(numerales)

Binario

Decimal

Octal



Dividimos los bits en grupos de 3 de derecha a izquierda. ¿Por qué?



Sistemas

posicionales

(numerales)

Binario

Decimal

Octal

100111011111

Dividimos los bits en grupos de 3 de derecha a izquierda. ¿Por qué?

Necesitamos 3 bits para representar números del 0 al 7.



Sistemas

posicionales

(numerales)

Binario

100111011101111

Decimal

Octal

Convertimos cada triplete a su equivalente octal de un solo dígito.



Sistemas

posicionales

(numerales)

Binario

Decimal

Octal



Dec	Hex	Oct	Bin
0	0	000	0000
1	1	001	0001
2	2	002	0010
3	3	003	0011
4	4	004	0100
5	5	005	0101
6	6	006	0110
7	7	007	0111
8	8	010	1000
9	9	011	1001
10	Α	012	1010
11	В	013	1011
12	C	014	1100
13	D	015	1101
14	Ε	016	1110
15	F	017	1111

Convertimos cada triplete a su equivalente octal de un solo dígito.



Sistemas


posicionales

(numerales)

Binario

Decimal

Octal



7

0	0	000	0000
	1		0000
1		001	0001
1	2	002	0010
3	3	003	0011
4	4	004	0100
5	5	005	0101
6	6	006	0110
7	7	007	0111
8	8	010	1000
9	9	011	1001
10	Α	012	1010
11	В	013	1011
12	С	014	1100
13	D	015	1101
14	E	016	1110
15	F	017	1111



Sistemas


posicionales

(numerales)

Binario

Decimal

Octal



Dec	Hex	Oct	Bin
0 1 2 3 4 5 6 7 8	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	000 001 002 003 004 005 006 007 010 011	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001
10 11 12 13 14 15	9 A B C D E F	012 013 014 015 016 017	1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111





Sistemas posicionales (numerales)

Binario

Decimal

Hexadecima


¿Cómo podemos numerar n2 convertir de una base 2 a

base 16?

 $n_2 = 100111011101111$



Sistemas posicionales (numerales)



Hexadecimal

Dividimos los bits en grupos de 4. ¿Por qué?



Sistemas posicionales (numerales)

Binario

Decimal

Hexadecimal




Dec	Hex	Oct	Bin
0	0	000	0000
1	1	001	0001
2	2	002	0010
3	3	003	0011
4	4	004	0100
5	5	005	0101
6	6	006	0110
7	7	007	0111
8	8	010	1000
9	9	011	1001
10	Α	012	1010
11	В	013	1011
12	С	014	1100
13	D	015	1101
14	Ε	016	1110
15	F	017	1111


Dividimos los bits en grupos de 4. ¿Por qué?

Necesitamos 4 bits en binario para representar 16 valores en hexadecimal.



Sistemas posicionales (numerales)





Dec	Hex	Oct	Bin
0	0	000	0000
1	1	001	0001
2	2	002	0010
3	3	003	0011
4	4	004	0100
5	5	005	0101
6	6	006	0110
7	7	007	0111
8	8	010	1000
9	9	011	1001
10	Α	012	1010
11	В	013	1011
12	С	014	1100
13	D	015	1101
14	E	016	1110
15	F	017	1111

Hexadecimal


Convertimos cada grupo de cuatro bits a un hexadecimal.





De decimal a binario

Sistemas posicionales (numerales)



¿Cómo podemos numerar n1 convertir de una base 10 a

base 2?

 $n_1 = 233$

Hexadecimal

Sistemas posicionales (numerales)

base

/ 2



233

Decimal


Hexadecimal



Sistemas posicionales (numerales)

/ 2

base




Hexadecimal




Dividimos por la base que queremos transformar y almacenamos el resto.

Sistemas posicionales (numerales)





Sistemas posicionales (numerales)








¿10010111 es 233 en base decimal?



10010111 es 233 en base decimal? NO, 10010111 es 151.

Sistemas posicionales (numerales)





Tenemos que revertir el resto.

Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits?



Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits? 2^n



Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits? 2ⁿ

¿Cuántos bits se necesitan para representar m valores?



Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits? 2^n

¿Cuántos bits se necesitan para representar m valores? $Log_2(n)$ por exceso $Log_2(91) = 6.50779 = 7$



Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits? 2^n

¿Cuántos bits se necesitan para representar m valores? $Log_2(n)$ por exceso $Log_2(91) = 6.50779 = 7$

Si usamos n bits, si corresponde el valor mínimo representable Al número 0, ¿cuál es el valor numérico máximo representable?



Algunas preguntas importantes

¿Cuántos valores pueden ser representados por n bits? 2^n

¿Cuántos bits se necesitan para representar m valores? $Log_2(n)$ por exceso $Log_2(91) = 6.50779 = 7$

Si usamos n bits, si corresponde el valor mínimo representable Al número 0, ¿cuál es el valor numérico máximo representable? 2^n -1



No se puede usar ninguna calculadora en el examen.

$$2^{\circ} = 1$$
 $2^{\circ} = 32$
 $2^{\circ} = 32$
 $2^{\circ} = 64$
 $2^{\circ} = 128$
 $2^{\circ} = 16$
 $2^{\circ} = 32$
 $2^{\circ} = 64$
 $2^{\circ} = 128$
 $2^{\circ} = 256$
 $2^{\circ} = 256$



Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



Los números enteros se representan mediante un número fijo de bits. El rango de números representables depende del ancho y la convención de representación (es decir, no todos los números pueden ser representados, sólo aquellos que están dentro del rango).

Rango representable de números naturales (enteros sin signo):[0, 2ⁿ-1], donde n es el ancho.

Ejemplo: Si usamos un ancho n = 4, se pueden representar los números naturales en el rango [0, 15].



Convención de signos y magnitudes

El sistema decimal define el signo añadiendo un símbolo a la magnitud para representar el signo del número.

En binario, el signo está representado por un bit: 0 (+), 1 (-)

$$(+16)_{10}$$
 = 00010000 en binario con 8 bits
(-16)₁₀ = 10010000 en binario con 8 bits

Rango de números representables con n bits: [-2ⁿ⁻¹, 2ⁿ⁻¹].

Si usamos 8 bits con signo, podemos representar números enteros en el rango [-127, +127].



Convención de signos y magnitudes

Para calcular el valor entero de un número con signo binario, debemos seguir los siguientes pasos:

- 1. Convertir la magnitud a base 10 usando los bits menos significativos n-1.
- 2. Agregue el signo: + (si comienza con 0) o (si comienza con 1). Ejemplo: 00111 = 7, 11010 = -10

- Las operaciones de suma y resta son más complicadas en binario, ya que los signos y las magnitudes deben tenerse en cuenta por separado.
- El cero tiene dos representaciones [−0, +0].



Convención de signos y magnitudes

- Los números positivos se representan como una magnitud y un signo (por lo tanto, comenzando con 0).
- Los números negativos se representan como el complemento del 2 del número positivo correspondiente (comenzando con 1).

Rango de números representables usando n bits: [-2n-1, 2n-1-1]
Si usamos 8 bits, podemos representar números enteros en el rango [-127, +127].

La representación posicional estándar de un número N en base b usando el complemento de dos se escribe de la siguiente manera::



$$N = (a_{n-1}a_{n-2} ... a_1a_0 a_{-1} ... a_{-m})_b$$

COMPLEMENTO A DOS

El complemento a dos es una operación matemática para convertir reversiblemente un número binario positivo en un número binario negativo con valor equivalente (pero negativo), utilizando el dígito binario con el mayor valor posicional para indicar si el número binario es positivo o negativo (el signo).

$$C_b(N) = b^n - N$$

El total de números positivos será2ⁿ⁻¹-1 y el total de negativos será2ⁿ⁻¹ donde n es el número máximo de bits. El 0 contaría por separado.

Si usamos 4 dígitos
$$\rightarrow C_{10}(0129) = 10^4 - 0129 = 9871$$



$$9871 + 0129 = 10000 = 10^4$$

De binario al complemento a dos

El complemento a dos es una operación matemática para convertir reversiblemente un número binario positivo en un número binario negativo con valor equivalente (pero negativo), utilizando el dígito binario con el mayor valor posicional para indicar si el número binario es positivo o negativo (el signo).

- 1. Quita el signo y usa el número positivo
- Convierte el número decimal en un número binario.
- Traspón todos los dígitos a partir de la parte significativa: ceros en unos y unos en ceros.
- 4. Añade 1 si el número es negativo.



Convertir de binario a complemento a dos

Decimal signed number	Positive binary	Negative binary
0	0000	0000
1	0001	1110
2	0010	1101
3	0011	1100
4	0100	1011
5	0101	1010
6	0110	1001
7	0111	1000
8		1111

Si usamos 4 bits, podemos representar números enteros en el rango [-8, +7].



Convertir -68 a binario en el complemento de dos

¿Cuántos bits necesito para representar -68 en binario?



Convertir -68 a binario en el complemento de dos

¿Cuántos bits necesito para representar -68 en binario?

8 bits

Necesitamos 7 bits para representar 68 pero necesito otro poco más para representar -68 para obtener un rango entre [-128 + 127].



Convertir -68 a binario en el complemento de dos

¿Cuántos bits necesito para representar -68 en binario?

8 bits

Necesitamos 7 bits para representar 68 pero necesito otro poco más para representar -68 para obtener un rango entre [-128 + 127].



68 = 01000100

Convertir -68 a binario en el complemento de dos

¿Cuántos bits necesito para representar -68 en binario?

8 bits

Necesito 7 bits para representar 68 pero necesito otro poco más para representar -68 para obtener un rango entre [-128 + 127].

$$68 = 01000100$$

Encontramos la parte más significativa.

El primer 1 comenzando a la derecha.

$$68 = \frac{01000}{100}$$

$$-68 = 10111100$$


Volteamos todos los bits después del bit más significativo.





Los números reales se representan en computadoras aproximadamente usando el estándar IEEE-754, usando un entero con una precisión fija, llamado mantisa, escalado por un exponente entero de una base fija (notación científica).

Ejemplo: Si queremos representar 14.345 como número de coma flotante en base 10:






Los números de coma flotante están representados en las computadoras por una colección finita de bits compuesta de tres partes:

- Signo (1 bit simple): El bit de signo es 1 si un número es negativo y 0 si el número es negativo, como los enteros.
- Mantissa o significante o fracción (23 bits en coma flotante de precisión simple): La mantissa son los dígitos significativos del número en la representación de punto flotante.
- Exponente (coma flotante de precisión simple de 8 bits): El exponente es el radio que se eleva al determinar el valor de esa representación de



Los números flotantes se dividen en dos basados en los tres componentes anteriores: precisión simple (32 bits) y precisión doble (64 bits).





Para convertir números decimales en representación de coma flotante IEEE 754:

- 1. Elija la representación de precisión: simple o doble.
- 2. Separar la parte entera y la parte decimal del número.
- 3. Convertir el número decimal en binario.
- 4. Convertir la parte decimal en binario.
- 5. Combinar las dos partes del número que se han convertido en binario.
- 6. Identificar el signo: 0 para números positivos y 1 para números negativos.



Para convertir números decimales en representación de coma flotante IEEE 754:

- Convertir el número binario en notación científica en base 2.
 - Para convertir el número en notación científica en base 2, debemos mover el punto decimal hacia la izquierda hasta que esté a la derecha del primer bit para crear la mantisa normalizada..
- 8. Calcular el exponente basándose en la precisión.



Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

Individual (32 bits)




Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?




Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754





Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754





Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?



0.125					*	2
0	0.25				*	2
	0	0.5			*	2
		1	1.0		*	2

2

2

$$0.125 = 001$$



Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante **IEEE** 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)

88.125

10110001001 x 20

Mueve el decimal 6 lugares a la izquierda para dejar un 1.

1.011000001 x 2⁰⁺⁶

Hay sesgos establecidos para la precisión simple y doble. El sesgo de exponente para la precisión simple es 127, lo que significa que debemos agregarle el exponente de base 2 que se encontró anteriormente. Por lo tanto, el exponente que usará es 127 + 6 que es 133.

127 + 6 = 133




Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)

$$127 + 6 = 133$$



1 0 1 0 0 0 0 1



133 = 10000101

Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754





Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?
(32 bits)

1.0.0.0.0.1.0.1

0.1.0.0.0.1.0.1

Signo Exponente Mantisa



Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?
(32 bits)

1.011000001 x 26

0.1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

Signo Exponente Mantisa



Simplemente soltamos el 1 a la izquierda y copiamos la parte decimal del número que se está multiplicando por 2.

Convertir 88.125 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)

1.011000001 x 2⁶

0.10000101011000001000000000000000

Signo Exponente Mantisa

Completamos con ceros.




Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)




Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754





Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?




25				
1	12			
	0	6		
		0	3	
			1	1
1	0	0	1	1

/ 2 / 2 / 2 / 2 / 2



Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754


¿Qué precisión debemos usar?



25					
1	12				
	0	6			
		0	3		
			1	1	
1	0	0	1	1	

/ 2 / 2 / 2 / 2


Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754



0.025								*	2
0	0.05							*	2
	0	0.1						*	2
		0	0.2					*	2
			0	0.4				*	2
				1	0.6			*	2
					1	0.2		*	2
						0	0.4	*	2



Convert 25.025 to binary using single IEEE 754 Floating Point Representation



0.4									*	2
0	0.8								*	2
	1	0.6							*	2
		1	0.2						*	2
			0	0.4					*	2
				0	0.8				*	2
					1	0.6			*	2
						1	0.2		*	2
							0	0.4	*	2



Convert 25.025 to binary using single IEEE 754 Floating Point Representation



0.4									*	2
0	0.8								*	2
	1	0.6							*	2
		1	0.2						*	2
			0	0.4					*	2
				0	0.8				*	2
					1	0.6			*	2
						1	0.2		*	2
							0	0.4	*	2



Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)

25.025

11001,000001100110011001100110 x 2⁰

Movemos el decimal 4 lugares a la izquierda para dejar un 1 allí.

1.1001000001100110011001100110 x 2^{0+4}

127 + 4 = 131



Hay sesgos establecidos para la precisión simple y doble. El sesgo de exponente para la precisión simple es 127, lo que significa que debemos agregarle el exponente de base 2 que se encontró anteriormente. Por lo tanto, el exponente que usará es 127 + 4, que es 131.

Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)


$$127 + 4 = 131$$

131								/	2
1	65							/	2
	1	32						/	2
		0	16					/	2
			0	8				/	2
				0	4			/	2
					0	2	2	/	2
						0	1	/	2
1	1	0	0	0	0	0	1		



131 = 10000011

Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754





Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de coma flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?
(32 bits)

1.0.0.0.0.1.0.1

0.1.0.0.0.0.1.1

Signo Exponente Mantisa



Convertir 25.025 a binario usando una sola representación de punto flotante IEEE 754

¿Qué precisión debemos usar?

(32 bits)

1.1001000001100110011001100110 x 2⁶

01000011100100001100110011

Signo Exponente Mantisa



Simplemente soltamos el 1 a la izquierda y copiamos la parte decimal del número que se está multiplicando por 2.

¿Convertir el número representado en un solo coma flotante IEEE 754 a decimal?



¿Convertir el número representado en un solo punto flotante IEEE 754 a decimal?

Signo Exponente

Mantisa

Dividimos el número en sus partes (signo, exponente y mantisa).



¿Convertir el número representado en un solo coma flotante IEEE 754 a decimal?

El número es negativo.

Signo Exponente

Mantisa

Identificamos el signo: $0 \rightarrow positivo y 1 \rightarrow negativo$.



¿Convertir el número representado en un solo coma flotante IEEE 754 a decimal?

Transformamos el exponente a decimal para encontrar la normalización de la mantisa.

Signo Exponente

Mantisa

Calculamos el exponente \rightarrow 1 0 0 0 0 1 0 1 = 133

$$133 - 127 = 6$$



¿Convertir el número representado en un solo coma flotante IEEE 754 a decimal?

Calculamos el número desnormalizando la mantisa y convirtiéndola a decimal.

Signo Exponete Mantisa

Movemos la señal decimal 6 lugares a la derecha.

Siempre debe insertar 1 a la izquierda.



¿Convertir el número representado en un solo coma flotante IEEE 754 a decimal?

Calculamos el número desnormalizando la mantisa y convirtiéndola a decimal.

Signo Exponete

Mantisa

1000100.000000000000000000

Convertimos a decimal.





Codificaciones decimales y alfanuméricas

Una codificación es un conjunto de cadenas de n bits sobre las cuales se establece una convención en la que cada cadena representa un número u otro tipo de información..

- La codificación numérica o código representa información numérica.
- La codificación alfanumérica o código representa números, letras y signos de puntuación.
- Codificación de errores o información de código para que ciertos errores en el almacenamiento, recuperación o transmisión de información puedan detectarse y corregirse.



Decimal codificado binario

Binary Coded Decimal (BCD) se utiliza para la representación binaria de números en base decimal. Cada dígito decimal está representado por una combinación de 4 bits y cada número como una cadena de dígitos.

Decimal	Binay (BCD)
Decima	l
	8 4 2 1
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1



Códigos alfanuméricos

Códigos alfanuméricos se utilizan para representar texto donde se asigna un código (cadena de bits) a cada carácter. Los personajes generalmente se agrupan en 5 categorías:

- Caracteres alfanuméricos: A, B, C,Z, a, b, c,, z
- Caracteres numéricos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Caracteres especiales: () + , & > < Ñ ñ # Ç ç SP ...
- Personajes de control: entrar, espacio, ...



Código Ascii

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) code es uno de los más antiguos (1968). Fue creado para representar los caracteres y símbolos del idioma inglés. El código ASCII básico utiliza 7 bits (cada carácter o símbolo está

representado por 7 bits).

C/Vega,7

С	/	V	е	g	а	,	7
1000011	0101111	1010110	1100101	1100111	1100001	0101100	0110111

Corresponde a la estandarización ANSI x 3.4 - 1968 o ISO 646.





Código Ascii

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) code es uno de los más antiguos (1968). Fue creado para representar los caracteres y símbolos del idioma inglés. El código ASCII básico utiliza 7 bits (cada carácter o símbolo está representado por 7 bits).

C/Vega,7

С	/	V	е	g	а	,	7
1000011	0101111	1010110	1100101	1100111	1100001	0101100	0110111
43	2F	56	65	67	61	2C	37

Corresponde a la estandarización ANSI x 3.4 - 1968 o ISO 646.



Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	Е
15	1111	F

Código Ascii

Existen diferentes versiones extendidas del código ascii usando 8 bits.

Name	ISO family	Geographical area
Latin-1	ISO 8859-1	Western and Eastern Europe
Latin-2	ISO 8859-2	Central and Eastern Europe
Latin-3	ISO 8859-3	Southern Europe, Maltese and Esperanto
Latin-4	ISO 8859-4	North europe
Latin/cyrillic	ISO 8859-5	Slavic languages
Latin/arabic	ISO 8859-6	Arabic languages
Latin/greek	ISO 8859-7	Modern greek


ISO/IEC 8859 es una serie conjunta de normas ISO e IEC para codificaciones de caracteres de 8 bits.



Código Ascii extendido


ASCII extendido utiliza una codificación de caracteres de ocho bits que incluye (la mayoría de) los caracteres ASCII de siete bits, además de caracteres adicionales.

ASCII control			ASCII printable					Extended ASCII								
	cha	aracters		characters characters												
00	NULL	(Null character)	32	space	64	@	96		128	Ç	160	á	192	L	224	Ó
01	SOH	(Start of Header)	33	1	65	Α	97	а	129	ü	161	ĺ	193	T	225	ß
02	STX	(Start of Text)	34		66	В	98	b	130	é	162	Ó	194	Т	226	Ô
03	ETX	(End of Text)	35	#	67	C	99	C	131	â	163	ú	195	+	227	Ò
04	EOT	(End of Trans.)	36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	-	228	ő
05	ENQ	(Enquiry)	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	+	229	Ö
06	ACK	(Acknowledgement)	38	&	70	F	102	f	134	à	166	a	198	ä	230	μ
07	BEL	(Bell)	39	1	71	G	103	g	135	Ç	167	0	199	Ã	231	þ
08	BS	(Backspace)	40	(72	Н	104	h	136	ê	168	3	200	L	232	Þ
09	HT	(Horizontal Tab)	41)	73	- 1	105	1	137	ë	169	®	201	F	233	Ú
10	LF	(Line feed)	42	*	74	J	106	j	138	è	170	7	202	Ţ	234	Û
11	VT	(Vertical Tab)	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	1/2	203	TF	235	Ù
12	FF	(Form feed)	44	-	76	L	108	- 1	140	î	172	1/4	204	-	236	Ý
13	CR	(Carriage return)	45		77	M	109	m	141	1	173	1	205	=	237	Ý
14	SO	(Shift Out)	46		78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	#	238	-
15	SI	(Shift In)	47	1	79	0	111	0	143	A	175	»	207	п	239	
16	DLE	(Data link escape)	48	0	80	P	112	р	144	É	176	18	208	ð	240	=
17	DC1	(Device control 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177		209	Đ	241	±
18	DC2	(Device control 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178		210	Ê	242	
19	DC3	(Device control 3)	51	3	83	S	115	S	147	ô	179	T	211	Ë	243	3/4
20	DC4	(Device control 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	+	212	È	244	1
21	NAK	(Negative acknowl.)	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	À	213	1	245	9
22	SYN	(Synchronous idle)	54	6	86	٧	118	٧	150	û	182	Â	214	ĺ	246	÷
23	ETB	(End of trans. block)	55	7	87	W	119	w	151	ù	183	À	215	Î	247	
24	CAN	(Cancel)	56	8	88	Х	120	X	152	ÿ	184	©	216	Ï	248	ó
25	EM	(End of medium)	57	9	89	Υ	121	у	153	Ö	185	4	217	J	249	
26	SUB	(Substitute)	58	-:	90	Z	122	z	154	Ü	186		218	г	250	
27	ESC	(Escape)	59	;	91	[123	{	155	Ø	187	7	219		251	1
28	FS	(File separator)	60	<	92	i	124	i	156	£	188		220		252	3
29	GS	(Group separator)	61	=	93	1	125	}	157	Ø	189	¢	221	ī	253	2
30	RS	(Record separator)	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	i	254	
31	US	(Unit separator)	63	?	95		STORES.		159	f	191	1	223		255	nbsp
127	DEL	(Delete)	1		-200	-				•	10000	- 1	1000			






Del texto al binario



La conversión de caracteres a binarios se simplifica cuando se convierten primero a hexadecimales y, posteriormente, se transforman en binarios.





Unicode

El estándar **Unicode** es un estándar de información para la codificación, representación y manejo consistentes del texto expresado en la mayoría de los sistemas de escritura del mundo. Este código fue diseñado para seguir estas propiedades principales:

- Universalidad: cubre la mayoría de las lenguas escritas existentes.
- Singularidad: Cada símbolo tiene un código único.
- Uniformidad: Cada carácter está representado por 8 o 16 bits dependiendo de la versión unicode.



Unicode

Los códigos se dividen en 4 grupos o zonas, como se muestra en la tabla.

Zone	Codes (HEX)	Symbols	Characters
A	0000 - 3FFF	Basic Latin (ASCII), Latin-1 and other Latin characters, Greek, Cyrillic, Armenian, Hebrew, Arabic, Syrian, Chinese, Japanese and Korean phonetic characters	8192
1	4000 - 9FFF	Chinese, Japanese and Korean ideograms	24576
0	A000 - DFFF	Not assigned	16384
R	E000 - FFFF	Local and user-specific characters	8192



Anexos

Base change

https://youtu.be/5WtLFbriEEE

Integer numbers

https://youtu.be/B7SpmkW0lTs

Two's complement

https://youtu.be/UTVuROxztuQ

IEEE (Floating point)

https://youtu.be/HcjXH9WGmAU

Some tips

https://youtu.be/5TlUWLxOWzU

