PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-template-rows	auto	Establece el número y tamaño de filas.
CONTENEDOR	[núm]fr	Demo en w3schools
grid-template-	min-content max-content	Establece el número y tamaño de columnas.
COlumns CONTENEDOR	lenght (px, %, em)	Demo en w3schools
	Tengre (pr., o, em.,)	Establece la separación entre filas.
row-gap CONTENEDOR	Núm. (px, %) normal	Demo en w3schools
<u> </u>		Establece la separación entre columnas.
column-gap CONTENEDOR	Núm. (px, %) normal	Demo en w3schools
gap	Núm. (px, %) normal	Atajo para establecer row-gap y column-gap. Con 1 parámetro establece ambos valores.
CONTENEDOR ATAJO	Num. (px, s) normal	Con 2 parámetros: <row-gap> <column-gap></column-gap></row-gap>
		Con z parametros. <row-gap> <corumn-gap></corumn-gap></row-gap>
justify-items <pre>CONTENEDOR</pre>		Alinea los ítems en horizontal dentro de cada celda.
align-items	start end center stretch	
CONTENEDOR		Alinea los ítems en vertical dentro de cada celda.
justify-content	start	Alinea el contenido (la cuadricula) en horizontal en el
CONTENEDOR	space-around end	contenedor padre.
align-content	space-between center	Alinea el contenido (la cuadricula) en vertical en el
CONTENEDOR	space-evenly stretch	contenedor padre.
justify-self		Alternative (house and house and house and a
ITEM	<u>auto</u> center start stretch	Alinea a un ítem concreto en horizontal .
align-self	end baseline	Alinea a un ítem concreto en vertical .
ITEM	20012110	Alliea a un item concreto en vertica i.
place-items	<pre><align-items> <justify-items></justify-items></align-items></pre>	Atajo para <align-items> <justify-items></justify-items></align-items>
CONTENEDOR ATAJO	. J J	ritage para sarigin reemby squeeting reemby
place-content	<align-content> <justify-content></justify-content></align-content>	Atajo para <align-content> <justify-< td=""></justify-<></align-content>
CONTENEDOR ATAJO		content>
place-self ITEM ATAJO	<align-self> <justify-self></justify-self></align-self>	Atajo para <align-self> <justify-self></justify-self></align-self>
		Ordena la aparición de un ítem. Se compara con el
order ITEM	0 [número]	valor de esta propiedad del resto de ítems.
		Indica la disposición de las áreas en el grid. Cada texto
grid-template-areas	texto	entre comillas simboliza una fila.
CONTENEDOR		Demo en w3schools
		Indica el nombre del área que ocupará un ítem.
grid-area	texto	También se puede usar como atajo. Ver más abajo.
ITEM		Demo en w3schools
grid-template		Atajo para definir grid-template-rows, grid-
CONTENEDOR ATAJO	Varios, consultar ejemplos	template-columns y grid-template-areas.
grid-column-start		Indica la columna donde empezará el ítem.
ITEM	auta	Demo en w3schools
grid-column-end	auto [núm]	Indica la columna donde terminará el ítem.
ITEM	span [núm]	Demo en w3schools
grid-row-start	[nom-linea] [nom]	Indica la fila donde empezará el ítem.
ITEM	span [nom-linea] [nom]	Demo en w3schools
grid-row-end	[nom-linea] [nom] [num] num	Indica la fila donde terminará el ítem.
ITEM		Demo en w3schools
grid-column	<pre><grid-column-start> / <grid-column-< pre=""></grid-column-<></grid-column-start></pre>	
ITEM ATAJO	end>	Atajo para grid-column-start y grid-column-end.
grid-row		1
ITEM MTAJO	<pre><grid-row-start> / <grid-row-end></grid-row-end></grid-row-start></pre>	Atajo para grid-row-start y grid-row-end.
	1	1

PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-area (repe)	<pre><grid-row-start> / <grid-column-start> / <grid-row-end> / <grid-column-end></grid-column-end></grid-row-end></grid-column-start></grid-row-start></pre>	Atajo para las 4 propiedades indicadas. Como hemos visto antes, también sirve para definir el área que ocupará un ítem, definida por gridtemplate-areas.
grid-auto-rows	auto max-content	Especifica el tamaño de las filas por defecto. Demo en w3schools
grid-auto-columns	min-content lenght (px, %, em)	Especifica el tamaño de las columnas por defecto. <u>Demo en w3schools</u>
grid-auto-flow CONTENEDOR	row* column dense row dense column dense	Determina cómo se colocan los ítems en un grid cuando no se ha especificado explícitamente dónde debe colocarse cada uno. Demo en w3schools
grid CONTENEDOR ATAJO	Varios. Consultar ejemplos	Establece las propiedades grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns y grid-auto-flow. Demo en w3schools

Subrayados los valores por defecto