PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-template-rows	auto	Establece el número y tamaño de filas.
CONTENEDOR	[núm]fr	Demo en w3schools
grid-template-	min-content	Establece el número y tamaño de columnas.
columns	max-content	Demo en w3schools
CONTENEDOR	lenght (px, %, em)	
row-gap	Núm. (px, %)   normal	Establece la separación entre filas.
CONTENEDOR		Demo en w3schools
column-gap	Núm. (px, %)   normal	Establece la separación entre columnas.
CONTENEDOR	*	Demo en w3schools
gap		Atajo para establecer row-gap y column-gap.
CONTENEDOR ATAJO	Núm. (px, %)   normal	Con 1 parámetro establece ambos valores.
		Con 2 parámetros: <row-gap> <column-gap></column-gap></row-gap>
justify-items  CONTENEDOR		Alinea los ítems en <b>horizontal</b> dentro de cada celda.
align-items	start   end   center   stretch*	Alinea los ítems en <b>vertical</b> dentro de cada celda.
justify-content	start space-around end space-between	Alinea el contenido (la cuadricula) en <b>horizontal</b> en el contenedor padre.
align-content CONTENEDOR	center space-evenly stretch*	Alinea el contenido (la cuadricula) en <b>vertical</b> en el contenedor padre.
justify-self	auto* center	Alinea a un ítem concreto en <b>horizontal</b> .
align-self	start stretch end baseline	Alinea a un ítem concreto en <b>vertical</b> .
place-items CONTENEDOR ATAJO	<align-items> <justify-items></justify-items></align-items>	Atajo para <align-items> <justify-items></justify-items></align-items>
place-content CONTENEDOR ATAJO	<align-content> <justify-content></justify-content></align-content>	Atajo para <align-content> <justify-content></justify-content></align-content>
place-self <pre>ITEM ATAJO</pre>	<align-self> <justify-self></justify-self></align-self>	Atajo para <align-self> <justify-self></justify-self></align-self>
order ITEM	0   [número]	Ordena la aparición de un ítem. Se compara con el valor de esta propiedad del resto de ítems.
		Indica la disposición de las áreas en el grid. Cada texto
grid-template-areas  CONTENEDOR	texto	entre comillas simboliza una fila.
CONTENEDON		<u>Demo en w3schools</u>
		Indica el nombre del área que ocupará un ítem.
grid-area	texto	También se puede usar como atajo. Ver más abajo.
		<u>Demo en w3schools</u>
grid-template  CONTENEDOR ATAJO	Varios, consultar ejemplos	Atajo para definir grid-template-rows, grid-
		template-columns y grid-template-areas.
grid-column-start		Indica la columna donde empezará el ítem.
	auto	Demo en w3schools
grid-column-end	[núm]	Indica la columna donde terminará el ítem.
	span [núm] [nom-linea] [nom]	Demo en w3schools
grid-row-start ITEM	<pre>span [nom-linea] [nom]</pre>	Indica la fila donde empezará el ítem.
	[nom-linea] [nom] [num] num	Demo en w3schools
grid-row-end		Indica la fila donde terminará el ítem. <u>Demo en w3schools</u>
grid-column	<pre><grid-column-start> / <grid-column-< pre=""></grid-column-<></grid-column-start></pre>	Atajo para grid-column-start y grid-column-
OCATA MATI	end>	end.
grid-row	<pre><grid-row-start> / <grid-row-end></grid-row-end></grid-row-start></pre>	Atajo para grid-row-start y grid-row-end.
ITEM MATAJO		

PROPIEDAD	VALORES POSIBLES	SIGNIFICADO
grid-area (repe)	<pre><grid-row-start> / <grid-column-start> / <grid-row-end> / <grid-column-end></grid-column-end></grid-row-end></grid-column-start></grid-row-start></pre>	Atajo para las 4 propiedades indicadas.  Como hemos visto antes, también sirve para definir el área que ocupará un ítem, definida por gridtemplate-areas.
grid-auto-rows	auto max-content	Especifica el tamaño de las filas por defecto.  Demo en w3schools
grid-auto-columns	min-content  lenght (px, %, em)	Especifica el tamaño de las columnas por defecto. <u>Demo en w3schools</u>
grid-auto-flow CONTENEDOR	row* column dense row dense column dense	Determina cómo se colocan los ítems en un grid cuando no se ha especificado explícitamente dónde debe colocarse cada uno.  Demo en w3schools
grid CONTENEDOR ATAJO	Varios. Consultar ejemplos	Establece las propiedades grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns y grid-auto-flow.  Demo en w3schools

Subrayados los valores por defecto