



En esta página

Sinopsis

Tema 6: Programación dirigida por eventos.

Paradigma de programación.

- Se considera un paradigma de programación como un estilo o forma de escribir programas.
- Un paradigma de programación se caracteriza por los conceptos empleados y por la manera de abstraer los elementos utilizados en dar con la solución a un problema haciendo uso de un algoritmo.
- Esto hace que esté *limitado* por las características del lenguaje de programación empleado.
- Uno de los *paradigmas de programación* más empleados es el de la *programación orientada* a objetos, el cual lo vamos a estudiar a lo largo de la asignatura.
- Existen diversos *paradigmas de programación* y estos no tienen por qué ser excluyentes, se pueden complementar.
- Por todo ello podemos refererirnos a la programación dirigida por eventos (en adelante PDE)
) como un nuevo paradigma de programación.

Otros paradigmas de programación.

- Orientado a objetos.
- Imperativo.
- Declarativo.
 - o Funcional.
 - Lógico.

aplicación.

- Lo que pasa dentro de este bucle está determinado por los sucesos (_eventos_) que ocurren como consecuencia de la interacción con el mundo exterior, con el entorno en el que se ejecuta la aplicación.
- Un _evento_ representa cualquier cambio significativo en el estado del programa.

Esquema básico de este tipo de aplicaciones I.

- Al principio de las mismas realizamos una iniciación de todo el sistema de eventos.
- Para todos los tipos de eventos que puedan ocurrir, especificamos en cuáles estamos interesados.
- Se prepara el generador o generadores de estos eventos.
- Estas tres acciones suelen estar ya implementadas en las bibliotecas destinadas a realizar
 PDE.
- Para todos los eventos en los que estemos interesados debemos decir qué código se ejecutará en respuesta a los mismos ejecución diferida de código -.

Esquema básico de este tipo de aplicaciones II.

- Se espera a que se vayan produciendo los eventos.
- Una vez producidos, son detectados y tratados por el dispatcher o planificador de
 eventos. Este se encarga de invocar el código, que previamente hemos dicho que debía
 ejecutarse para cada evento (manejador del evento, callback, slot, etc...).
- Todo esto se realiza de forma ininterrumpida hasta que finaliza la aplicación.
- A esta ejecución sin fin es a lo que se conoce como el bucle de espera de eventos.

```
En esta página > Sinopsis
```

Esquema pasico de este tipo de aplicaciones III.

- Un mismo manejador puede estar asociado a diferentes eventos.
- Un evento puede tener asociados 0 o más manejadores.
- Si asociamos más de un manejador a un evento, no debemos confiar en el orden de ejecución de los mismos.
- A la acción de asociar un manejador a un evento se la suele llamar conexión.

Programación secuencial vs. PDE.

Diagrama.




Figura 1: Esquema básico de una aplicación bajo el paradigma de la PDE.

PDE y C++.

- C++ **no** dispone de ningún mecanismo en el lenguaje para realizar este tipo de programación.
- Debemos recurrir a soluciones externas para ello.
- Estas soluciones pueden ser de distinto tipo:
 - Usando un <u>preprocesador</u> especial que añade esta característica nueva al lenguaje. Es
 el caso de la biblioteca <u>Ot</u>. El preprocesador empleado se llama <u>MOC</u> y la parte de

 PDE que implementa es la que denomina <u>signal/slot</u>.
 - Qt emplea el término *señal* (**signal**) en lugar de *evento* y el de **slot** en lugar de *callback*.
- Mediante el uso de una biblioteca que implemente de algún modo el paradigma de la PDE.
 Existen varias de estas bibliotecas:
 - 1. <u>Libsigc++</u>, es una adaptación a C++ de la versión de C que hay en GLib.
 - 2. GLib (signals)

```
#include <QObject>

class Counter : public QObject {
   Q_OBJECT

public:
   Counter() { m_value = 0; }

   int value() const { return m_value; }

public slots:
   void setValue(int value);

signals:
   void valueChanged(int newValue);

private:
   int m_value;
};
```

Un ejemplo sencillo con Libsigc++.

```
En esta página > Sinopsis
```

```
public:
    AlienDetector();

    void run();

    sigc::signal<void> signal_detected;
};

AlienDetector::AlienDetector() {}

void AlienDetector::run() {
    sleep(3); // wait for aliens
    signal_detected.emit();
}
```

```
using namespace std;

void warn_people() {
  cout << "There are aliens in the carpark!" << endl;
}

int main() {
  AlienDetector mydetector;
  mydetector.signal_detected.connect( sigc::ptr_fun(warn_people) );

  mydetector.run();

  return 0;
}</pre>
```

Boost y C++.

• <u>Boost</u> es un conjunto de bibliotecas escritas en C++ con vistas a su portabilidad (compilador, s.o., etc...).

todas y cada una de las bibliotecas que la componen.

- El proyecto Boost es importante por:
 - 1. La altísima calidad del código fuente C++ que tienen sus bibliotecas.
 - 2. Algunas de estas bibliotecas pueden pasar a formar parte de la biblioteca estándar de C++ en un futuro.

Boost y PDE I.

- Boost dispone de una biblioteca de implementación de señales (eventos) que que permite realizar PDE: boost::signals. Nos centraremos concretamente en su versión 2 o boost::signals2.
- Esta biblioteca implementa un marco de PDE basado en la emisión de señales (eventos) y la posterior ejecución del código asociado a los mismos, los llamados *slots* o *callbacks*.
- Una señal o evento puede tener asociados 0 o más manejadores o callbacks, mientras que un callback o slot puede estar asociado con más de una señal.

Boost y *PDE* II.

- A la asociación de un *slot* con una *señal* se le llama **conexión**.
- Los manejadores o slots se ejecutan cuando la señal se emite (el evento se ha producido).
- Un *manejador* se puede desconectar de la *señal* a la que se ha conectado previamente.
- Un *manejador* puede devolver un valor. En el caso de boost::signals2 es un dato de tipo boost::optional, este actúa como un *wrapper* sobre el valor real devuelto.

boost::signals2 : ejemplos I.

```
En esta página > Sinopsis

std::cout << "void my_first_slot()\n";
}

class Car {
public:
   void out_of_gas_cb () { std::cout << "Gas needed!\n"; }
   static void class_method () { std::cout << "Class Method!\n"; }
};</pre>
```

boost::signals2 : ejemplos II.

```
// compilar con: g++ signals2.cc -o signals2
#include <iostream>
#include <boost/signals2.hpp>

class Car {
public:
   Car (std::string b) { brand = b; }
```

```
int main() {
  boost::signals2::signal<void ()> sig;
  Car a("audi");
  Car s("seat");

//auto cna = sig.connect(boost::bind(&Car::out_of_gas, &a));
  boost::signals2::connection cna = sig.connect(std::bind (&Car::out_of_gas_cb, &a));
  boost::signals2::connection cns = sig.connect(std::bind (&Car::out_of_gas_cb, &s));

std::cout << "Emitting the signal...\n";
  sig();

cna.disconnect ();  // disconnect audi signal

std::cout << "\nDisconnect & emit the signal...\n\n";
  sig();
}</pre>
```

```
//=========//

// Uso de bind: //

//=========//-----//

// int sub(int lhs, int rhs); // returns lhs - rhs //

// bind(sub, 3, 4); // returns a function object whose //

// operator() returns sub(3, 4) //

// 1) bind(sub, 3, 4)(); //

// 2) auto functor = bind(sub, 3, 4); // define a variable for the functor //

// cout << functor() << '\n'; // call the functor, returning -1. //

//------//
```

boost::signals2 : ejemplos III.

```
Int main() {
    Car c;

boost::signals2::signal<void (void)> sig;
boost::signals2::signal<void (Car*, int)> sig2;

sig.connect ( std::bind(&Car::out_of_gas_cb, &c, 20) );
sig2.connect ( &Car::out_of_gas_cb );

std::cout << "Emitting the signal...\n";
sig();
sig2(&c, 12);
}</pre>
```

boost::signals2 : ejemplos IV.

```
// compilar con: g++ signals4.cc -o signals4
#include <iostream>
#include <boost/signals2.hpp>

class Car {
  public:
    Car () { temp = 90; }
```

```
En esta página > Sinopsis

return temp;
}

private:
  int temp;
};
```

Boost y PDE III.

- Si conectas varios slots a una misma señal y estos devuelven valores, no olvides echar un vistazo a <u>Signal Return Values (Advanced)</u>.
- Si por algún motivo necesitas tener control sobre el orden de ejecución de los slots conectados a una señal, consulta la documentación sobre los llamados grupos de llamadas: Ordering Slot Call Groups (Intermediate).

Boost y PDE IV.

- ¿Cómo capturar señales enviadas por el hardware y reconvertirlas en señales de boost::signals2 ?
- Vamos a probarlo provocando una división por 0, capturar la excepción producida y reconvertirla en una señal de boost::signals2.

```
#include <cstdlib>
#include <csignal>
#include <string>
using namespace std;
class Hardware;
using HWPtr = Hardware *;
class Hardware {
public:
 Hardware(string n) {
   if (SIG_ERR == signal(SIGFPE, fpe)) {
     cerr << "failure to setup signal.";</pre>
   }
   name = n;
 }
 // Signals //-----
 boost::signals2::signal<void(HWPtr)> onDivisionByZero;
 string hw_name() { return name; }
private:
 int data;
 string name;
 // Class methods //-----
 static void fpe(int n);
};
Hardware gHw("Computer CPU");
void Hardware::fpe(int n) {
 cerr << "Low level signal caught.\nCalling high-level signal.\n\n";</pre>
 gHw.data = n;
 gHw.onDivisionByZero(&gHw);
}
//-- Main program: Compilar con '-0' ------
```

```
En esta página > Sinopsis
```

```
int main(int argc, char *argv[]) {
   gHw.onDivisionByZero.connect(myFPEHandler);

auto n = 3;
   int den = 0;

cout << "Division hecha?: r= " << r << '\n';

auto r = n / den;
   return 0;
}</pre>
```

Boost y programación secuencial vs. PDE.

• Del ejemplo del Control de Misión compara las versiones secuencial y dirigida por eventos:

```
// DIRIGIDA POR EVENTOS
void MissionControl::follow_voyagers () {
```

PDE y patrones de diseño. Ampliación de conocimientos.

- La PDE estudiada es una realización concreta de un <u>patrón de diseño</u> software.
 Concretamente del patrón llamado Observer.
- El libro <u>Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software</u> se considera un libro básico en esta materia.
- En la página de enlaces de la web de la asignatura tienes recogido un curso en YouTube sobre patrones de diseño en c++ . Aquí tienes el primero de los vídeos dedicados al patrón Observer.

Aclaraciones.

• Este contenido no es la bibliografía completa de la asignatura, por lo tanto debes estudiar, aclarar y ampliar los conceptos que en ellas encuentres empleando los enlaces web y bibliografía recomendada que puedes consultar en la página web de la ficha de la asignatura y en la web propia de la asignatura.

Espacios de nombres.

Polimorfismo. Enlace dinámico.