


Операционная система Linux: Загрузка ОС





Алексей Федин

Ведущий инженер по информационной безопасности



Предисловие

На этом занятии мы рассмотрим:

- процесс загрузки ОС Linux;
- основные функции BIOS/UEFI;
- работу загрузчика GRUB;
- начнем изучение процесса инициализации init.

План занятия

- 1. Предисловие
- Загрузка ОС
- 3. <u>BIOS</u>
- 4. UEFI
- 5. GRUB
- 6. <u>init</u>
- 7. Итоги
- 8. Домашнее задание

Загрузка ОС

Загрузка, boot

Загрузка (boot, booting) — процесс запуска устройства и загрузки ОС. В этот момент происходит обнаружение и (само)настройка всех компонентов системы.

```
1 Reached target Local File Systems (Pre).
      Mounting Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory...
OK | Started Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm.
      Starting Journal Service ...
      Starting udev Kernel Device Manager...
OK 1 Mounted Temporary /etc/pacman.d/gnupg directory.
OK 1 Reached target Local File Systems.
      Starting Rebuild Dynamic Linker Cache...
OK 1 Finished Load Kernel Modules.
      Mounting Kernel Configuration File System...
      Starting Apply Kernel Variables...
OK 1 Mounted Kernel Configuration File System.
OK 1 Finished Apply Kernel Variables.
OK | Finished Load/Save Random Seed.
OK 1 Started Journal Service.
      Starting Flush Journal to Persistent Storage...
OK 1 Finished Flush Journal to Persistent Storage.
      Starting Create Volatile Files and Directories...
OK 1 Started udev Kernel Device Manager.
OK 1 Finished Create Volatile Files and Directories.
      Starting Rebuild Journal Catalog ...
      Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
OK 1 Finished Update UTMP about System Boot/Shutdown.
OK 1 Finished Rebuild Journal Catalog.
```

Этапы загрузки

- 1. Загрузка BIOS/UEFI (MBR/GPT).
- 2. Поиск, загрузка в память и запуск загрузчика (GRUB).
- 3. Поиск, загрузка в память и запуск ядра ОС.
- 4. Запуск системных служб.
- 5. Запуск пользовательских служб.

BIOS

BIOS

BIOS (Basic Input/Output System) — набор системных программ (firmware), используемых для процесса проверки и инициализации аппаратного обеспечения с последующим запуском загрузчика ОС.



История BIOS

Изначально BIOS была собственностью IBM и применялась только IBM PC. После реверс-инжиниринга стала применяться во всех PC-совместимых компьютерах.

Ранее, помимо загрузки, BIOS использовалась для обработки прерываний от устройств ввода-вывода. Сейчас данный механизм полностью реализован на уровне операционной системы.

Также, в первых компьютерах BIOS была аппаратно реализована в виде ROM (ПЗУ), в последних — это flash-память с возможностью перезаписи.

POST

POST (power-on self-test) — процесс первоначальной проверки оборудования сразу после его включения.

- Если во время POST обнаруживаются ошибки, то они выдаются пользователю как набор звуковых сигналов и номер кода ошибки, доступный через специальные отладочные платы.
- POST запускается после включения компьютера или нажатия кнопки «Reset».
- Если перезагрузка происходит по нажатию *Alt-Ctrl-Del*, то процедура POST не запускается.

Процесс загрузки BIOS


- 1. Инициализация видео-карты (как option BIOS);
- 2. Запуск и выполнение POST;
- 3. Поиск загрузчика ОС на доступных устройствах (проверка сигнатуры загрузочного диска);
- 4. Передача управления на найденный загрузочный сектор.
- В случае обнаружения дополнительных (option) микросхем BIOS (например, на сетевой карте, материнской плате, видео-карте), управление загрузкой может передаваться на данное устройство.

UEFI

UEFI

UEFI, Unified Extensible Firmware Interface (интерфейс расширяемой прошивки) — спецификация интерфейса между ОС и аппаратными прошивками (firmware).





Преимущества UEFI

- возможность использовать разделы больше 2 ТБ GUID Partition Table (GPT);
- работа напрямую с ФС;
- работа с сетью;
- удобное и функциональное графическое окружение;
- 32- или 64-битное окружение;
- разработка на языке С;
- модульная архитектура;
- большие возможности по совместимости и модернизации.

Недостатки UEFI

- бо́льшая возможность для внедрения вредоносных программ;
- проблемы с гибкостью, т.к. каждая ОС должна иметь свой собственный драйвер в составе UEFI;
- плохая поддержка старых ОС;
- усложнение архитектуры усложняет разработку;
- возможна ситуация, когда устанавливается только определенная OC (например, Windows).

Фазы UEFI

- 1. SEC (Security) проверяет цифровые подписи и передает управление доверенному коду.
- 2. PEI (Pre EFI Initialization) инициализация устройств.
- 3. DXE (Driver eXecution Environment) загрузка сервисов UEFI.
- 4. BDS (Boot Device Select) поиск устройств загрузки.
- 5. RT (Run Time) GRUB.

UEFI Boot Manager

UEFI, в отличии от BIOS, содержит свой собственный загрузчик — **UEFI Boot Manager**.

Boot Manager осуществляет загрузку:

- UEFI-загрузчиков ОС;
- UEFI-драйверов;
- UEFI-приложений.

Boot Manager имеет свою собственную конфигурацию, записанную в NVRAM (Non-volatile RAM).

GRUB

GRUB

GRand Unified Boot (GRUB) — стандарт де-факто для загрузчиков Linux.

Существует две версии GRUB:

- GRUB Legacy;
- GRUB 2 (с 2012 года).

Основное назначение:

загрузка ядра ОС и выбор параметров загрузки.

Настройка GRUB

grub.cfg:

- /boot/grub/ Debian, Ubuntu;
- /boot/grub2/ Red Hat, CentOS.

Внесение изменений в конфигурацию GRUB:

- update-grub/grub2-mkconfig
- /etc/default/grub

Просмотр загрузчика на диске

```
user@Asus: ~
user@Asus:~$ sudo dd if=/dev/sda bs=512 count=1 | strings
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 4,9724e-05 s, 10,3 MB/s
ZRr=
 |f
\|f1
GRUB
Geom
Hard Disk
Read
Error
user@Asus:~$ strings /boot/grub/i386-pc/boot.img
ZRr=
`|f
\|f1
GRUB
Geom
Hard Disk
Read
Error
Floppy
user@Asus:-$
user@Asus:~$
```

Редактирование GRUB

Отредактируем /etc/default/grub

user@user:~\$ sudo nano /etc/default/grub

```
# GRUB_BACKGROUND=/home/user/Pictures/cat_for_grub.jpg
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
# GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

user@user:~\$ sudo update-grub

user@user:~\$ shutdown -r now

Командная строка GRUB

Выполнять команды grub возможно интерактивно, во время загрузки.

Для этого необходимо нажать «с» в меню GRUB*.

GNU GRUB version 2.02

Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word,
TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists
possible device or file completions. ESC at any time exits.

grub> reboot_

^{*}для виртуальной машины может потребоваться при загрузке нужно нажать «Shift«» и держать, пока не появится меню GRUB

Восстановления пароля ОС

- 1. Выбираем расширенные параметры загрузки.
- 2. Выбираем recovery mode.
- 3. Выбираем root.
- 4. Вводим: mount -o remount,rw /
- 5. Вводим: passwd user
- 6. Вводим: exit или shutdown -r now

Параметры ядра

user@user:~\$ cat /proc/cmdline

BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic root=UUID=d7c016dd-ca7d-457a-8cad-46caff118014 ro quiet splash vt.handoff=7

Параметры:

- **BOOT_IMAGE** образ ядра, которое загружено в данный момент;
- root корневая ФС;
- **vt.handoff** параметр специфичный для Ubuntu, нужен для сокрытия вывода загрузчика.

Параметры ядра

• Просмотр параметров ядра:

```
user@user:~$ sysctl -a
```

- Просмотр конфигурационного файла:
 - user@user:~\$ cat /etc/sysctl.conf | more
- Просмотр сетевых настроек IPv4:
 - user@user:~\$ cat /etc/sysctl.conf | grep ipv4
- Включение пересылки пакетов (функций шлюза):
 - user@user:~\$ sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Initrd

Initrd (Initial RAM Disk) — образ, содержащий модули для инициализации ядра.

- → GRUB передает ядру данный образ как параметр загрузки, поэтому, следует обратить внимание на то, что файл *initrd* должен соответствовать загружаемому ядру.
- → Если ядро содержит все необходимые модули, то файл initrd не нужен.

Создание initrd

user@user:~\$ sudo update-initramfs -c -k 5.4.0-56-generic Параметры:

- -c создать новый initramfs;
- -k версия ядра (может быть «all»);
- -b указать путь, отличный от boot;
- -u обновить initramfs;
- -d удалить initramfs.

Базовая конфигурация:

/etc/initramfs-tools/initramfs.conf

init

init

init — специальный процесс (демон) управления системой и службами.

Расположение:

/sbin/init

Режимы работы init:

- однопользовательский (службы не запускаются);
- многопользовательский (режим запуска по умолчанию);
- сервер (аналогичен многопользовательскому, но без GUI).

Варианты init

System V:

• Все службы запускаются последовательно.

BSD init:

FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.

systemd:

- упрощенный процесс загрузки;
- параллельный запуск служб;
- запись событий в системный журнал.

Процесс запуска Init-V

- GRUB загружает и запускает ядро;
- ядро запускает /sbin/init;
- init разбирает /etc/inittab и выполняет сценарий для инициализации системы;
- init выполняет скрипт /etc/rc.d/rc или /etc/init.d/rc;
- скрипты из /etc/rcn.d или /etc/init.d/rcn.d запускают различные службы.

Уровни запуска Init-V*

- 0. остановка работы с выключением;
- 1. (S) однопользовательский режим;
- 2. многопользовательский режим без выхода в сеть;
- 3. многопользовательский режим с сетью, но без запуска X;
- 4. обычно не применяется;
- 5. многопользовательский режим с сетью и запуском X (по умолчанию);
- 6. остановка работы компьютера с перезагрузкой.

^{*} Во всех ОС, кроме Debian

Уровни запуска Init-V

- S. инициализация компьютера непосредственно после запуска;
- 0. остановка работы компьютера с выключением;
- 1. однопользовательский режим с доступом к сети;
- 2–5. многопользовательский режим с сетью и запуском X (по умолчанию);
- 6. остановка работы компьютера с перезагрузкой.

^{*} B OC Debian

systemd

systemd — современный менеджер управления службами Linux.

Позволяет выполнять следующие действия со службами:

- запускать/останавливать;
- добавлять/удалять;
- редактировать;
- собирать логи.

systemd

user@user:~\$ top

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1006	root	20	0	813384	341216	16196	S	7,3	8,5	1:37.42	Suricata-Main
855	root	20	0	94520	2192	2016	R	0,3	0,1	0:01.44	sdrplay_apiServ
874	redis	20	0	52660	3688	2620	S	0,3	0,1	0:00.74	redis-server
1252	user	20	0	465616	91632	51864	S	0,3	2,3	0:08.23	Xorg
1372	user	20	0	120500	2292	1920	S	0,3	0,1	0:00.83	VBoxClient
1409	user	20	0	2966580	231332	114028	S	0,3	5,7	0:26.11	gnome-shell
1015	user	20	0	43004	3984	3348	R	0,3	0,1	0:00.29	top
1	root	20	0	160392	9676	6728	S	0,0	0,2	0:02.87	systemd
2	1001	20	U	U	U	٥	3	٥,٥	0,0	0.00.00	k ciii eauu
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.33	kworker/0:0-ata
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-kb

user@user:~\$ systemctl status

Цели systemd

Цель (target) — нужное состояние системы; ссылка на файл, содержащий зависимости (службы).

- Systemd запускает все зависимости из соответствующего targetфайла.
- → Когда все зависимости будут запущены, то система будет работать на соответствующем target-уровне.

user@user:~\$ systemctl get-default graphical.target

Модули systemd

Модуль (unit) — описывает запускаемую службу, устройство и т.п.

Каждый модуль описан в своем файле (unit file):

- /usr/lib/systemd/system/ модули из пакетов (Nginx, Apache, MySQL);
- /run/systemd/system/ модули, созданные во время работы ОС;
- /etc/systemd/system/ модули, созданные пользователем.

Типы модулей

- модули служб обычные службы ОС;
- модули монтирования монтируют ФС;
- целевый модули/цели группируют другие модули;

user@user:~\$ systemd-analyze plot > test.svg
user@user:~\$ sudo systemctl list-dependencies

systemctl

```
systemctl list-units — список модулей
systemctl list-units --type=service — список модулей-служб
systemctl status <модуль> — состояние выбранного модуля
systemctl enable\disable <модуль> — разрешить/запретить модуль
systemctl start\stop\restart <модуль> — запустить/остановить/...
модуль
systemctl daemon-reload — перезапуск конфигурации systemd
```

journalctl

Журнал — база данных, в которой хранятся сообщения ядра и служб, начиная с загрузки и заканчивая завершением работы.

user@user:~\$ journalctl

Настройки журнала:

user@user:~\$ nano /etc/systemd/journald.conf

journalctl

user@user:~\$ journalctl -u=sshd — сообщения для модуля ssh user@user:~\$ journalctl -b 0 -u ssh — ... только в текущем сеансе user@user:~\$ journalctl -n 100 /usr/sbin/sshd — показать внешний лог user@user:~\$ journalctl --since=yesterday --until=now — временной период

Итоги

Итоги

Сегодня мы:

- рассмотрели как происходит загрузка современного компьютера с ОС Linux;
- получили представление о работе GRUB, научились сбрасывать пароль Linux и устанавливать котика на экран загрузки;
- начали рассмотрение менеджера systemd, которому у нас будет посвящена отдельная лекция.

Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше домашнее задание.

- Вопросы по домашней работе задавайте **в чате** мессенджера Slack.
- Задачи можно сдавать по частям.
- Зачёт по домашней работе проставляется после того, как приняты все задачи.



Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции!

Алексей Федин

