

实验6: IPv6组网与NAT的配置

姓名: 陈睿颖

字号: 2013544

• 专业: 计算机科学与技术

1. 实验内容

1.1 仿真环境下的NAT服务器配置

在仿真环境下完成NAT服务器的配置实验,要求如下:

- 1. 学习路由器的NAT配置过程。
- 2. 组建由NAT连接的内网和外网。
- 3. 测试网络的连通性,观察网络地址映射表。
- 4. 在仿真环境的"模拟"方式中观察IP数据报在互联网中的传递过程,并对IP数据报的地址进行分析。

1.2 在仿真环境下完成如下实验

将内部网络中放置一台Web服务器,请设置NAT服务器,使外部主机能够顺利使用该Web服务。

1.3 IPv6组网实验(选做)


IPv6组网与配置在虚拟仿真环境下进行,要求如下:

- 1. 能对IPv6地址段进行合理划分。
- 2. 能正确配置路由器的IP地址和路由表。
- 3. 能利用手工或自动获取方式正确配置主机的IPv6地址。
- 4. 通过网络连通性测试。
- 5. 在仿真环境的"模拟"方式中观察IPv6数据报传递过程。

2. 实验准备

2.1 NAT配置

实验拓扑图如图所示:



各设备的IP地址、掩码信息如下表:

设备/接口	IP地址	掩码	
内网			


主机A(PC0)	10.0.0.2	255.0.0.0	
主机B(PC1)	10.0.0.3	255.0.0.0	
默认路由: 10.0.0.1			
	外网		
Web服务器	202.113.25.100	255.255.255.0	
主机C(PC2)	202.113.25.101		
路由器			
Gig0/0	10.0.0.1	255.0.0.0	
Gig0/1	202.113.25.1	255.255.255.0	

3. 实验过程

3.1 NAT配置实验

3.1.1 路由器Router0配置

1. 首先配置路由器的IP地址:



2. 在全局模式下,指定NAT使用的全局IP地址的范围,使用如下命令建立NAT地址池:

```
1 Router(config) #ip nat pool myNATPool 202.113.25.1 202.113.25.10 netmask 25 5.255.255.0
```

起始地址: 202.113.25.1 结束地址: 202.113.25.10 掩码: 255.255.255.0

3. 设置内部网络使用的IP地址范围,在全局模式下使用如下命令建立标准访问控制列表:

```
1 Router(config)#access-list 6 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
```

0.255.255.255为通配符,与掩码正好相反

4. 将使用的地址池与访问控制列表进行关联


```
1 Router(config)#ip nat inside source list 6 pool myNATPool overload
```

overload意为进行端口转换NAPT

5. 在接口配置模式下,指定连接外部网络和内部网络的接口:

```
1 Router(config)#interface gig0/0
2 Router(config-if)#ip nat inside
3 Router(config-if)#exit
4 Router(config)#interface gig0/1
5 Router(config-if)#ip nat outside
6 Router(config-if)#exit
```


以上所有配置如图:




3.1.2 主机IP地址配置

1. 内部网络:


PC0: PC1:






2. 外部网络:

Web服务器:




PC2:



3.1.3 测试网络的连通性

在PC0上使用ping命令:

```
1 ping 202.113.25.100
```




再使用tracert命令:

可以看到主机A向Web服务器发送数据报时,先经过了10.0.0.1接口,最终到达Web服务器。


3.1.4 使用Web服务

为了更清晰地查看到NAT的工作情况,启用Web服务器上的Web服务:


a. 打开web服务器上的web服务:





b. 用内网的主机A访问外网的web服务器,使其发送TCP报文:





访问各页面均正常显示:











- c. 查看NAT对TCP报文的转换情况:
 - i. 在Router0的CLI中使用命令:
 - 1 Router# show ip nat statistics


显示NAT统计信息:

```
Router0
Physical Config CLI Attributes
                                              IOS Command Line Interface
 Router>enable
 Router# show ip nat statistics
 Total translations: 18 (0 static, 18 dynamic, 18 extended)
 Outside Interfaces: GigabitEthernet0/1
 Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0
 Hits: 230 Misses: 25
 Expired translations: 7
 Dynamic mappings:
  - Inside Source
 access-list 6 pool myNATPool refCount 18
 pool myNATPool: netmask 255.255.255.0
        start 202.113.25.1 end 202.113.25.10
        type generic, total addresses 10, allocated 1 (10%), misses 0
```

ii. 或者使用命令:


1 Router# show ip nat translations

显示地址转换列表:




3.1.5 "模拟"方式中观察IP数据报在互联网中的传递过程


首先在主机A的浏览器中访问web服务器的IP地址,这就需要向服务器发送TCP报文。由于web不在当前的局域网中,所以将报文发送给交换机Switch0:




交换机Switch0再发送给路由器Router0:




路由器发送给交换机Switch1:




Switch1进行广播转发,web服务器成功收到:




接下来web返回TCP报文给PC0,PC0收到后确认建立连接,即发送TCP和http请求:



TCP和http数据包同建立连接时TCP报文传输路径一样传输给web服务器:





web收到http请求后返回http报文给PC0,此时网页访问成功!

