- 30 -

# $\underline{X-Atomistique}$

Formules	Remarques, trucs, astuces,			Précisions
Atomes, ions et molécules :		Charge (en coulombs)	Masse (en kg)	
L'atome est composé d'un noyau, lui-même constitué de protons et de neutrons ainsi que d'un cortège d'électrons qui évoluent autour de	Proton	$+ e = 1,6.10^{-19} C$	1,67.10 <sup>-27</sup> kg	Z = numéro atomique : nombre de protons contenus dans le noyau.
ce noyau (les protons et les neutrons sont des nucléons). Un atome est	Neutron	0 C	1,67.10 <sup>-27</sup> kg	A = nombre de masse : c'est le nombre de nucléons
électriquement neutre.	Electron	$-e = -1,6.10^{-19} C$	9,11.10 <sup>-31</sup> kg	(protons + neutrons) contenus dans le noyau. X représente le symbole de l'atome, par exemple
L'atome est caractérisé par son symbole : ${}_Z^AX$ .	protons et de	s électrons étant très inf s neutrons, la masse d'u le à la masse de son noy	un atome est donc à	l'hydrogène H. A – Z = nombre de neutrons dans le noyau.
Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z.	peu pres egai	ic a la masse de son noy	yau.	Tous les représentants d'un élément (atomes ou ions) possèdent donc un noyau comportant Z protons.
Deux isotopes ont même symbole X, même numéro atomique Z (c'est à dire le même nombre de protons dans leur noyau), mais des nombres de masse A différents.			otopes.	possedent done un noyau comportant 2 protons.
En perdant des électrons, les atomes se transforment en entités chargées positivement : on les appelle des cations et on les symbolise par la notation $X^{n+}$ où n est le nombre d'électrons perdus. En gagnant des électrons, les atomes se transforment en entités chargées négativement : on les appelle des anions et on les symbolise par la notation $X^{n-}$ où n est le nombre d'électrons perdus.	des différent	une réaction chimique, s éléments : tous les él ouvent à la fin.		
<u>Quantité de matière :</u>				
1 mole de particules contient N° particules.				$N = 6.02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$
$n = \frac{N}{N}$				n : quantité de matière N : nombre de particules
$n = \frac{m}{M}$				m : masse M : masse molaire
				V : volume V <sub>m</sub> : volume molaire
$n = \frac{V}{V_m}$				· m . volume morane
Atomistique énergétique :				
Energie de l'atome d'hydrogène : $E_n = -\frac{13,6}{n^2}$ eV	n : nombre q	uantique principal		
Energie d'un photon : $E = h v = \frac{h c}{\lambda}$				

## Les règles de base de remplissage des niveaux électroniques

## Règle de Klechkowsky

on remplit les orbitales atomiques par ordre d'énergie croissante Cf. ci-contre


## Principe de Pauli

Sur une même orbitale atomique, les deux électrons sont de spin opposés.

### Règle de Hund

Lorsque plusieurs orbitales atomiques sont de même niveau énergétique, les électrons occupent le maximum d'orbitales atomiques.

Règle de Klechkowsky:



Les électrons sont répartis sur des niveaux d'énergie bien déterminés que l'on note n.

Un niveau n supporte au maximum  $2n^2$  électrons (principe de Pauli).

n = 1 : premier niveau ou niveau K : 2 électrons.

n = 2 : deuxième niveau ou niveau L : 8 électrons.

n = 3 : troisième niveau ou niveau M : 18 électrons

<u>Remarque</u>: les électrons les mieux liés au noyau sont caractérisés par les valeurs de n les plus petites.

## **Quelques réactions :**

## Energie d'ionisation

$$X_{(g)} \xrightarrow{\quad E.I. \quad} X_{(g)}^+ + e^-$$

## Affinité électronique

$$X_{(g)}^{-} \xrightarrow{A.E.} X_{(g)} + e^{-}$$

## Energie réticulaire

$$M_a X_{b(s)} \xrightarrow{\quad E_{r\acute{e}t} \quad} a \mathrel{M}^{n+}_{(g)} + b \mathrel{X}^{-}_{(g)}$$

C'est l'énergie nécessaire à la réaction d'arrachement d'un électron d'un atome sous forme gazeuse. E.I. > 0.

C'est l'énergie qu'il faut fournir lors de la réaction de libération d'un électron par un ion sous forme gazeuse. A.E. > 0.

C'est l'énergie qu'il faut fournir pour ioniser un solide (en ions gazeux).  $E_{\text{rét}} > 0$ .

Attention : parfois cette énergie est de signe négatif : cela signifie que l'on prend la réaction dans le sens inverse ; on parle alors normalement d'enthalpie standard d'attachement électronique.

Attention : parfois, cette énergie est de signe négatif : cela signifie que l'on prend la réaction dans le sens inverse.

## Périodicité des propriétés chimiques :

1ère colonne : famille des alcalins


2ème colonne : famille des alcalino-terreux

dernière colonne : famille des gaz rares ou gaz nobles (très stables)

avant-dernière colonne : famille des halogènes

éléments des deux premières couches d (3d et 4d) : éléments ou métaux de transition

Les métaux se situent plutôt à gauche dans la classification périodique des éléments.



E.I. est l'énergie d'ionisation

A.E. est l'affinité électronique (elle varie cependant très peu en montant dans une colonne)

χ est l'électronégativité

r est le rayon de l'élément (covalent pour l'atome ou ionique pour les ions)

## **TSI**

## Liaison chimique:

## Règle de l'octet :

Dans une molécule ou un ion, les atomes s'associent de telle façon que chacun d'entre eux soit entouré d'un octet d'électrons au maximum à l'exception des voisins de l'hélium (2 électrons appelés duet d'électrons)

## Valence des atomes :

C est tétravalent

N est trivalent

O est divalent

Cle et H sont monovalents

Moment dipolaire:

$$\vec{P} = \delta \overrightarrow{NP}$$

Liaison hydrogène:


A H - - - | B

I liaison polarisée 1 doublet libre

<u>Attention</u>: la règle peut ne pas être satisfaite pour les éléments de la 3<sup>ème</sup> période (et au-delà)

Charge formelle:

 $n = n_i - n_e$ 



Exemple O:

 $n_i = 6$ ;  $n_e = 5$  dans la molécule ci-dessus d'où une charge formelle +1.



**<u>Remarque</u>**: ci à gauche et ci-dessus, les charges ne sont pas – et + mais - $\delta$  et + $\delta$ .

Les électrons de valence sont les électrons de la couche de valence (les plus faiblement liés au noyau)

 $n_i$  : nombre d'électrons dans l'atome isolé  $n_e$  : nombre d'électrons dans l'atome lié

P en Debye de symbole D

# XI - Cristallographie

Formules	Remarques, trucs, astuces,	Précisions
Maille Cubique Simple (CS): 1 entité occupe chaque sommet du cube.  Maille Cubique Centré (CC): 1 entité occupe chaque sommet du cube et 1 entité occupe le centre du cube.  Maille Cubique à Faces Centrées (CFC): 1 entité occupe chaque sommet du cube et 1 entité occupe le centre de chaque face.	Faites des schémas avec des couleurs	
Cristal de chlorure de césium ( <b>CsCl</b> ) : 2 réseaux Cubique Simple décalés d'une demi-diagonale de cube.		
Cristal de chlorure de sodium ( <b>NaCl</b> ) : 2 réseaux Cubique à Faces Centrées décalés d'une demi-arête de cube.		

# $\underline{XII-Thermochimie}$

Formules	Remarques, trucs, astuces,	Précisions
Potentiel chimique $H = U + PV$ $F = U - TS$ $G = H - TS (= F + PV)$	$dG = V \ dP$ - $S \ dT$ se retrouve avec l'identité thermodynamique	T: température (en K)  H: enthalpie (en J) F: énergie libre (en J) G: enthalpie libre (en J) S: entropie (en J.K <sup>-1</sup> )
$dG = V \; dP - S \; dT + \sum_i \mu_i dn_i \; pour \; les \; systèmes \; ouverts$ $G = \sum_i \mu_i n_i \;$	$\mu i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_j \neq n_i} : \text{potential chimique}$	
<u>Gibbs - Duhem</u> (Hors Programme) : $\sum_{i} n_i d\mu_i = V dP - S dT$	se retrouve avec les deux expressions de dG.	
Potentiel chimique : $\mu_i (T, P) = \mu_i^{\circ}(T) + RT \ln a_i$	$\begin{aligned} &a_i = 1 \text{ pour un solvant, pour un liquide seul dans sa} \\ &\text{phase, pour un solide seul dans sa phase,} \\ &a_i = \frac{P_i}{P^0} \text{ pour un gaz, } a_i = \frac{c_i}{c^0} \text{ pour un soluté} \end{aligned}$	Les activités sont des grandeurs sans dimension.
Grandeurs standard	Loi de Hess:	
$\begin{split} & \Delta_{r} X = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{i} \nu_{i} X_{i} \\ & \Delta_{r} G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P} = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} \end{split}$	$\begin{split} \Delta_r H^\circ &= \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^0 \\ \Delta_r G^\circ &= \sum_i \nu_i \Delta_f G_i^0 \end{split}$	$\Delta_r G = \Delta_r H$ - T $\Delta_r S$ $\Delta_f H_i^{~0} = \Delta_f G_i^{~0} = 0 \mbox{ pour un corps pur simple dans son}$ état standard
Relations de Kirchhoff: $\frac{d(\Delta_r H^0)}{dT} = \Delta_r C_P^0 \text{ et } \frac{d(\Delta_r S^0)}{dT} = \frac{\Delta_r C_P^0}{T}$	Le 0 en exposant signifie que l'on fixe $P = P^{\circ} = 1$ bar !!!	
Relations de gibbs – Helmholtz $\Delta_r S^\circ = -\frac{d\Delta_r G^\circ}{dT} \text{ et } \boxed{\frac{d}{dT} \bigg( \frac{\Delta_r G^\circ}{T} \bigg) = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}}$	Relations de gibbs – Helmholtz (facilement retrouvables grâce au cas de l'approximation d'Ellingham)	

### L'équilibre chimique

Chaleurs de réaction	<u>(à pression ou à volume constants) :</u>
2 011 4	•

$$Q_p = \Delta_r H^{\circ} \xi$$

$$Qv = \Delta_r U^\circ \ \xi$$

$$\Delta_r H^\circ = \Delta_r U^\circ + \left(\sum_i \nu_{ig}\right) RT = \Delta_r U^\circ + RT \Delta \nu_g$$

$$d\xi = \frac{dn_i}{v_i} \ ;$$

à T et P fixés, 
$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = \sum_i \nu_i \mu_i d\xi$$

$$A = -\sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} = -\Delta_{r} G = T \frac{\delta S^{i}}{d \xi} = \underline{Affinit\acute{e} \ chimique}$$

$$A = RT \ln \left( \frac{K^0}{Q} \right)$$

Si  $\Delta_r H^\circ > 0$ , la réaction est endothermique

Si  $\Delta_r H^\circ < 0,$  la réaction est exothermique

Si  $\Delta_r H^\circ = 0$ , la réaction est athermique

Ceci vient du fait que H = U + PV

A l'équilibre dG = 0

Sens d'évolution d'une réaction :  $Ad\xi>0$  ou dG<0 ou  $\delta S^i>0$ 

$$Q = \prod_i a_i^{\nu_i} \text{ et } K^0 = \prod_i a_{ie}^{\nu_i}$$

L'affinité chimique s'exprime bien sûr en joules (J).

Q est le produit de la réaction K° est la constante d'équilibre

 $K^{\circ}$  et Q sont sans dimension!!

## Influence de facteurs physiques

- Si on augmente T (à P,  $x_i$  constants), il y a déplacement dans le sens endothermique ( $\Delta H > 0$ )  $\frac{d ln K^{\circ}}{dT} = \frac{\Delta_r H^{\circ}}{RT^2}$
- Si on augmente P (à T, x<sub>i</sub> constants), il y a déplacement dans le sens d'une diminution de quantité de matière gazeuse.

Il y a déplacement dans le sens tel que  $dA.d\xi > 0.$ 

→ cf. Loi de Van't Hoff

## **TSI**

# XIII – Solutions aqueuses

Formules	Remarques, trucs, astuces,	Précisions
Réactions acido – basiques	$pX = -\log X$	
<u>Définition du pH</u> : pH = - log [ $H_3O^+$ ] Expression de la constante d'autoprotolyse (ou ionisation) de l'eau : $2 H_2O = H_3O^+ + OH^-$	Attention, cette expression n'est valable qu'en milieux dilués	Le pH est sans dimension (en fait, l'expression exacte est : pH = $-\log\left(\frac{\left[H_3O^+\right]}{c^\circ}\right)$ avec $c^\circ = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ )
$K_e = [H_3O^+].[OH^-]$		$K_e$ est sans dimension (en fait, $K_e = \frac{[H_3O^+].[OH^-]}{a_{H_2O}^2}$ ).
$HA + H_2O A^{-} + H_3O^{+}$ $K_a = \frac{A^{-} [H_3O^{+}]}{[HA].c^{0}}$	HA est l'acide, A¯ la base conjuguée. On note leur concentration [HA] et [A¯]. $pH = pKa + log \frac{A^-}{[HA]}$	$pK_e = -\log K_e = 14 \text{ à } 25 \text{ °C}$ Toutes ces relations sont démontrées en négligeant la réaction d'autoprotolyse de l'eau.
$pH$ d'un acide fort : $pH = -\log c$	par exemple pour le monoacide faible :	
<u>pH d'un acide faible</u> : $pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log c)$	$HA + H_2O = A^2 + H_3O^+$ $K = K_a$ c - h	$pH = \frac{1}{2} \ (pK_a - log \ c) \ valable \ pour \ un \ acide \ faible \ si$ $pH \le pK_a - 1 \ et \ si \ pH \le \frac{pKe}{2} - 1$
<u>pH d'une base forte</u> : $pH = pK_e + log c = 14 + log c à 25 °C$	$K = K_a = \frac{h^2}{c - h}$ est égal à $\frac{h^2}{c}$ si on considère que	2
<u>pH d'une base faible</u> : $pH = \frac{1}{2} (pK_e + pK_a + \log c)$	l'acide est peu dissocié (h $<<$ c) , c'est-à-dire que l'on est dans le domaine de l'acide, d'où pH $\leq$ pK <sub>a</sub> $-$ 1	$pH = \frac{1}{2} (pK_e + pK_a + \log c)$ valable pour une base
$=7+\frac{1}{2} (pK_a + \log c) \grave{a} 25 °C$	$K_a = \frac{h^2}{c}$ donne $pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log c)$	faible si $pH \ge pK_a + 1$ et si $pH \ge \frac{pKe}{2} + 1$
$\frac{Dosage\ acido-basique}{faible\ par\ une\ base\ forte\ ou\ d'une\ base\ faible\ par\ un\ acide\ fort,} \\ pH=pK_a.$		Autour de ce point, existe la zone tampon : le pH varie peu par dilution ou par addition d'acide ou de base en petite quantité

## **TSI**

#### - 36 -

#### Oxydoréduction

Un oxydant est une espèce chimique (atome, molécule ou ion) pouvant capter un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction II faut connaître (ou savoir faire) en plus : chimique.

Un réducteur est une espèce chimique pouvant libérer un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction chimique.

Une oxydation est une perte d'électrons. Une réduction est un gain d'électrons.

Oxyder un élément, c'est augmenter son nombre d'oxydation.

 $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ Exemple:

Cas général :  $\alpha Ox + n e^{-\beta}$  Red

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{ox}^{\alpha}}{a_{red}^{\beta}}$$
 Formule de Nernst

où E est appelé potentiel d'oxydoréduction.

à T = 298 K, 
$$E = E^{\circ} + \frac{0.06}{n} \log \frac{a_{ox}^{\alpha}}{a_{red}^{\beta}}$$
 et c'est sous

cette forme qu'elle est le plus souvent utilisée.

(en fait 
$$E = E^{\circ} + \frac{0.06}{n} \log \frac{[Ox]^{\alpha}}{[Red]^{\beta}}$$
 si Ox et Red sont

## en solution)

Pour une pile,  $e = E^+ - E^-$ 

Dans le sens de la réduction :

$$\alpha \text{ Ox} + \text{n e}^{-} \Rightarrow \beta \text{ Red } \Delta_{r}G = -\text{n F E et } \Delta_{r}G^{\circ} = -\text{n F E}^{\circ}$$

- Calculer les nombres d'oxydation.
- Equilibrer une demi-équation rédox
- 1 : nombres d'oxydation
- 2 : électrons
- 3: protons H<sup>+</sup> pour les charges
- 4 : molécules d'eau pour les atomes H
- 5: vérification avec les atomes O
- La « règle » du gamma : l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.
- Calculer la constante d'une réaction rédox. (par l'égalité des potentiels)
- Calculer le potentiel pris par une électrode plongée dans une solution.

(par combinaison linéaire des potentiels)

- Le fonctionnement des piles : connaître la polarité, la réaction et le nom des électrodes. MAO: Moins, Anode, Oxydation! (le reste pour le Plus)
- Lors d'une électrolyse, seules les polarités changent.

- Pour les ions simples, le nombre d'oxydation est égale à la charge.

Exemples :  $Cl^{-}$ : - I;  $Na^{+}$ : + I;  $Fe^{2+}$ : + II

 Pour les molécules et ions plus complexes On attribue de facon fictive le doublet de la liaison à l'élément le plus électronégatif.

Exemple 1 : HCl : n.o.(H) = + I n.o.(Cl) = -I

Exemple  $2 : H_2O : n.o.(H) = + I$  n.o.(O) = - II

Pour une molécule, la somme des nombres d'oxydation est nulle.

Pour un ion, la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion.

Exemple: dans l'ion  $Cr_2O_7^{2-}$  et dans l'ion  $CrO_4^{2-}$ , l'élément chrome est au degré VI.

- Pour les corps purs simples, le nombre d'oxydation des atomes est égal à 0.

Exemple:

Cl dans Cl<sub>2</sub>, Na, H dans H<sub>2</sub>, O dans O<sub>2</sub> ou O<sub>3</sub>.

 $R = 8.314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ , T en K.

F = 1 faraday = quantité d'électricité d'une mole d'électrons = 96500 C.mol<sup>-1</sup>

 $E^{\circ}$  = valeur du potentiel quand  $a_{ox} = a_{red} = 1$ .

E° est une fonction de T seulement et est appelée potentiel standard.

A T = 298 K, 
$$\frac{RT}{F} \ln x = 2.3 \frac{RT}{F} \log x = 0.059 \log x$$
  
 $\approx 0.06 \log x$ 

## **Précipitation**

Définition : la <u>solubilité</u> d'un solide est la quantité maximale de ce solide que l'on peut dissoudre dans un litre de solution.

Si on part du solide et qu'on en dissout jusqu'à saturation, on a l'équilibre  $S_{(s)}=\nu_1A_1+\nu_2A_2$ 

$$\mathbf{K}_{s} = [\mathbf{A}_{1}]_{\text{\'eq}}^{v_{1}} [\mathbf{A}_{2}]_{\text{\'eq}}^{v_{2}}$$

Si  $\Pi = [A_1]^{v_1} [A_2]^{v_2} < K_s$ , il n'y a pas de solide,

Sinon  $\Pi = [A_1]^{v_1} . [A_2]^{v_2} = K_s$  et le solide est en équilibre avec les ions ; on dit que la solution est saturée.

A connaître par cœur et à comprendre

$$S_{(s)} \, = \, \nu_1 A_1 + \nu_2 A_2$$

Et.Init. n 0

Et.Fin. n- $\zeta$   $v_1\zeta$   $v_2\zeta$ 

Soit  $[A_1]_{eq} = v_1 s$  et  $[A_2]_{eq} = v_2 s$ 

Ks est la constante de cette réaction de dissolution. De la même façon que d'habitude,  $\Pi$  et  $K_s$  sont sans dimension, il faut donc tenir compte des activités réelles (1 pour le solide) et diviser leur expression par  $(c^{\circ})^{(v_1+v_2)}$ .

Contrairement aux acides-bases et aux oxydoréducteurs, on ne parle plus de domaines de prédominance mais de domaines d'existence (pour le solide).

## XIV - Diagrammes

Formules	Remarques, trucs, astuces,	Précisions
$\label{eq:lingham} \underline{ \mbox{Approximation d'Ellingham} : \Delta_r H^\circ \mbox{ et } \Delta_r S^\circ \mbox{ ne dépendent pas de T en dehors de tout changement de phase.}$ Les courbes $\Delta_r G^\circ \mbox{ (T)} \mbox{ sont donc des droites (ou des segments de droite).}$ Un oxyde est réduit par tout métal dont la droite d'Ellingham se situe au-dessous de la sienne.	Sur les droites, on a l'équilibre : $ M\acute{e}tal + \frac{1}{2}O_2 = Oxyde. $ Au-dessus, c'est le domaine de l'oxyde. En-dessous, c'est celui du métal.	On peut aussi considérer une mole de dioxygène $O_2$ , à condition que toutes les courbes du diagramme soient tracées pour la même quantité de $O_2$ .
Potentiel – pH  L'oxydant est au-dessus, le réducteur en-dessous (logique).  Deux espèces ne peuvent pas coexister si elles ont des domaines disjoints : dans ce cas, elles réagissent ensemble.	Ne pas oublier de vérifier la continuité des diagrammes !	