

UFR

Science Appliquée de Technologie de l'Informatique et de la Communication (SATIC)

Master 1 Statistique et Informatique Décisionnelle (SID)



LINUX & RESEAU



Présenté par: Amadou BA Mahmoud SIDIBE Année universitaire: 2022-2023

Encadreur: Dr Fatoumata Traoré SALL

Étape 1 : Préparer les images d'installation

1. Télécharger les ISO:

- ❖ Ubuntu Server (par exemple, 20.04 LTS)
- ❖ Ubuntu Desktop (par exemple, 20.04 LTS)
- ❖ Windows Desktop (par exemple, Windows 10)

Étape 2 : Créer les machines virtuelles dans VirtualBox

❖ Installer VirtualBox :

1. Assurez-vous que VirtualBox est installé sur votre machine hôte.

Créer les machines virtuelles :

• Ubuntu Server :

➤ Nom : Ubuntu_Serveur

> Type : Linux

➤ Version : Ubuntu (64-bit)

> RAM : 2048 MB (ou plus)

Disque dur : 28.48 GB (ou plus)

• Ubuntu Desktop:

Nom: Ubuntu Desktop

> Type : Linux

> Version : Ubuntu (64-bit)

> RAM : 1024 MB (ou plus)

Disque dur : 20.33 GB (ou plus)

Windows Desktop :

Nom: Windows Desktop

> Type : Microsoft Windows

> Version : Windows 10 (64-bit)

➤ RAM : 1024 MB (ou plus)

Disque dur : 20.33 GB (ou plus)

Étape 3: Installer les systèmes d'exploitation

! Installer Ubuntu Server :

- ➤ Démarrez la machine virtuelle Ubuntu Server avec l'ISO d'Ubuntu Server.
- Suivez les étapes d'installation.
- Configurez le réseau avec une adresse IP statique (facultatif).
- ➤ Installez les services nécessaires (par exemple, OpenSSH pour l'accès à distance).

❖ Installer Ubuntu Desktop:

- ➤ Démarrez la machine virtuelle Ubuntu Desktop avec l'ISO d'Ubuntu Desktop.
- > Suivez les étapes d'installation.
- Configurez le réseau.

Installer Windows Desktop:

- ➤ Démarrez la machine virtuelle Windows Desktop avec l'ISO de Windows 10.
- > Suivez les étapes d'installation.
- Configurez le réseau.

Étape 5 : Utiliser Packet Tracer pour simuler l'infrastructure physique

Créer la topologie réseau dans Packet Tracer :

- Configurez les routeurs, commutateurs et autres équipements réseau.
- ➤ Connectez les machines virtuelles à ces équipements (simulés dans Packet Tracer).
- > Testez la connectivité réseau et les configurations de services.

Étape 6: Configuration des addresses IP statiques

Pour que les machines virtuelles soient sur le même réseau, il est nécessaire de leur attribuer des adresses IP dans la même plage.

NB: Sagissant de Ubuntu server ou de Ubuntu pour l'attribution des addresses IP static on utilise le memes commandes.

Windows Desktop

o Adresse IP: 192.168.43.10

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

o Passerelle par défaut : 192.168.43.1

o DNS: 8.8.8.8


ADDRESSES IP STATIC

Ajoutons des adresses IP pour les avoir sur le même réseau d'après ce que nous avons fait en

adressage.


Cisco Paket Tracer

Nous ferons l'addressage ip static dans Cisco Paket Tracer graphiquement. Puis ferons un ping d'une machine vers une autre machine pour nous assurer que du



Windows

La configuration



Verification

Ipconfig

Ubuntu

Mettre à iour la liste des paquets


sudo apt update

le nom de notre interface réseau

ip link

La configuration de l'addresses Ip static La configuration de l'addresses Ip se fera sur un fichier .yaml (editeur)

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml



Verification des addresses

ifconfig

```
root@sidibe-VirtualBox: /home/sidibe
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
                                                                 mtu 1500
        inet 192.168.43.11    netmask 255.255.255.0    broadcast 192.168.43.255
lnet6 fe80::f958:838e:4bef:e796    prefixlen 64    scopeid 0x20<link>
ether 08:00:27:bf:f0:39    txqueuelen 1000    (Ethernet)
          RX packets 209216 bytes 278976240 (278.9 MB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
          TX packets 27546 bytes 2356641 (2.3 MB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>
                                           mtu 65536
          inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
                                                                                                         e:4befo
         inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
                                                                                                         39
         RX packets 11764 bytes 1006549 (1.0 MB)
         RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 11764 bytes 1006549 (1.0 MB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe#
```

Ubuntu server

Mettre à jour la liste des paquets

sudo apt update

Configuration de l'Adresse IP Statique sous le serveur Ubuntu

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

```
Fichier Machine Ecran Entree Peripheriques Aide

GNU nano 6.2

jetwork:
version: 2
ethernets:
enp0s3:
dhcp4: false
addresses: [192.168.43.12/24]
gateway4: 192.168.43.1
nameservers:
addresses: [8.8.8.8]
```

Verification des addresses

ifconfig

```
root@server:"# lfconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.43.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.43.255
inet6 fe80::a00:27ff:fec5:638b prefixien 64 scopeld 0x20<link>
ether 08:00:27:c5:63:8b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 78099 bytes 68623111 (68.6 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 30151 bytes 1916246 (1.9 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Les differents tests de verification

Nous allons effectuer par le biai d'un certain nombre de comandes une serie de tests pour nous assurer de la communication entre les differents appareil.

Windows

Nous allons effectuer deux ping vers les la machine Ubuntu et vers le server Ubuntu

- Ping vers la machine Ubuntu et vers le serveur
- Ping 192.168.43.11 Ping 192.168.43.12

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.43.11

Envoi d'une requète 'Ping' 192.168.43.11 avec 32 actets de données :
Réponse de 192.168.43.11 : octets-32 temps-11 mm TTI-64
Réponse de 192.168.43.11 : octets-32 temps-1 ms TII-64
Statistiques Ping pour 192.168.43.11:

Paquets : envoyés = 4, recus + 4, perdus + 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Hinimum = nas, Maximum + 11ms, Moyenne + 3ms

C:\Windows\system32>ping 192.168.43.12

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.43.12 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.43.12 : octets-32 temps-1 ms TII-64
Réponse de 192.168.43.13 : octets-32 temps-1 ms TII-64
Réponse de 192.168.43 : octets-32 temps-1 ms T
```

Ubuntu desktops

```
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe Q = D x

root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# ping 192.168.43.12

PING 192.168.43.12 (192.168.43.12) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.43.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.987 ms

64 bytes from 192.168.43.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.78 ms

64 bytes from 192.168.43.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.50 ms

64 bytes from 192.168.43.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.56 ms

64 bytes from 192.168.43.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.03 ms

^C

--- 192.168.43.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 8% packet loss, time 4014ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.987/1.770/2.556/0.524 ms

root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe#
```

Les tests nous montre que la communication entre les machines et le serveur s'effectue très bien via les addresses ip static que nous avons configuré>. Puisque tout les pakets envoyés sont bien reçus.

Installation du Serveur DHCP sur Ubuntu Server

Presenatation du DHCP

Définition

Le **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** est un protocole réseau utilisé pour automatiser l'attribution des paramètres de configuration IP aux appareils sur un réseau.

Principales Fonctions du DHCP

Attribution Dynamique d'Adresses IP :

Le DHCP attribue automatiquement des adresses IP aux appareils lorsqu'ils se connectent au réseau, évitant ainsi la nécessité de configurer manuellement chaque appareil

Gestion Centralisée des Adresses IP :

Un serveur DHCP gère une plage d'adresses IP (pool) et attribue ces adresses aux appareils à la demande, simplifiant la gestion des adresses IP sur le réseau.

Fourniture de Paramètres de Configuration Réseau :

En plus des adresses IP, le DHCP peut fournir d'autres paramètres réseau essentiels comme le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, les serveurs DNS, les serveurs NTP

Mettre à jour le système

sudo apt update sudo apt upgrade -y

Installer le serveur DHCP:

sudo apt install isc-dhcp-server -y

Configurer l'interface réseau

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server



Configurer le serveur DHCP:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

• Éditez le fichier de configuration DHCP

```
GNU nano 6.2 /etc/dhcp/dhcpd.com

pption domain-name "exemple.com";

pption domain-name-server192.168.49.12

jefault-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

authoritative;

subnet 192.168.43.1 netmask 255.255.255.0 [

range 192.168.1.20 192.168.1.100;

option routers 192.168.1.1;

option domain-name-servers 8.8.8.8;

INTERFACESV4="enp0s3"
```

Redémarrantion du serveur DHCP

sudo systemctl restart isc-dhcp-server

Vérifier le statut du serveur DHCP

sudo systemetl status isc-dhep-server

Malheureusement la configuration du server **DHCP** ne marche pas.

Configuration des Clients Ubuntu et Windows pour Utiliser le Serveur DHCP

Configuration du Client Ubuntu Desktop

Configurer l'interface réseau pour utiliser DHCP

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml



Configuration du Client Windows Desktop

Cette configuration on la fera graphiquement

Configuration du Client Windows Desktop:

Ouvrir les paramètres réseau :

1. Cliquez sur Démarrer, tapez Network Connections, puis sélectionnez View network connections.

Modifier les propriétés de la connexion réseau :

1. Cliquez avec le bouton droit sur votre connexion réseau active (Ethernet) et choisissez Properties.

Configurer l'interface réseau pour utiliser DHCP :

- 1. Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) et cliquez sur Properties.
- 2. Sélectionnez Obtain an IP address automatically et Obtain DNS server address automatically.
- 3. Cliquez sur OK pour valider les modifications.

Etant donnee que le server dhcp n'a pas fonctionne alors les tests ne marcheront pas non plus.

Créeation des Groupes (deux groupes)

- **❖** Ubuntu desktop
 - 1. Créer le groupe1 sudo groupadd groupe1

2. Créer le groupe2

sudo groupadd groupe2

Créeation des utilisateurs et leur ajout aux groupes

Nous allons creer deux groupes(groupe1, groupe2) avec un utilisateur pour chaque groupe.

```
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# getent group groupe1
groupe1:x:1003:user1
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# getent group groupe2
groupe2:x:1004:user2
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe#
```

Créer le Répertoire à Partager

sudo mkdir /partage

Configurer les Permissions du Répertoire

sudo chown :groupe1 /partage sudo chmod 770 /partage

Ainsi on donne tous les droits (lecture, écriture, exécution) a l'utilisateur du groupe1. et aucun droit a celui du groupe2.

```
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# sudo mkdir /partage
mkdir: impossible de créer le répertoire «/partage»: Le fichier existe
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# sudo chown :groupe1 /partage
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# sudo chmod 770 /partage
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe#
```

Vérifier les permissions du répertoire

```
ls -ld /partage
```

```
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe# ls -ld /partage
drwxrwx--- 2 root groupe1 4096 jull. 9 03:43 /partage
root@sidibe-VirtualBox:/home/sidibe#
```

Windows desktop

Créer les Groupes

net localgroup groupe1 /add net localgroup groupe2 /add

Créer les Utilisateurs et les Ajouter aux Groupes

Créer user1 et l'ajouter à groupe1

net user user1 password1 /add net localgroup groupe1 user1 /add

Créer user2 et l'ajouter à groupe2

net user user2 password2 /add net localgroup groupe2 user2 /add

```
C:\Windows\system32>net localgroup groupe1 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup groupe2 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user user1 password1 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup groupe1 user1 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net user user2 password2 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup groupe2 /add
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup groupe2 /add
L'erreur système 1379 s'est produite.

Le groupe local spécifié existe déjà.

C:\Windows\system32>.

Explorateur defichiers
```

Vérification

Pour vérifier que les utilisateurs et les groupes ont été créés correctement

Nous allons lister les utilisateurs d'un groupe spécifique :

net localgroup groupe1

net localgroup groupe2

```
Administrateur: Invite de commandes

C:\Windows\system32>net localgroup groupe1
Nom alias groupe1
Commentaire

Membres

user1
La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>net localgroup groupe2
Nom alias groupe2
Commentaire

Membres

La commande s'est terminée correctement.

C:\Windows\system32>a

La commande s'est terminée correctement.
```

Création du repertoire le Répertoire à Partager mkdir C:\partage

Configurer les Permissions du Répertoire

Partager le répertoire avec groupe1 avec tous les droits

net share partage=C:\partage /grant:groupe1,full

Configurer les Permissions NTFS

Accorder l'accès en lecture et écriture à groupe1

icacls C:\partage /grant groupe1:(OI)(CI)F

- · OI (Object Inherit) : Les permissions seront héritées par tous les fichiers dans le répertoire.
- · CI (Container Inherit) : Les permissions seront héritées par tous les sous-répertoires.
- · F (Full Control) : Donne tous les droits (lecture, écriture, exécution)

```
C:\Windows\system32>mkdir C:\partage
Un sous-répertoire ou un fichier C:\partage existe déjà.
C:\Windows\system32>net share partage=C:\partage /grant:groupe1,full
partage a été partagé.

C:\Windows\system32>icacls C:\partage /grant groupe1:(OI)(CI)F
fichier traité : C:\partage
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
```

Supprimer les permissions pour les utilisateurs authentifiés

icacls C:\partage /remove "NT AUTHORITY\Authenticated Users"

Vérification des Permissions

Vérifions les permissions du répertoire :

icacls C:\partage

```
C:\Windows\system32>icacis C:\partage
C:\partage DESKTOP-489619Q\groupe1:(OI)(CI)(F)
BUILTIN\Administrateurs:(I)(OI)(CI)(F)
AUTORITE NT\Système:(I)(OI)(CI)(F)
BUILTIN\Utilisateurs:(I)(OI)(CI)(RX)
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés:(I)(M)
AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés:(I)(OI)(CI)(IO)(M)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

C:\Windows\system32>

ACC
```

Installer et Configurer BIND9

Mettez à jour les paquets et installez BIND9

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Vérification de la Connectivité Internet et la Résolution DNS

ping -c 4 google.com

nslookup google.com

2.1. Installer BIND9

sudo apt install bind9 -y

Configuration de BIND

configuration se fera dans le fichier de configuration des options de BIND :

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

```
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8)
# Do not edit.
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search dommins.
# Run "resolvect! status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
hammserver 8.8.8.8
hammserver 8.8.4.4
hammserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search.
```

Redémarrons le service réseau

Installation de BIND9

sudo apt install bind9 -y

Configuration de BIND (named.conf)

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

Configuration des Zones de Domaine

On ouvre le fichier de configuration des zones locales

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Création des Fichiers de Zone

On crée le répertoire pour les fichiers de zone

sudo mkdir /etc/bind/zones

Fichier de Zone Directe

Créez et éditez le fichier de zone projet.com:

sudo nano /etc/bind/zones/db.projet.com

Fichier de Zone Inverse

On crée et on édite le fichier de zone inverse :

sudo nano /etc/bind/zones/db.192.168.1

Vérification et Teste de la Configuration

Vérification de la Configuration Générale

sudo named-checkconf

Vérification des Fichiers de Zone

sudo named-checkzone example.com /etc/bind/zones/db.projet.com/sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.192.168.1

Redémarrage de BIND

On redémarre le service BIND pour appliquer les modifications :

sudo systemetl restart bind9

Installation du service FTP (vsftpd)

Installation de vsftpd:

sudo apt install vsftpd

Configuration de vsftpd:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

```
listen_ipv6=YE
anonymous_enable=N0
local_enable=YES
urite_enable=YES
iocal_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtimes=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_choot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
```

Redémarrage du service vsftpd sudo systemctl restart vsftpd

Créer les Groupes et Utilisateurs

Nous allons créer des Groupes des utilisateurs

```
sudo groupadd groupe l
sudo groupadd groupe 2
Nous allons créer les Utilisateurs et les Ajouter aux Groupes
```

sudo useradd -m -G groupe1 user1 sudo passwd user1

sudo useradd -m -G groupe2 user2 sudo passwd user2

```
root@server:~# sudo groupadd groupe_1
root@server:~# sudo groupadd groupe_2
root@server:~# sudo useradd -m -G groupe_1 user_1
root@server:~# sudo passwd user_1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@server:~# sudo useradd -m -G groupe_2 user_2
root@server:~# sudo passwd user_2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@server:~# _
```

Configuration des Permissions de Répertoire Partagé

Création du répertoire partagé :

Nous allons créer un répertoire à partager entre deux groupes d'utilisateurs.

sudo mkdir /partage

Attribution des permissions:

Nous allons définire les permissions appropriées pour le répertoire /partage pour les deux groupes d'utilisateurs.

sudo chown root:group1 /partage

sudo chmod 770 /partage

Installation de SAMBA

Mettez à jour la liste des paquets

sudo apt update
Installez SAMBA
sudo apt install samba

Configuration de SAMBA

sudo nano /etc/samba/smb.conf

```
[partage]
path = /partage
browseable = yes
read only = no
valid users = @groupe_1
create mask = 0660
directort mask =0770
```

Redémarration du Service SAMBA Redémarrons les services SAMBA pour appliquer les modifications sudo systemetl restart smbd

sudo systemetl restart nmbd

Vérification des Configurations Vérifions que le service SAMBA est en cours d'exécution

sudo systemctl status smbd

sudo systemetl status nmbd

Verification

Vérifions les permissions du répertoire /partage :

ls -ld /partage

```
lines 1+20/20 (END)
root@server:/etc/netplan# is -id /partage
drwxrwx--- 2 root groupe_1 4096 Jul 7 10:41
root@server:/etc/netplan# _
```

Testons l'accès au partage SAMBA depuis un autre ordinateur ou un client SAMBA :

smbclient //nom du serveur/partage -U user1

smbclient //192.168.43.12/partage -U user1

Avec 192.168.43.12 l'addresses ip du serveur

Configurer Virtual Hosting sur Apache

Installation d'Apache

sudo apt update

sudo apt install apache2

Créons les répertoires pour les sites

sudo mkdir -p /var/www/site1.projet.com/public html

sudo mkdir -p /var/www/site2.projet.com/public_html

Attribution des permissions appropriées

sudo chown -R \$USER:\$USER /var/www/site1.projet.com/public_html/

sudo chown -R \$USER:\$USER /var/www/site2.projet.com/public_html

sudo chmod -R 755 /var/www

Création des pages index pour les deux sites

Configuration des fichiers de hôte virtuel :

Pour le site 1 :

sudo nano /etc/apache2/sites-available/site1.example.com.conf

Pour le site 2

sudo nano /etc/apache2/sites-available/site2.example.com.conf

Activer les nouveaux hôtes virtuels

sudo a2ensite site1.example.com.conf

sudo a2ensite site2.example.com.conf

Désactivation du site par défaut et redémarration de Apache

sudo a2dissite 000-default.conf

sudo systemctl restart apache2

Testons le Virtual Hosting

Modification du fichier hosts pour tester localement :

sudo nano /etc/hosts

Testons l'accès aux sites

Pour tester l'accès aux sites on ouvre un navigateur et on tape http://sitel.example.com et http://sitel.example.com

Nous devrions voir les pages de bienvenue respectives.