RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 01	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 02
Welche gesetzlichen Bestimmungen sind für den Amateurfunk maßgeblich?	Was ist die "ITU"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 03	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 04
Welche Zwecke verfolgt der internationale Fernmeldevertrag?	Welche Aufgaben hat das Radiocommunication Bureau?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 05	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 06
Was ist die CEPT und welche Bedeutung hat sie?	Was ist die VO Funk (Radio Regulations) und was regelt sie?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 07	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 08
Definieren Sie den Begriff "Funkanlage" im Sinne des TKG.	Erläutern Sie den Unterschied zwischen einem Telekommunikationsdienst und dem Amateurfunkdienst?

- Internationale Fernmeldeunion,
- völkerrechtlicher Verein,
- anerkennt Hoheitsrechte,
- fördert Beziehungen und Zusammenarbeit der Länder durch guten Fernmeldedienst
- Internationaler Fernmeldevertrag,
- Vollzugsordnung f. Funkdienst (VO-Funk),
- $\bullet \ \ {\it Telekommunikationsgesetz},$
- Amateurfunk-Gesetz,
- Amateurfunk -Verordnung,
- Amateurfunkgebühren-Verordnung,
- Kundmachung d.Staaten, die Einwände gegen Amateurfunk erhoben haben.

- Registrierung der Frequenzen,
- Anerkennung der Frequenzen,
- Beratung, auch im Hinblick gestörter Frequenzen
- Aufrechterhaltung, Ausbau der Zusammenarbeit zur Verbesserung,
- Verwendung der Fernmeldeeinrichtungen,
- technische Entwicklung,
- Leistungserhöhung der Dienste,
- Steigerung der Inanspruchnahme (öffentlich),
- Verbilligung

- Vollzugsordnung f.d. Funkdienst
- Bestandteil des Internationalen Fernmeldevertrags
- Bestimmungen über die Praxis
- $\bullet\,$  für Amateurfunker wichtig, weil alle Bestimmungen auch für AF gelten
- Frequenz muss stabil und frei von Nebenaussendungen sein (state-of-the-art)
- Konferenz der europ. Post und Fernmeldeverwaltungen,
- 43 europäische Staaten,
- Australien, USA erkennt sie an,
- Zweck:
  - Beziehungen vertiefen
  - Zusammenarbeit fördern
  - Markt für TK schaffen

KD: gewerblich, Signalübertragung über Kommunikationsnetze einschl. Telekomm. (alles außer Rundfunk)und Übertragungsdienste in Rundfunknetze
AF:

- technisch/experimentell
- Erd/Weltraumfunkstellen
- eigene Ausbildung, Verkehr mit anderen, Not/Katastrophendienst, technische Studien

- Sende/Empfangseinrichtung
- beabsichtigte Informationsübertragung
- ohne Verbindungsleitungen
- mittels elektromagnetischer Wellen

Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 09  Wann erlischt eine Bewilligung? Was kann passieren, wenn Sie ohne oder ohne entsprechende Amateurfunkbewilligung Amateurfunk betreiben?	Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 10  Was passiert, wenn man ohne Bewilligung funkt?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 11	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 12
Welche Funkanlagen sind bewilligungspflichtig, welche Art der Bewilligungen gibt es?	Sie ändern den Standort Ihrer Funkanlage – was haben Sie zu tun?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 13	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 14
Was versteht man unter dem Aufsichtsrecht der Fernmeldebehörden über Telekommunikationsanlagen?	Ein Organ der Fernmeldebehörde will ihre Funkanlage überprüfen, was haben Sie zu tun?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 14	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 16
Welche Geheimhaltungspflichten treffen Sie als Funkamateur?	Was kann die Fernmeldebehörde machen, falls Sie einen anderen Funkdienst stören?

Verwaltungsübertretung / Verwaltungsstrafe 3.633 EUR

- Tod
- Ablauf der Zeit
- Verzicht
- Widerruf (Verstoß gegen Bestimmungen)

Urkunde ist innerhalb 2 Monaten ans Fernmeldebüro zurückzusenden

Wenn Bestimmungen in der Bewilligung betroffen sind, bedarf einer Bewilligung:

Standortänderung, Verwendung außerhalb des bewilligten Einsatzgebietes, technische Änderung Behörde kann Bewilligungen ändern:

zur Sicherheit des TK-Verkehrs, aus technischen/betrieblichen Belangen, aus internationalen Gründen (Fernmeldevertragsrecht, geänderte Frequenznutzung). Schonung wirtschaftl./betrieblicher Interessen; man muss auf eigene Kosten nachkommen (ang. Frist)

Funkanlagen grundsätzlich bewilligungspflichtig BMVIT kann für Gerätearten/type generell Errichtung und Betrieb bewilligen; BMVIT kann Einfuhr, Vertrieb und Besitz generell für bewilligungspflichtig erklären (öff. Sicherheit, Behörden).

AF-Bewilligung berechtigt zum Besitz von AF-Sendeanlagen, zu Änderung und Selbstbau, zur Einfuhr, zum vorübergehenden Besitz von Funkanlagen, die keine AF sind (3 Monate), zwecks Umbau zur AF für Eigenbedarf

- Organen (Ausweis!) derbFMB sind berechtigt, TK-Anlagen (Funkanlagen, Endgeräte) bzw. Teile auf Einhaltung der Gesetze u. Verordnungen zu prüfen
- Der Zugang ist ihnen zu gestatten.
- Auskünfte, Unterlagen.
- $\bullet\,$  "Vorführung" der Anlagen, auf eigene Kosten.
- TKG Kommunikationsdienste unterliegen d. Aufsicht d. Regulierungsbehörde (Organe der Fernmeldebehörden, des Büros für Funkanlagen und TK-Endeinrichtungen)
- Die Organe haben der Reg.behörde Hilfe insb. bei fernmeldetechnischen Fragen zu leisten.
- TK-Anlagen unterliegen d. Aufsicht d. Fernmeldebehörden. TK-Anlagen sind Anl./Geräte zur Abwicklung v. Kommunikation, Kabelrundfunknetze, Funkanlage, TK-Endeinrichtungen.

Bei Störungen einer TK-Anlage durch eine andere können zweckmäßige Maßnahmen angeordnet und vollzogen werden, die zum Schutz der gestörten Anlagen notwendig sind. Vermeidung überflüssiger Kosten. Unbefugt errichtete / betriebene TK-Anlagen können ohne Androhung außer Betrieb gesetzt werden.

Für sonstige entgegen den Bestimmungen errichtete / betrieben TK-Anlagen gilt das nur zur Sicherung / Wiederherstellung ungestörter Kommunikation.

Werden mittels Anlage Nachrichten empfangen, die nicht für die Anlage, das Endgerät, den Benutzer bestimmt sind:

- Inhalt der Nachricht / Tatsache des Empfangs dürfen nicht aufgezeichnet / anderen mitgeteilt / verwertet werden.
- Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 18
Definieren Sie den Begriff "Amateurfunkdienst"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 20
Definieren Sie den Begriff ,,Amateurfunkstelle"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 22
Definieren Sie den Begriff "Klubfunkstelle"?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 24
Definieren Sie den Begriff "Relaisfunkstelle"?

- technisch / experimentell
- Erd / Weltraumfunkstellen
- von Funkamateuren für:
  - Ausbildung
  - Verkehr untereinander
  - Not / Katastrophenfunk
  - technische Studien

A	100 W	1.45€
В	$200\mathrm{W}$	2.91€
$\mathbf{C}$	$400\mathrm{W}$	4.36€

1000 W 6.54 €

- Klubfunkstelle: 6.54€
- Klubfunkstelle (Vereinsräume, Räume Organisationen im öffentlichen Interesse) zu Unterrichtszwecken ohne strahlender Antenne / Fernwirkung: 1.45€
- Einer od. mehrere, od. Gruppe von Sendern und Empfängern (Zusatzeinrichtungen)
- zum Betrieb des Amateurfunkdienstes an einem bestimmten Ort
- erfassen von in Österreich dem Afu-Dienst zugewiesene Frequenzbereiche, auch wenn der Sende/Empfangsbereich über diese Frequenzbereiche hinausgeht

#### Das ist eine Person

- Amateurfunkbewilligung erteilt
- beschäftigt mit Funktechnik/Betrieb
- persönliche Neigung bzw. Organisation im öffentlichen Interesse
- jedoch nicht kommerziell / politisch

Amateurfunkstelle eines Amateurfunkvereins oder einer im öffentlichen Interessen tätigen Organisation

# Natürliche Person, namhaft gemacht

- von Amateurfunkverein / von einer Organisation im öffentlichen Interesse
- verantwortlich für die Einhaltungen der Bestimmungen / Verordnungen des AFG

automatische Amateurfunksendeanlage:

Amateurfunkstelle, die der automatischen Informationsübertragung dient

#### automatische Amateurfunksendeanlage

- fester Standort
- sendet ständig technische und betriebliche Merkmale
- Zweck: Frequenzmessung / Erforschung der Funkausbreitungsbedingungen

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 25	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 26
Darf Amateurfunk von Nichtamateuren abgehört werden?	Voraussetzungen zur Erlangung einer Amateurfunkbewilligung?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 27	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 28
Wie und wo ist ein Antrag auf Erteilung einer Amateurfunkbewilligung zu stellen?	Rufzeichen und Sonderrufzeichen?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 29	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 30
Wozu berechtigt eine Amateurfunkbewilligung?	Unter welchen Voraussetzungen dürfen Aussendungen durchgeführt werden?
Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 31  Wie ist der Amateurfunkverkehr abzuwickeln?	Rechtliches [Klassen: 1,3,4] – 32  Definieren Sie den Begriff Not- und Katastrophenfunkverkehr?

Errichtung/Betrieb AF-Stelle nur mit Bewilligung. Ausnahmen: Mitbenutzung, Funkempfangsanlage, die nur AF-Frequenzbereiche abdeckt. Bewilligung ist Personen auf Antrag zu erteilen, wenn: 14. Lebensjahr vollendet, Amateurfunkprüfung abgelegt, befreit oder §25. Nichtvollhandlungsfähige: Haftung einer vollhandlungsfähigen Person bez. Gebührenforderung. Bewilligung für AF-Verein/Organisation: Stationsverantwortlicher mit Hauptwohnsitz im Inland (handlungsfähig, AF-Prüfung abgelegt, befreit oder §25)

Ja, jeder darf abhören.

In der Amateurfunkbewilligung ist ein Rufzeichen zuzuweisen. Auf Antrag kann BMVIT zu besonderen
Anlässen Sonderrufzeichen befristet zuweisen. BMVIT kann FMB ermächtigen Sonderrufzeichen zuzuweisen. Rufzeichen aussenden: zu Beginn, während
Übertragung wiederholt, am Ende. Bei Klubfunkstelle:
Klubfunkstellenrufzeichen mit Zustimmung d. Stationsverantwortlichen auch eigenes Rufzeichen (nur Berechtigungsumfang!)

Schriftlich, Daten des Antragstellers/des Stationsverantwortlichen:

Vor- / Zuname, Geburtsdatum, Hauptwohnsitz, Standort und Gebiet der AF-Stelle , Leistungsstufe, Bewilligungsklasse, technisch Merkmale

Beizulegen: Amateurfunkprüfungszeugnis, Bescheid ü. Befreiung,  $\S 25$ -Zeugnis, Vorschlag Rufzeichen, kein Anspruch.

Entscheidung über Antrag: zuständig. Fernmeldebüro (für Ausländer: FMB f. W/Nö/B)

Aussendungen mit einer AF-Stelle nur:

• in den zugewiesenen Frequenzen (AF-Dienst/Bewilligungsklasse) • in der festgesetzten Sendeart (BWK) • mit der erlaubten Sendeleistung (abh. von Leistungsstufe des Frequenzbereichs und AF-Bewilligung) • mit der erlaubten Bandbreite • bei persönlicher Anwesenheit (ausser Relais/Baken) • AF-Stellen nicht mit TK-Netzen verbinden! • BM-VIT kann Ausnahmen vorsehen (Technikerprobung: Bandbreite, Ausbildung: Sendeleistung)

Berechtigt zur Errichtung, zum Betrieb

• einer/mehrerer fester AF-Stellen (angegebene Standorte) • einer/mehrerer beweglicher AF-Stellen (gesamtes Bundesgebiet) • vorübergehend (3 Monate) feste AF-Stelle an einem anderen Ort im Bundesgebiet als angegeben.

Berechtigt zum Besitz von AF-Sendeanlagen und:

- Änderung / Selbstbau
   Einfuhr für den Eigenbedarf
   Besitz von Nicht-AF-Anlagen zum Zweck des Umbaus (vorübergehend, 3 Monate)
- Notfunkverkehr: Nachrichtenübermittlung zwischen Funkstelle in Not/beteiligt/Zeuge und einer/mehreren hilfeleistenden Funkstellen.
- Notfall: menschliches Leben in Gefahr
- Katastrophenfunkverkehr: Nachrichtenübermittlung (nat./int. Hilfeleistung betreffend) zwischen Funkstelle im Katastrophengebiet (geogr. Gebiet, für die Dauer) und Hilfe leistenden Organisationen.

Offene Sprache, nicht verschlüsselt. Inhalt:

- Übertragungsversuche
- technische/betriebliche Mitteilungen
- Bemerkung persönlicher Natur, bildliche Darstellungen, bei denen wegen Belanglosigkeit eine Inanspruchnahme von TK-Diensten nicht verlangt werden kann
- Verkehr nur unmittelbar zwischen bewilligten AF-Stellen ohne Benutzung anderer TK-Anlagen.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 33 RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -34Wo können Sie erfahren, unter welchen technischen Parametern (Sendeart, Leistungsstufe, Einschränkungen, etc.) Sie mit Ihrer Lizenzklasse in welchem Frequenzband Amateurfunk betreiben dürfen? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -35In welchem Umfang ist Mitbenutzung einer Amateurfunkstelle möglich? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 37

Was ist ein und wozu gibt es ein Funktagebuch?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 36

Wer ist für Amtshandlungen nach dem Amateurfunkgesetz zuständig?

Nennen Sie einige Verwaltungsstrafbestimmungen in Bezug auf den Amateurfunk?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 38

Was ist eine CEPT-Lizenz? (oder CEPT-Novizen-Lizenz)

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -39

Was darf ein ausländischer CEPT-Lizenz Inhaber oder CEPT-Novizen-Lizenz in Österreich ohne eigene österreichische Bewilligung?

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -40

Was bedeutet der Begriff Reziprozität und nennen Sie ein Beispiel?

- Zur Klärung frequenztechnischer Fragen wenn von der FMB verlangt.
- Auch mit Hilfe von EDV.
- Bei Notfunkverkehr komplette Nachricht aufzeichnen.
- 1 Jahr aufbewahren, den Organen des FMB unmittelbar lesbar vorweisen.

In der Anlage 2 der Amateurfunkverordnung werden die dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereiche, der Status, die zulässige Bewilligungsklasse und Leistungsstufe sowie eventuelle Bemerkungen bzw. Einschränkungen definiert.

- Für die Amtshandlungen zuständig ist das örtliche FMB (entspr. Hauptwohnsitz).
- Bei mehreren FMBs ist einvernehmlich vorgehen.
- Der BMVIT ist zuständig für die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Bescheide des FMB, soweit nicht der UVS zuständig ist.

Inhaber der AF-Bewilligung/Stationsverantwortliche (bleibt für Einhaltung der Bestimmungen verantwortlich, muss überwachen) können Personen, die die AF-Prüfung bestanden haben, die Mitbenutzung gestatten. Mitbenützer darf das nur im Umfang:

- der Prüfungskategorie des AF-Prüfungszeugnisses
- der Bewilligungsklasse / Leistungsstufe der AF-Bewilligung des AF-Stellen Inhabers
- Der BMVIT kann zum Zweck der Ausbildung Ausnahmen vorsehen.
- Eine AF-Bewilligung oder eine Urkunde, die einen Hinweis darauf enthält, dass sie eine CEPT-Lizenz ist.
- Erteilung/Ausstellung: Von der Behörde eines Staates, der die CEPT-Empfehlung T/R61-01 anwendet.
- CEPT-Novice-Lizenz: entsprechend ERC/REC 05(06)
- Senden in AF-Frequenz, aber nicht Bewilligungsklasse
- Sendearten nicht in der Bewilligungsklasse
- höhere Sendeleistung / Bandbreite\*
- nicht persönlich anwesend
- st sofern Ausnahme nicht vorliegend

- vorsätzlich Verkehr mit nicht bewilligter Funkstelle
- nicht unmittelbarer Verkehr mit bewilligter Funkstelle
- Verkehr mit Funkstellen in Ländern, die Einwand erhoben haben
- Gestattung von Mitbenutzung durch Personen ohne Prüfung
- Mitbenutzung ohne Prüfung
- mangelhafte Überwachung der Mitbenutzung (Einhalten der Bestimmungen)

- Begriff aus dem Völkerrecht
- Angehörige anderer Staaten werden in Österreich so behandelt, wie Österreicher im anderen Staat.

#### Beispiel:

• Ausländern wird Bewilligung nur erteilt, wenn Österreichern in diesem Staat auch das Errichten und Betreiben einer AFU-Stelle gestattet ist Inhaber einer ausländischen CEPT-Lizenz, älter als 14 Jahre, dürfen 3 Monate ab Einreisetag eine AFU-Stelle errichten und betreiben.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 41	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 42
Nennen Sie die Bewilligungsklassen und wozu berechtigen diese?	Welche Leistungsstufen kennen Sie und nennen Sie deren Merkmale?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 43	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 44
Unter welchen Voraussetzungen kann eine Amateurfunkbewilligung für die Leistungsstufe C erteilt werden?	Unter welchen Voraussetzungen kann eine Amateurfunkbewilligung für die Leistungsstufe D erteilt werden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 45	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 46
Was bedeutet der Status eines Funkdienstes (Primär, Primär/Exklusiv(Pex), Sekundär, ISM)?	Ist die Verwendung der Betriebsart Telegraphie an eine bestimmte Voraussetzungen gebunden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 47	RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] – 48
Wann wird eine schädliche Störung als solche behandelt?	Was gilt für einen Amateurfunkbetrieb auf Schiffen und in Flugzeugen?

A 100 Watt max

B 200 Watt max

C 400 Watt max

D 1000 Watt max

Überschreitung der Grenzwerte um 20 % tolerabel.

• 3 Klassen (1, 3 und 4) • international Klasse 1 (CEPT AFU-Bewilligung), Klasse 4 (CEPT NOVICE-Lizenz), Klasse 3 national • Klasse 1 darf alle Frequenzbereiche und Sendearten (Einschränkungen beachten) nutzen. • Klasse 3 darf nur 2m und 70 cm und bestimmte Sendearten (Einschränkungen beachten) nutzen. Keine Selbstbauanlagen, nur kommerziell gefertigte, nicht veränderte, Leistungsstufe A • Klasse 4: 2m und 70 cm, 4 KW-Bereiche, sonst wie Klasse 3 • Mitbenutzung von Klubfunkstellen ist gestattet.

## Bewilligung für "Leistungsstufe D":

- nur AFU-Vereinen und im öffentlichen Interesse tätigen Organisationen
- kann von Ergebnissen eines Probebetriebs (6 Monate) abhängig gemacht werden

wenn am genannten Standort seit mind. 1 Jahr eine AF-Stelle mit "Leistungsstufe B" störungsfrei betrieben wurde.

- Nein, Verwendung aller Betriebsarten bei Klasse 1, 4 und Klasse 3 zulässig.
- Einige Länder außerhalb der CEPT verlangen für die Erteilung einer Gastlizenz unter 30 MHz eine Telegrafieprüfung.

Pex primärer Funkdienst (exklusiv für Amateurfunk)

- P primärer Funkdienst (Mitbenutzung durch andere FD)
- S sekundärer Funkdienst (primärer Funkdienst hat Vorrang),
  - dürfen keine Störungen bei primären verursachen
  - können keinen Schutz gegen Störungen von primären verlangen
  - können Schutz gegen Störungen von sekundären verlangen

 ${\bf ISM} \ \ {\bf Hochfrequenzbereich} \ \ {\bf für} \ \ {\bf industrielle}, \ \ {\bf wissenschaftliche}, \\ {\bf medizinische} \ {\bf Anwendung}$ 

Es entscheidet der Pilot / der Kapitän, ob AFU durchgeführt werden darf.

- Wenn die Funkanlagen entsprechend Bewilligungen errichtet sind und die gestörte Empfangsanlage vorschriftsmäßig betrieben wird.
- Nicht, wenn Störung durch andere, ordnungsgemäß errichtete/betriebene AF-Stellen verursacht wird.
- Nicht in ISM Bändern.
- Bei Störung durch TK-Einrichtungen kann die FMB (wenn alle beteiligten Anlagen den Vorschriften entsprechen) unter Abwägung des wirtschaftlichen Aufwands techn./betriebl. Maßnahmen zur Behebung anordnen.

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 50
Was darf der Nachrichteninhalt einer Amateurfunkaussendung sein?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 52
Wer darf eine Relaisfunkstelle errichten / betreiben / benutzen und wie ist deren Rufzeichen auszusenden?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 54
Welche besonderen Aufgaben hat die ITU in Bezug auf Funkdienste und welche Ausschüsse sind dafür zuständig?
RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 56
Was hat der Inhaber einer Amateurfunkstelle zu tun, wenn er nicht bei dieser Stelle anwesend ist?

Offene Sprache (Abkürzungen, Zeichen, Esperanto, Latein), Nachricht muss verständlich bleiben, nur normierte Übertragungsverfahren: • Morsealphabet, Telegraphiealphabet Nr. 2, AMTOR/PACTOR, ITU-REmpf. M476/M625, HELL-System, (Fernsehen AM), im ITU-R-Report 624 beschriebene, (Packet Radio) AX-25 Protokoll (alle Übertragungsgeschwindigkeiten), DVBT (EN300744), DVBS (EN300421) • Verwendung anderer Verfahren: Rufzeichen in offener Sprache/normiert, Inhalt 3 Wochen reproduzierbar dokumentiert • Aussendung von reinem Träger nur zu Mess/Testzwecken

Mit einer Empfangsanlage dürfen empfangen werden:

- Aussendungen anderer AF-Stellen
- Rundfunk
- Nachrichten an alle, sofern diese für den Gebrauch durch die Öffentlichkeit bestimmt
- Not/Katastrophenverkehr

• Bewilligung für eine Relaisfunkstelle wird nur einem Amateurfunkverein/einer im öffentlichen Interesse tätigen Organisation erteilt, • wenn der Einsatz der Betriebsfrequenzen (hinsichtl. zugeteilter Frequ.) störungsfrei erfolgen kann. • eigenes Bewilligungsverfahren • Benutzung ist allen AF-Stellen zu gestatten • Bei Sprachübertragungsrelais: Aussendung des Rufzeichens in Sprache oder mit 60-100 Zeichen pro Minute in Telegraphie. • Bei anderen: Aussendung des Rufzeichens in der jeweiligen Sendeart.

- Klubfunkstelle mit Bewilligungsklasse 1
- darf auf allen, dem AF zugewiesenen Frequenzen
- von Personen mit Klasse 3 und 4
- zum Zweck der Ausbildung
- unter Überwachung eines Inhabers (Klasse 1)
- mitbenutzt werden

Aufgaben: • Zuweisung der Frequenzen • Verhinderung gegenseitiger Störungen • Verbesserung der Ausnutzung der Bänder • Förderung der Zusammenarbeit der Hilfsdienste zur Erhaltung menschlichen Lebens

Ausschüsse: • Radiocommunication Bureau: zugeteilte Frequenzen (Länder) registrieren, Anerkennung sichern, Beratung bei Störungen • Radiocommunication Sector: Studien über technische und betriebliche Fragen, Mitglieder beraten • Telecommunication Sector: Beratung, Studien: Technisches, Betriebs/Gebührenfragen (so billig wie möglich, trotzdem dotiert)

- Nicht bewilligte AF-Stelle: Verkehr abbrechen.
- Alles unterlassen, was das Ansehen, die Sicherheit, die Wirtschaftsinteressen gefährdet, was gegen die öffentliche Ordnung oder Sittlichkeit verstößt.
- Unzulässiger Verkehr: Mit AFU-Stellen in Ländern, die Einwand erhoben haben
- Kundmachung durch BMVIT im Bgbl.

Der Inhaber einer Amateurfunkstelle hat geeignete Maßnahmen zu treffen, die Inbetriebsetzung seiner Funkstelle durch unbefugte Personen auszuschließen. Aussendungen dürfen nur durchgeführt werden, wenn der Inhaber einer Amateurfunkbewilligung oder der Mitbenützer der Amateurfunkstelle während der gesamten Dauer der Aussendung persönlich an der Amateurfunkstelle anwesend ist, außer es handelt sich um eine Relaisfunkstelle oder einen Bakensender.

• Nachrichtenübermittlung, die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet, gegen Gesetze verstößt • Belästigung oder Verängstigung anderer • Verletzung der geltenden Geheimhaltungspflicht • Nachrichtenübermittlung, die nicht dem bewilligten Zweck der FA entspricht • Inhaber (nicht Zugangsanbieter) müssen zumutbare Maßnahmen zur Vermeidung von Missbrauch treffen • bewilligter Zweck, Standort / im Einsatzgebiet • bewilligte Frequenzen, Rufzeichen • nicht zugelassene FA / TK-Einrichtungen dürfen nicht mit einem öffentl. Komm.netz verbunden/betrieben werden

RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -57RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -58Unter welchen Voraussetzungen darf der Welche Bestimmungen sind beim Betrieb Inhaber einer Amateurfunkbewilligung der einer Amateurfunkstelle im Ausland zu Bewilligungsklasse 3 im Ausland beachten? Amateurfunkbetrieb durchführen? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] -59RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 60 Aufgrund welcher internationalen Regelung dürfen Funkamateure aus bestimmten Wozu berechtigt eine Ländern auch ohne individuelle Amateurfunkbewilligung der Klasse 4? Gastzulassung vorübergehend in Österreich Amateurfunk ausüben? RECHTLICHES [Klassen: 1,3,4] - 61 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 01 Unter welchen Voraussetzungen ist die Wie eröffnen Sie einen Funkverkehr in Verbindung von Amateurfunkstellen mittels Phonie, wie in Telegraphie? Internettechnologie zulässig? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 02 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03A Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im Was ist das gebräuchliche Minimum einer allgemeinen? Amateurfunkverbindung? QRMQSO = QSYQSLQRPQTR

Er muss eine Gastlizenz beantragen. Die Bestimmungen des Gastlandes. • Sendebetrieb im 160, 80, 15, 10, 2m und 70 cm Die Empfehlung T/R 61-01 regelt die Gültigkeit von Amateurfunkbewilligungen für die CEPT-Mitgliedsländer. Mit Band der Bewilligungsklasse 1 (= CEPT-Zertifikat für Funkamateure) darf in den CEPT-Mitgliedsländern auf die Dauer • Leistungsstufe A (max. 100 W) von 3 Monaten ohne Gastlizenz Amateurfunkbetrieb unter • nur kommerzielle, unmodifizierte Geräte verwen-Beachtung nationaler Bestimmungen durchgeführt werden. T/R 61-02 Umfang und Inhalt der Amateurfunkprüfung zur Erlangung eines CEPT-Zertifikats ERC/REC 05/06 Umfang und Inhalt der Amateurfunkprüfung zur Erlangung eines CEPT-Novice-Zertifikates 1. Reinhören, ob Frequenz frei ist Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 2. Phonie: ,,is this frequency in use?", CW: ,,QRL?" • zwei oder mehrere Amateurfunkstellen werden 3. Phonie: ",this frequency in use!"  $\rightarrow$  ",sorry!", verbunden CW: ,,QRL"  $\rightarrow$  ,,SRI" • Erprobung neuer Übertragungstechnologien 4. Wenn frei, 3 mal Phonie: ,,CQ, CQ, CQ - this is call, call" • kein gewerblich-wirtschaftliche Zwecke CW: "CQ CQ CQ DE call" • kein reiner Internetzugang Beachte die tote Zone. Contest: ,,CQ Contest, this is ... (3 mal) ,,CQ Test de ... " (1-3 mal) **QRM** ich werde gestört (Fremdstörungen), Rufzeichen QSO ich habe Verbindung mit ... • Rapport (RS bzw. RST) QSY wechseln Sie auf die Frequenz ... kHz • Vorname QSL ich werde eine Empfangsbestätigung (QSL-• Standort (QTH) Karte) geben • (optional) Stationsbeschreibung **QRP** vermindern Sie die Sendeleistung

QTR es ist ... Uhr GMT (UTC)

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03b Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 03C Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im Welche Bedeutung haben die Q-Gruppen im allgemeinen? allgemeinen? QRSQRXQROQRVQSPQRGQRTQRUQRNQRBQTHQSBBetrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 04 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 05 Sie wollen, dass Ihre Gegenstation die Was bedeuten die Hinweise Sendeleistung vermindert. Welche Q-Gruppe "5 UP" bzw. "10 DOWN"? verwenden Sie? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 06 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 07 Welche betrieblichen Auswirkungen haben Sie wollen in einen bestehenden Funkverkehr die besonderen Ausbreitungsbedingungen auf einsteigen. Wie führen Sie das durch? Kurzwelle? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 08 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 09 Welche betriebliche Auswirkung hat die Welche betriebliche Auswirkung hat die Raumwellen-Ausbreitung, in welchem Bodenwellen-Ausbreitung? Frequenzbereich ist sie von Bedeutung?

QRT stellen Sie die Aussendung(en) ein

QRU ich habe nichts für Sie vorliegen

**QRN** ich habe atmosphärische Störungen (1 = keine, 5 = sehr stark),

**QRB** die Entfernung zwischen unseren beiden Stationen ist . . . km

QTH mein Standort ist ...

**QSB** Ihre Zeichen weisen Fading auf (= die Empfangsfeldstärke schwankt).

**QRS** geben Sie langsamer

 $\mathbf{QRX}$ ich werde Sie um ... Uhr auf ... kHz wieder rufen

**QRO** erhöhen Sie Ihre Sendeleistung

**QRV** ich bin betriebsbereit

QSP ich werde an ... weiterübermitteln,

**QRG** ihre genaue Frequenz ist ... kHz

Der eigene Sender sollte um 5 kHz nach oben (10 kHz nach unten) verstellt werden, um dort, wo die Gegenstation hört, zu senden. Der Empfänger bleibt auf der Frequenz, auf der die Gegenstation sendet. (Split-Betrieb).

Die Q-Gruppe QRP

## 2 typische Ausbreitungsformen auf KW:

- Bodenwellen (Erdbodens/Meeres): die Reichweite nimmt mit steigender Frequenz rasch ab & ist abhängig von den Bodeneigenschaften
- Raumwellen (Reflexionen an der Ionosphäre): es kann weltweiter Funkverkehr bei geeigneter Frequenzwahl durchgeführt werden ⇒ Tote Zone (Diagramm siehe Skript)

Strahlungsdiagramme von Kurzwellenantennen:

• Horizontaler Dipol • Vert. Dipol • 3-Elem. hor. Yagi

- Funkverkehr beobachten
- in einer Sendepause sein Rufzeichen senden (KW) oder mit "OE1ABC bittet um Aufnahme" (UKW-FM) auf sich aufmerksam machen
- mögliche Rückmeldungen sind "bitte warten" ("please standby") oder "your call please" oder "no breaker please" (sehr unhöflich nur für Ausnahmefälle!)
- Raumwelle ist die Ausbreitung eines elektromagnetischen Feldes / von Funkwellen über eine (oder mehrere) Reflexionen an der Ionosphäre (ermöglichen im KW-Bereich den weltweiten Funkverkehr)
- maßgebliche Ausbreitungsform im Kurzwellenbereich (3--30 MHz)
- auch für die Mittel- und Grenzwellenausbreitung (1,5--3.0 MHz) bei Nacht und unter bestimmten Voraussetzungen bis in den 2-m-Band-Bereich von Bedeutung

Eine Bodenwelle ist die Ausbreitung eines elektromagnetischen Feldes entlang der Erdoberfläche.

- bei zunehmender Entfernung zur Antenne kommt es zu einer Dämpfung
- die Bodenleitfähigkeit (Salzgehalt) spielt eine maßgebliche Rolle
- Reichweite abhängig von verwendeter Sendeleistung, Art-und Wirkungsgrad der Antenne, Arbeitsfrequenz bzw. Band (bei steigender Frequenz nimmt die Reichweite ab).

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 10	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 11
Welche betriebliche Bedeutung hat die kritische Frequenz?	Welche betriebliche Bedeutung haben die Begriffe ,,MUF" und ,,LUF"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 12	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 13
Was versteht man unter Fading auf Kurzwelle, wodurch entsteht Fading und wie reagieren Sie, um den Funkverkehr aufrecht zu erhalten?	Ausbreitung von Funkwellen – Ausbreitungsmerkmale in den verschiedenen Amateurfunk Frequenzbereichen?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 14	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 15
Welchen Einfluß hat die Ionosphäre auf die Ausbreitung von Funkwellen über 30 MHz?	Erklären Sie die Begriffe Fresnelzone, Geländeschnitt
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 16	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 17
Was ist die tote Zone? Was ist ein Skip?	Wovon hängt die maximal erzielbare Reichweite auf Kurzwelle ab?

MUF "maximum usable frequency": höchste noch nutzbare Frequenz auf einer vorgegebenen Übertragungsstrecke. Abhängig von: kritischer Frequenz & Abstrahlwinkel der Antenne

LUF "lowest usable frequency": die niedrigste noch nutzbare Frequenz, bei Raumwellenausbreitung, bei der die Feldstärke am Empfangsort ausreichend stark ist

Bei Über- bzw. Unterschreitung: keine Signalreflexion (Diagramm siehe Skriptum)

Die kritische Frequenz ist die obere Grenzfrequenz, bei der, bei sog. "Senkrechtlotung" noch Reflexion an der Ionosphäre auftreten (als  $f_0$  bezeichnet)

- Abhängig von Dichte der freien Elektronen in der Ionosphäre
- Funkwellen mit Frequenzen, die größer als die kritische Frequenz sind, werden in der Ionosphäre nicht mehr reflektiert
- Maximum Usable Frequency MUF =  $f_0/\sin(\alpha)$  (abhängig von der Zeit des Zielortes / Sonnenstand)

Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit als "Bodenwelle", "direkte Wellen" oder "Raumwellen"

unter 30 MHz primär Raumwellenausbreitung

- $\begin{array}{c} \textbf{unter} \ 30 \ \text{MHz} \ \text{es tritt auch die Bodenwelle auf und reicht} \\ \text{im} \ 160 \, \text{m-Band} \ 100-200 \ \text{km}, \text{nimmt aber mit zunehmender Frequenz rasch ab}. \end{array}$
- ab 30 MHz die Funkwellen nehmen zunehmend "optisches Verhalten" an, d.h. ihre Ausbreitung erfolgt gradlinig. Es treten keine Bodenwellen mehr auf. Primär "direkte Wellen"

Schwanken der Empfangsfeldstäre (QSB = die Empfangsfeldstärke schwankt)

- können schnell oder langsam erfolgen
- Ursachen: Mehrwegeausbreitung oder Drehung der Polarisationsebene

Geländeschnitt graphische Darstellung des Profils der Erdoberfläche zw. Sende- und Empfangsstandort

Fresnelzone ellipsenförmige Zone zwischen Empfänger und Sender. In dieser Zone sollten keine Hindernisse sein, sonst kommt es zur Streckendämpfung. Auf Frequenzen über 30 MHz hat die Ionosphäre im Allgemeinen nur mehr eine ablenkende Wirkung, es tritt jedoch keine Reflexion mehr auf. Zudem beobachtet man eine Polarisationsdrehung ("Faradaydrehung"). Durch sporadische E-Schichten kann dennoch kurzzeitig bis in die 6 m-Bereiche Reflexion auftreten.

- Maximale Reichweite (DX) wird immer durch Raumwellen erzielt.
- Reichweite ist somit vom Zustand der Ionosphäre und vom Abstrahlwinkel der Antenne abhängig.
- Verbesserte Reflexionsergebnisse an der der Ionosphäre durch Antennen mit geringem Erhebungswinkel der Strahlungskeule.
- Reichweite ist auch abhängig von den elektrischen Eigenschaften an den Bodenreflexionspunkten und nur wenig von der Sendeleistung abhängig.

tote Zone Bereich zwischen der nutzbaren Reichweite der Bodenwellen und dem ersten Auftreten der Raumwelle.

**Skip** Auftreffen der Raumwelle auf der Erde nach der Reflexion an der Ionosphäre.

**Skipdistanz** Entfernung zwischen Senderstandort und dem Skip.

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 18	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 19
Was verstehen Sie unter kurzem Weg? Was unter langem Weg?	Was verstehen Sie unter dem Dämmerungseffekt?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 20	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 21
Was verstehen Sie unter der "Grey-Line", welche Besonderheiten in der Funkausbreitung können auftreten?	Beschreiben Sie den Aufbau der lonosphäre und welche betriebliche Konsequenzen ergeben sich daraus?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 22	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 23
Wie verhalten sich die Ionosphärenschichten im Tagesverlauf bzw. im Jahresverlauf?	Welchen Einfluss hat die geographische Breite auf die Kurzwellenausbreitung?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 24	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 25
Was versteht man unter Sonnenaktivität, unter der Sonnenfleckenrelativzahl, unter dem "Solar-Flux"? Welchen Einfluss hat sie auf die Kurzwellenausbreitung?	Welchen Zyklen unterliegen die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle?

Der Dämmerungseffekt sind unübliche Ausbreitungsbedingungen, bei denen die Feldstärken stark ansteigen, um nach Ende der Dämmerung teilweise schlagartig zusammenzubrechen.

- tritt während dem Sonnenauf- und Sonnenuntergangs auf
- Ursache: mitunter die sich rasch ändernden Ionisiationsverhältnisse der E- und D-Schicht

Schich-

- sporadische E-Schichten
- für den KW-Bereich ist die D-Schicht zu wenig für die Reflexion ionisiert  $\Rightarrow$  Dämpfung
- "Nachtfrequenzen" liegen deutlich tiefer als die "Tagfrequenzen"

• Die kürzeste Entfernung zwischen 2 Punkten A und B auf der Erde ist entlang eines "Großkreises" (Meridians)

- Es gibt 2 Möglichkeiten um das Ziel zu erreichen: kurz oder lang
- je nach Ausbreitungsbedingungen und Betriebsfrequenz ist einer der beiden Wege bevorzugt oder nur auf einem ist Funkverkehr möglich.

Dämmerungszone, es kann zu unüblicher Funkausbrei-• in der Nacht: nur eine Ftung mit häufig extremen Reichweiten bei hohen Si-Schicht gnalfeldstärken kommen Tageszeit unabhängig:

> Durch die sich ändernden Dichteverhältnisse der Elektronenverteilung in der D- und E-Schicht kann es bei relativ steilem Einfall von Funkstrahlen zu sehr flachen Austrittswinkel kommen –; sehr große Entfernungen können (teilw. sogar ohne Erdreflexionen) überbrückt werden - die Empfangs-Signalfeldstärke ist unüblich hoch

Die geographische Breite hat primär einen Einfluss auf den Einfallswinkel der Sonnenstrahlung -; die Ionisierung ist im Bereich des Äquators am stärksten und im Bereich der Pole am schwächsten.

- kurze Dämmerung am Äquator
- Polarnacht auf den Polen

mehreren

Schicht.

weniger

ten erhöhter

tration wichtig

/Elektronenkonzentration

• für Funkausbreitung ist

• am Tag treten 4 Schich-

• Abenddämmerung: D-,

ten auf: D-, E-, F1-, F2-

E-, F1-Schicht werden

die Elektronenkonzen-

Tagesverlauf:

- Dämmerungsbeginn: zuerst bildet sich D, dann E
- Tag: E kann bereits reflektieren, F spaltet sich in F1 und F2 auf (für die Raumwellenausbreitung maßgeblich)
- bei Sonnenhöchststand (Mittag) ist das Maximum an freien Elektronen erreicht.
- abnehmende Einstrahlung: Elektronendichte nimmt ab Jahresverlauf:
  - D und E kaum beeinflusst
  - F starke Abhängigkeit, insbesondere was die Schichthöhe und Elektronendichte (Sommer = Maximum) betrifft.

Ausbreitungsbedingungen unter dem Einfluss von der Sonne und der Eigenbewegung der Sonne. 4 Zyklen:

- Tagesgang (24h, Ursache= Erdrotation)
- 27-Tagesrhytmus (mittlere Umlaufzeit Sonne)
- Jahresgang (Jahreszeiten, Neigung der Erdach-
- Sonnenfleckenzyklus (dauert im Schnitt 11,2 Jahre = 11-Jahreszyklus

Sonnenaktivität ist die Gesamtzahl der auf der Sonne stattfindenden Vorgänge.

SFRZ Häufigkeit der Sonnenflecken

Sonnenstrahlung Solar Flux bewirkt die Ionisation: der Materiestrom wirkt sich vorrangig auf das Erdmagnetfeld und damit nur indirekt auf den Funkverkehr aus. Es kommt fallweise zu gewaltigen Energieausbrüchen auf der Sonne, die sich in erhöhter Strahlung und erhöhtem Teilchenstrom auswirken  $\Rightarrow$  abrupter Anstieg von Ionisation

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 27
Was versteht man unter einem Mögel-Dellinger-Effekt und welche betriebliche Auswirkungen hat er?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 29
Welche Faktoren können den Funkbetrieb auf Kurzwelle beeinflussen?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 31
Was verstehen Sie unter "Sporadic E-Verbindungen"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 33
Was verstehen Sie unter einem Notverkehr, wie wird er angekündigt?

Durch gewaltige und plötzliche Energieausbrüche auf der Sonne kommt es zu verstärkten Strahlungsausbrüchen (von gewaltigen Materieausstößen begleitet). Nach 8min (Lichtgeschwindigkeit) erreicht die Strahlung die Erde -keine Vorwarnung möglich (Sudden Ionospheric Dusturbances). Durch die erhöhte Ionisation steigt auch in der D-Schicht die Dämpfung deutlich an. Schließlich kann sie so stark werden, dass der Funkverkehr zusammenbricht - bis zu einigen Stunden.

BW = Bodenwellenausbreitung, RW = Raumwellenausbreitung

Tag BW 40-m-Band

 $\textbf{D\"{a}mmerung} \;\; \text{Raum- und BW} \;\; \textbf{Tag} \;\; \text{BW (zus\"{a}tzlich RW)}$ 

Nacht RW Dämmerung ausgeprägter Dämmerungseffekt

80-m-Band Nacht RW (Schattenzone)

Tag BW 30-m-Band

Dämmerung DX-Reichweiten möglich 24 h für weltweiten Funkverkehr offen (mehr siehe Skript)

Nacht RW

- Signal-Rauschabstand: für Sprechfunk (SSB) ein S/N-Abstand von 10 dB erforderlich
- Signal-Störabstand bei natürlichen Störquellen: Gewitter, statische Entladung
- Signal-Störabstand bei nicht natürlichen Störquellen: Funken (z.B. nicht entstörte Maschinen)
- Splattern
- Anomalien in der Funkausbreitung (zB. Fading, Nachhalleffekte)

Es kann zu ausgeprägten Reflexionserscheinungen bis in den hohen UKW-Bereich hinein kommen. Es kommt zu einem ausgeprägten, schnellen Fading und Nachhalleffekt - die Signale sind selbst bei hoher Empfangsfeldstärke fast unlesbar. Ausbreitungswege, die durch diese Zonen führen, werden stark beeinflusst.

Die Funkverbindungen, über Raumwellen, die durch Reflexionen an sporadischen E-Schichten ermöglicht werden. Sie treten selten auf Frequenzbereichen unter 20 MHz auf und sind eine typische Erscheinungsform auf dem 10 m- und dem 6m-Band.

Das 160-m-, 80-m-Band, gelegentlich auch das 40-m-Band sind aufgrund der D-Schicht-Dämpfung während des Tages nur für Bodenwellenausbreitung nutzbar. Ab Beginn der Abend-Dämmerung und während der Nacht ist Raumwellenausbreitung gegeben, solange die LUP nicht unterschritten wird.

Funkverkehr, der der Rettung menschlichen Lebens und/oder Güter hohen Werts dient

- jeder andere Funkbetrieb ist einzustellen
- angekündigt durch Notzeichen (Mayday bzw. SOS×3)
- in Not befindliche Station ist immer Leitfunkstelle
- Mayday Relais: Hinweis auf die Übermittlung eines Notrufes/Notmeldung (wie Notruf selbst zu handhaben)
- Silence Mayday: Aufforderung zur Betriebseinstellung an andere Funkstellen

Ausbreitungsbedingungen, bei denen Funkverkehr in die sonst tote Zone hinein möglich ist, ohne dass die gesamte tote Zone erreicht werde kann. Die Ursache können sporadische E-Schichten sein.

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 34	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 35
Sie empfangen einen Notruf – woran erkennen Sie diesen und wie haben Sie sich zu verhalten?	Auf welchen Bändern könnten Sie einen Notruf empfangen?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 36	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 37
Welche Sendearten sind im Kurzwellenbereich zulässig?	Müssen Sie ein Funktagebuch führen und welche Angaben muss es enthalten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 38	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 39
Was verstehen Sie im Telegraphiebetrieb unter "BK-Verkehr"?	Was verstehen Sie unter UTC (GMT) – Zusammenhang zu Lokalzeit, Sommerzeit
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 40	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 41
Nennen Sie die konkreten Frequenzbereiche, die dem Amateurfunkdienst in den jeweiligen Frequenzbändern zugewiesen sind (5 Beispiele)	Wie arbeiten Sie mit ausländischen Amateurfunkstationen zusammen, die einen anderen/erweiterten Bandbereich benutzen? (Beispiele: 40 m, 80 m)?

- Ein Notruf kann auf jeder Frequenz abgesetzt werden
- die Wahrscheinlichkeit ist auf den sog. "gemischten" Bändern (werden auch von anderen Funkdiensten genutzt) am größten
- 1. erkennt man am Notzeichen
- 2. Funkverkehr sofort einstellen
- 3. Frequenz beobachten
- 4. Wenn keine andere Station antwortet  $\rightarrow$  antworten!
- 5. Notverkehr mitschreiben
- 6. nach Art der benötigten Hilfe fragen
- 7. Alarmierung von Rettungskräften und der nächstgelegene Dienststelle der Funküberwachung
- Wenn die notrufende Station nicht antwortet und den Notruf fortsetzt, dann auf anderen Frequenzen mit Mayday Relay auf den Notruf aufmerksam machen

Nur auf Anordnung der Fernmeldebehörde für einen festgelegten Zeitraum. Funktagebuch ("Logbuch"): Aufzeichnungen der wesentlichen betrieblichen Daten eines Funkverkehrs

Wesentliche Daten: • Datum • Uhrzeit (Beginn/Ende)

- $\bullet$ Rufzeichen der Gegenstation  $\bullet$ Betriebsart  $\bullet$ Sendefrequenz  $\bullet$ fortlaufende Nummerierung  $\bullet$ Unterschrift
- auch elektronisch möglich

Auf Kurzwelle, d.h. im Frequenzbereich zwischen  $3-30\,\mathrm{MHz}$  sind gemäß VO-Funk allle Sendearten zulässig, die eine Bandbreite von höchstens  $7\,\mathrm{kHz}$  haben.

Für den Amateurfunkdienst: Erweiterung der Regelung auf das 160-m-Band und im Bereich über 29 MHz ist auch die Sendeart "Schmalband-FM" zugelassen. In den höherfrequenten Bändern können höhere Bandbreiten verwendet werden

UTC=Universal Time Coordinated = international koordinierte Weltzeit bezogen auf den Null-Meridian. Ist wichtig für die Vereinbarung von Funkkontakten weltweit. Während der Sommerzeit erhöht sich der Unterschied zwischen UTC u. Lokalzeit um 1 Stunde z.B. für Österreich

- 13h Lokalzeit = 12h UTC
- 15h Sommerzeit =13h UTC

=eine Betriebstechnik, bei der zwischen den eigenen Aussendungen, bei Telegraphie sogar zwischen den ausgesendeten Punkten oder Strichen, empfangen werden kann. Der Funkverkehr kann daher mit der Betriebsabkürzung BK sofort unterbrochen werden und damit sehr flüssig abgewickelt werden. Er setzt aber die erforderliche technische Ausrüstung voraus.

Man nennt den Betrieb mit unterschiedlichen Sendeund Empfangsfrequenz "Split-Betrieb". Dabei bleibt der Empfänger auf der Sendefrequenz der Gegenstation und der Sender wird auf die von der Gegenstation genannte, im zulässigen Frequenzband liegende, Frequenz eingestellt.

Details sind in der Anlage 2 der AFV festgelegt, siehe Tabelle im Skriptum

1,81--1.95 MHz:  $160\,\mathrm{m}$ 18,068--18.168 MHz:  $17\,\mathrm{m}$  $3,5-3.8 \,\mathrm{MHz}$ :  $80\,\mathrm{m}$  $28,0-29.7\,\mathrm{MHz}$ :  $10\,\mathrm{m}$  $7.0-7.2 \, \text{MHz}$ :  $40 \, \mathrm{m}$  $50-52\,\mathrm{MHz}$ : 6 m  $10.1-10.5\,\mathrm{MHz}$ :  $30 \, \mathrm{m}$  $144 - 146 \, \text{MHz}$ : 2 m  $14.0-14.35\,\mathrm{MHz}$ :  $430-440\,\mathrm{MHz}$ :  $20\,\mathrm{m}$  $70 \, \mathrm{cm}$ 

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 42	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 42
Was bedeuten die folgenden Abkürzungen: BK, CQ, CW, DE, K?	Was bedeuten die folgenden Abkürzungen: PSE, RST, R, N, UR?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 42	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 43
Was bedeuten die folgenden Abkürzungen: FB, DX, RPT, HW, CL?	Wie wirkt sich Polarisationsfading auf den Kurzwellenbetrieb aus?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 44	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 45
Was versteht man unter Schwund im Kurzwellenbereich und wie reagieren Sie, um den Funkverkehr aufrecht zu erhalten?	Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass Ihre Aussendung "splattert"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 46	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 47
Was ist ein "Pile-Up" – wie verhalten Sie sich richtig?	Was verstehen Sie unter den Begriffen mayday - SECURITEE - SILENCE MAYDAY - MAYDAY RELAY?

**PSE** bitte [please]

**RST** Rapport [readability, signal strength, tone equality]

R verstanden [roger]

N Nein

UR dein (your)

**BK** Unterbrechung [break]

CQ an alle Funkstellen [seek you]

CW Telegraphie [continuous wave]

 $\mathbf{DE}$  von

K kommen

Polarisationsfading sind Feldstärkenschwankungen am Empfangsort durch Drehung der Polarisationsebene

Nach einmaliger Reflexion an der Ionosphäre sind alle Funkwellen elliptisch polarisiert, d.h. sie enthalten dann immer einen vertikalen und horizontalen Polarisationsanteil

Auswirkung: Die Signalfeldstärke bei Verwendung einer linear polarisierten Antenne geht nie ganz auf Null zurück, das auftretende Fading kann aber den Empfang für Sprechfunk teilweise fehlerhaft oder unmöglich machen.

FB gut [faible]

**DX** Weitverbindung

**RPT** Wiederholdung [repeat]

HW wie? [how?]

CL ich schließe die Funkstelle [close]

Splattern ist ein übersteuertes Sendesignal, bei dem zu große Bandbreite und Nebenaussendungen auftreten. Ursache ist die Übersteuerung der Senderendstufe oder eines Leistungsverstärkers bis in den nichtlinearen Teil der Kennlinie. Lösung:

- Zurücknahme der Sendeleistung und das Neuabstimmen der Sendeendstufe
- 2. ggf. hilft eine Zurücknahme der Mikrophonverstärkung
- bleiben die ersten 2 Maßnahmen ohne Erfolg, muss die gesamte Signalaufbereitung des Senders überprüft werden.

Schwund bedeutet Fading bzw. das Schwanken der Empfangsfeldstärken. Ursache: Mehrwegeausbreitung und nachfolgender Überlagerung von Signalen mit Phasenunterschied am Empfangsort sowie Drehung der Polarisationsebene, durch Schwankungen der Elektronendichte in der Ionosphäre.

Maßnahmen:

- langsamer sprechen, wiederholen, buchstabieren
- Polarisationsebenenwechsel der Empfangsantenne
- Frequenzwechsel
- Bandwechsel

Verwendung dieser Begriffe bei Notruf/Notverkehr:

MAYDAY (in Telegraphie SOS) Notruf

 ${\bf SCURITEE} \ \ {\bf Sicherheitsfunkverkehr}$ 

SILENCE MAYDAY Aufforderung zur Einhaltung einer Funkstelle, für alle nicht am Notfunkverkehr teilenehmenden Funkstellen

MAYDAY RELAY Ankündigung der Übermittlung eines Notrufes für eine in Not befindliche Station.

Ein Pile-Up bezeichnet die Situation, wenn eine große Zahl von Funkstationen eine meist sehr seltene Station rufen. Durch mangelhafte Funkdisziplin entsteht ein hoher Störpegel, der einen raschen und geordneten Betrieb oft erschwert.

- zuerst hören und herausfinden wie die Betriebsabwicklung erwünscht ist (Split-Betrieb, Listen usw.)
- beachten der eventuell vorhandenen Regeln
- wenn man selbst die Ursache des Pile-Up sind, Regeln festlegen!

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 48  Welche Mess- und Kontrollgeräte sind bei einer Amateurfunkstelle vorgeschrieben?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 49  Was ist bei der Abstimmung des Leistungsverstärkers einer Amateurfunkstelle zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 50  Wie wird ein Funkrufzeichen allgemein bzw. ein Amateurfunkrufzeichen aufgebaut – nach welcher Vorschrift?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 51  Buchstabieren Sie folgende Worte bzw. den folgenden Text nach dem internationalen Buchstabieralphabet:
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 52  Was ist beim Betrieb an den Bandgrenzen zu beachten?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 53  Nennen Sie Beispiele österreichischer Amateurfunkrufzeichen mit Zusätzen (zB: am, mm, /1).
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 54  Nennen Sie die Landeskenner von fünf Nachbarländern und von fünf weiteren Ländern.	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 55  Was bedeuten die Ziffern im österreichischen Amateurfunkrufzeichen, welche Rufzeichenzusätze sind zulässig?

- Der Leistungsverstärker eines Senders ist immer abstrahlungsfrei abzustimmen
- wird durch Verwendung einer geeigneten "Kunstantenne" ("Dummy-Load") sichergestellt, die so aufgebaut ist, dass von ihr keine störende Abstrahlung erfolgt.

Frequenzmessgerät bei selbstgebauten od. veränderten Sende- oder Empfangsanlage

Strom- und Spannungsmessgerät Spannung > 50~V

**Leistungsmessgerät** bei Sendeanlagen, die d. Betrieb einer höheren Sendeleistung ermöglichen, als bewilligt -Leistungsstufe.

Für den Großteil der kommerziellen Amateurfunkgeräte mit eingebauter Frequenzanzeige und definierter Sendeleistung sind daher keine Mess- und Kontrollgeräte verbindlich vorgeschrieben.

Alfa - Bravo - Charlie - Delta - Echo - Foxtrott - Golf - Hotel - India - Juliett - Kilo - Lima - Kike - November - Oslar - Papa - Quebec - Romeo - Sierra - Tango - Uniform - Viktor - Whiskey - X-Ray - Yankee - Zulu

- Geregelt in der Vollzugsordnung für den Funkdienst – VO-Funk (in Österreich durch AFG und AFV umgesetzt)
- Jedes Funkrufzeichen beginnt mit dem Landeskenner, den Ziffern und/oder Buchstaben (oder eine Kombination)
- Amateurfunkrufzeichen beginnen mit dem Landeskenner (ja nach Größe des Landes auch mehrere), einer Ziffer und 1-3 Buchstaben.

/am~ für den Betrieb an Bord eines im Flug befindlichen Luftfahrzeuges

/mm für Betrieb an Bord eines Schiffes in internationalen Gewässern

/m für mobile (im Auto, Zug...)

/p für portable (zu Fuss..) Ziffern /1 -/9 für vorübergehenden Betrieb an einem anderen Standort

Zusätze können von den Fernmeldebehörden (besonderer Anlass) genehmigt werden. Zusätze werden vom Rufzeichen mit einem Schrägstrich (Slash) getrennt.

beachten, die Es dass Aussendung ist zu gesamten Umfang  $_{
m die}$ Bandgrenze nicht überschreitet. Dabei ist die Toleranz der verfügbaren Messmöglichkeiten/Messgeräte und die verwendete Sendeart zu beachten. Messen kann man die Bandbreite der Aussendung mit z.B. einem Spektrum-Analysator. Bsp.: bei Verwendung von USB-Modulation darf nicht näher als  $3.5\,\mathrm{kHz}$  an die obere Bandgrenze herangegangen werden.

Sie geben das Bundesland des Standortes der Amateurfunkstelle an. Für alle zulässigen Zusätze siehe B 53.

- 1 Wien 6 Steiermark 2 Salzburg 7 Tirol
- 3 Niederösterreich 8 Kärnten
- 4 Burgenland 9 Vorarlberg
- 5 Oberösterreich
- 0 für genehmigte Amateurfunkstellen auf ausrüstungspflichtigen Schiffen und für internationales Gebiet

T Italien F Frankreich

DL Deutschland G England

OK Tschechien UA Russland

OM Slowakei SM Schweden

HA Ungarn SV Griechenland

	T
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 56	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 57
Welche Bestimmungen sind beim Betrieb im 160 m-Band zu beachten?	Welche Betriebsverfahren werden bei Scatter-Verbindungen verwendet?
Description with Employers to the FO	Demonstra vivia Espanyarian (v. 10)
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 58  Welche Betriebsverfahren werden bei Meteorscatter-Verbindungen angewendet?	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 59  Erklären Sie die Betriebsabwicklung bei Relaisbetrieb.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 60	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 61
Was versteht man unter ,,EME-Verbindungen"? Welches Betriebsverfahren wird angewendet?	Was verstehen Sie unter Packet Radio? Welches Betriebsverfahren wird angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 62	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 63
Was verstehen Sie unter den Begriffen Mailbox, Digipeater, Netzknoten und welche betriebliche Besonderheiten sind zu beachten?	Erklären Sie die Begriffe Relaisfunkstelle, Transponder, Bakensender und welche betrieblichen Besonderheiten sind zu beachten?

Scatter-Verbindungen sind Funkverbindungen, die auf Streueffekten während der Funkausbreitung beruhen

- man unterscheidet je nach Streurichtung die Vorwärts-, Rückwärts-, und Seitenstreuung
- es werden Richtantennen mit hohem Gewinn und relativ hohen Sendeleistungen benötigt
- bevorzugte Verwendung von Telegraphie oder digitaler Verfahren, wegen der rasch ändernden Eigenschaften des Streuvolumens
- Sendedurchgänge möglichst kurz halten
- Relaisbetrieb dient zur Erhöhung der Reichweite, zur Unterstützung des Mobilbetriebes mit kurzen Antennen der Relaisbetrieb wird über ein Frequenzpaar abgewickelt (Frequenzablage ist genormt)
- Satellitenverkehr der Satellit arbeitet auch wie ein Relais - aufgrund der hohen orbitalen Geschwindigkeit ändert sich die Uplink- und Downlinkfrequenz für die Bodenstation während eine Überflugs (siehe Doppler-Effekt)
- zählt zu den Maschinenbetriebsarten ein PC und ein Modem sind erforderlich
- Informationen werden in Daten-Pakete (Software) zerlegt und mit Adresse und zusätzlichen Informationen zur Sicherung der Übertragung versehen
- mehrere Stationen können gleichzeitig denselben Übertragungskanal benutzen
- zur Abwicklung des PR-Verkehres ist ein bestimmtes Protokoll (AX-25) vorgeschrieben

Relaisfunkstelle unbemannt, zur Reichweitenerhöhung Über die Eingabefrequenz wird angesprochen und über eine Ausgangsfrequenz sofort automatisch abgesetzt, Frequenzen müssen richtig eingestellt werden (Shift), kurze Durchgänge

 $\begin{tabular}{ll} \bf Transponder & unbemannt, zur Reichweitenerhöhung, verwendet 2 & Amateurfunkbänder \end{tabular}$ 

**Bakensender** unbemannter Sender, sendet neben dem Rufzeichen weitere Informationen automatisch, zur Überwachung der Ausbreitungsbedingungen

# Laut Anlage 2 der AFV:

Frequenz	Klasse	Leistungsstufe	Sendearten
4040177 4000177			) ( ) P
1810 kHz–1830 kHz	$^{1,4}$	A	M & F
1830 kHz-1840 kHz	1,4*	A&B	M & F
1840 kHz–1850 kHz	1,4	A&B	M & F & S
1850 kHz–1950 kHz	1,4*	A	M & F & S

 $\mathcal{M}=\mathcal{M}$ orsetelegraphie,  $\mathcal{F}=\mathcal{F}$ ernschreibetelegraphie,  $\mathcal{S}=\mathcal{F}$ ernsprechen

- \* mit Status S
  - werden durch Reflexionen an lokalen Elektronenwolken ermöglicht
  - bevorzugte Verwendung von Hochgeschwindigkeitstelegraphie bzw. digitaler Übertragungsverfahren wegen der Kurzlebigkeit der Ionenwolke
  - die Verbindungen dauern meist nur wenige Sekunden

"EME-Verbindungen" sind Reflexionsverbindungen, wobei der Mond als Reflektor verwendet wird

- wegen der meist nur sehr geringen Empfangsstärken werden Telegraphie, digitale Verfahren oder andere Schmalbandbetriebsarten verwendet (Sprechfunk sind eher selten)
- hohe Stationsaufwand notwendig (drehbare und nachführbare Richtantenne mit hohem Gewinn, sehr rauscharme, hochempfindliche Vorverstärker und Mindestsendeleistung)

Mailbox elektronischer Briefkasten

**Digipeater** Relaisfunkstelle für digitale Betriebsarten **Netzknoten** Vernetzung von Digipeatern untereinander

- Wenn man eine bestimmte Funkstrecke überbrücken will, wird praktisch automatisch über Netzknoten "durchverbunden", wenn der Zielpunkt bekannt ist.
- Über Anwenderprogramme werden verschiedenste Betriebsarten und Funktionen im DSP (Digital Signal Processor) der Soundcard kostengünstig realisiert

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 64	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 65
Erklären Sie die Betriebsabwicklung bei ATV-Betrieb.	Was ist bei Überreichweitenbedingungen zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 66	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 67
Welchen Einfluss hat die Wahl des Standortes für UKW-Ausbreitung?	Erklären Sie das Betriebsverfahren SSTV.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 68	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 69
Nennen Sie Einflüsse, die die Lesbarkeit einer Funkverbindung verschlechtern.	Wie beurteilen Sie die Aussendung Ihrer Gegenstelle und wie wird diese Beurteilung der Gegenstelle mitgeteilt?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 70	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 71
Wie teilen Sie der Gegenstation Ihren Standort mit?	Was ist ein "Contest"? Wie verhalten Sie sich richtig?

- Überreichweiten ist die Funkausbreitung, bei der Reichweiten deutlich über die normal zu erwartende Entfernung einer Funkverbindung hinaus auftreten
- diese Bedingungen sind meist kurzlebig
- Aussendung sollte relativ kurz gehalten werden
- bei einer nicht "ausgewogenen" Stationsausrüstung, können Überreichweiten andere Stationen stören

AVT-Betrieb ist die Amateurfunk-Fernsehübertragung (Amateur Television)

- zusätzlich zur Standartausrüstung wird eine Videokamera und ein ATV-Konverter benötigt
- Übertragung ist analog und digital möglich
- die Betriebsabwicklung erfolgt auf vereinbarten oder vorgeschriebenen Frequenzen (70 m- Band oder höher)

 $\operatorname{SSTV}$ ist die Übertragung nicht bewegter Bilder (Standbilder, Slow Scan Television)

- der Bildinhalt wird abgetastet und schmalbandig übertragen (Übertragungsbandbreite 2 kHz-3 kHz)
- eignet sich auf für KW
- neben Videokamera benötigt man einen SSTV-Konverter oder einen PC mit entsprechender Software
- Übertragung erfolgt analog in der Betriebsart SSB (SSBtauglicher Transceiver ist notwendig)
- Verwendung von vereinbarten Frequenzen und Übertragungsgeschwindigkeiten

- Ausbreitung auf Frequenzen über 100 MHz erfolgt "quasi-optisch"
- dieses Verhalten nimmt mit steigender Frequenz weiter zu
- je höher der Sendestandort desto größer die Reichweite
- Durch Reflexionen an größeren Hindernissen, kann es zur Funkschatten kommen (machen Funkverbindung unmöglich)

## Beurteilung mit der RS(T)-Beurteilung:

- R Lesbarkeit
- S Lautsärke
- T Tonqualität (nur bei Telegraphieaussendung)
- R1 nicht lesbar
- R5 ausgezeichnet lesbar S1] kaum hörbar
- S9 sehr stark hörbar
- T1 äußest roher Ton
- T9 reiner Ton

#### Natürliche Einflüsse

- Ausbreitungsbedingungen
- sehr starke Niederschläge
- Fadingerscheinungen

# $Fremdst\"{o}rungen:$

- $\bullet\,$  zu geringer Frequenzabstand zu anderen Stationen
- Splattern

# =Funkfeuerwettbewerb, bei dem möglichst viele Stationen in einer bestimmten Zeit gearbeitet werden sollen.

- der jeweilige Veranstalter gibt "Contest Regeln" heraus, die man durch zuhören, im Internet oder durch Zeitschriften erfährt
- möchte man nicht teilnehmen: anderes Frequenzband oder Frequenzsegment aufsuchen!
- erkennbar durch den Anruf "CQ Contest"

#### Angabe von

- Ortsnamen oder
- geographischen Koordinaten oder
- QRA-Locator (GPS-Maidenhead-Locator)

T
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 1,4] – 73
Was ist hinsichtlich der Herstellung oder Veränderung von Amateurfunkgeräten zu beachten?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 01
Frequenzbereich des 70 cm-Amateurfunkbandes / 2m Bandes?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 03
Wie sind Amateurfunkrufzeichen aufgebaut?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 05
Nennen Sie mindestens 5 Landeskenner der umliegenden Länder.

- lizensierte FA mit Lizenzklasse 1 sind berechtigt Sendeanlagen selbst zu errichten
- zu beachten: die Eigenbaugeräte oder modifizierten Geräte müssen den technischen Bestimmungen betreffend Art und Bandbreite der Aussendungen, Neben- und Oberwellenfreiheit, sowie der zulässigen maximal abgegebenen Sendeleistung entsprechen. Wenn nicht vorhanden benötigt man:
- Frequenzmessgerät
- Strom- und Spannungsmessgerät

• Ausgangspunkt ist die verfügbare technische Ausrüstung

- liegt die Gegenstation innerhalb des Radiohorizontes= direkt
- außerhalb des Radiohorizontes, ist zu prüfen, ob mittels natürlicher Hilfen oder durch Verwendung von Relaisfunkstellen oder über Raumwellenausbreitung die Gegenstation erreicht werden kann
- ist dies auch nicht möglich, kann mittels Nutzung eines SF-Satelliten die Verbindung geplant werden.

 $70\,\mathrm{cm\text{-}Amateurfunkband:} \quad 430\text{-}-440\,\mathrm{MHz}, \quad 439,1\text{-}\\ -440\,\mathrm{MHz} \,\,\mathrm{nur} \,\,\mathrm{Empfang}, \,\,\mathrm{max}. \,\,\mathrm{Bandbreite} \,\,1\,\,\mathrm{MHz}$  Frequenzbereich 2m-Band:  $144\,\mathrm{MHz\text{-}}-146\,\mathrm{MHz}, \\ 40\,\mathrm{kHz} \,\,\mathrm{Bandbreite}$ 

- Standardausbreitung: Lichtähnliche Ausbreitung, Abschattung, Reflexion, etc.
- Erhöhte Reichweite durch Inversionsschichten in der Tropsphäre (70 m=sehr gut; 2m=gut; 6m=weniger gute Reaktion)
- In den Sommermonaten erhöhte Reichweiten durch sporadische E-Schichten (70 m=schlechte; 2m=gut; 6m=sehr gute Reaktion)

Durch Vollzugsordnung-Funk geregelt: Landeskenner, Ziffern (Präfix) und/oder Buchstaben (Suffix) Große Länder verfügen über mehrere Landeskenner. In Österreich: OE Landeskenner, eine Ziffer, die das Bundesland angibt und drei Buchstaben, durch die FMB zugeteilt, plus Zusatz

- 1. Reinhören, ob die Frequenz frei ist (tote Zohne berücksichtigen)
- 2. ,,is this frequency in use?"
- 3. Antwort ,,QRL" oder ,,this frequency is in use"  $\rightarrow$  ,,sorry" oder ,,SRI"  $\rightarrow$  andere Frequenz suchen
- 4. Ist die Frequenz frei, allgemeiner Anruf mit: "CQ, CQ, CQ, this is  $\dots 2\times$ , call, call" oder gezielt nach einer Station rufen. Bei einem Funkwettbewerb "CQ CONTEST  $3\times$  this is  $\dots$ "

Schweiz Slowenien HA S5 HB Ungarn 9A Kroatien DLDeutschland G Großbritannien Ι Italien F Frankreich

/6 vorübergehend "6" als anderes Bundesland

/m mobile

/am air mobile

/mm maritim mobile

/p portable

/500 bewilligte Sonderzusätze

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 06 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 07 Wie beurteilen Sie das Signal Ihrer Was versteht man unter "S-Stufe(n)"? Gegenstation? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 08 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 09 Was versteht man unter Not- und Wie nahe dürfen Sie beim Sendebetrieb an Katastrophenfunkverkehr, wie wird er die Bandgrenze herangehen? gekennzeichnet? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 10 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 11 Welche Sendearten sind mit der Was versteht man unter einem Bewilligungsklasse 3 zulässig und mit welcher Amateurfunkrelais, wozu dient es? maximalen Sendeleistung? Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 12 Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 13 Buchstabieren Sie Ihren Vor- und Zunamen Wie wickeln Sie einen Betrieb über ein nach dem internationalen Amateurfunkrelais ab? Buchstabieralphabet.

S-Stufen beurteilen die Lautstärke (signal strength) einer Gegenstelle. (S-Meter)

S1 kaum hörbar S6 gut

S2 sehr schwach S7 mäßig stark

S3 schwach S8 stark

S4 mittelmäßig S9 sehr stark hörbar

S5 ziemlich gut

R1 bis R5 Lesbarkeit (readability)

S1 bis S9 Lautstärke (signal strength)

T1 bis T9 Tonqualität (tone quality)

wobei:

Lesbarkeit R1 = nicht lesbar, R5 = ausgezeichnet lesbar

Lautstärke S1 = kaum hörbar, S9 = sehr stark hörbar

**Tonqualität** T1 = "außerst rauer Ton, T9 = reiner Ton

Der Frequenzabstand ist abhängig vom Modulationsverfahren, die Aussendung im gesamten Umfang darf die Bandgrenzen nicht überschreiten (zB. Schmalbandmodulation LSB (lower side band): untere Bandgrenze 3.5 kHz, USB (upper side band): obere Bandgrenze -3.5 kHz). Messung der Aussendung mit Spektrum Analysator. Toleranz der Messgeräte berücksichtigen!

§ 14 AFG Notfunkverkehr ist die Übermittlung von Nachrichten zwischen einer Funkstelle, die selbst in Not ist, beteiligt ist oder Zeuge eines Notfalls ist mit Hilfe leistenden Funkstellen. Kennzeichnung "MAYDAY 3ד gesprochen, "SOS 3ד in Telegraphie, Abschluss mit "OVER". Mitschreiben und Funküberwachung verständigen. Weiterleitung mit "MAYDAY RELAIS". Sicherheitsfunkverkehr wird durch das Sicherheitszeichen "SECURITEE" gekennzeichnet.

Relais = Sender und Empfänger auf zwei unterschiedlichen Frequenzen, Empfangssignal moduliert den Sender, meist mit gemeinsamer Antenne an einem hochgelegenen Standort.

Ermöglicht große Reichweiten im UKW Band. Senderauftastung durch Squelch oder Pilotton. Versatz 2 m:  $0.6\,\mathrm{MHz}$ 

 $\S$  8. (3) AFV in Anlage 2 bezeichnete Frequenzbereiche, 144 MHz bis 146 MHz und 430 MHz bis 440 MHz (Sendebetrieb bis 439.1 MHz) Beachtung der Verhaltensvorschriften und in der AFV enthaltenen Einschränkungen, keine Eigenbaugeräte erlaubt, Leistungsklasse A (bis 100 W PEP), FM, 2 m: max 40 kHz Bandbreite.

Alfa - Bravo - Charlie - Delta - Echo - Foxtrott - Golf - Hotel - India - Juliett - Kilo - Lima - Kike - November - Oslar - Papa - Quebec - Romeo - Sierra - Tango - Uniform - Viktor - Whiskey - X-Ray - Yankee - Zulu

Relaisfrequenz sowie Versatzfrequenz am Funkgerät einstellen, eventuell auch Pilotton zur Auftastung erforderlich. Versatzfrequenz auf 2 m: minus 0.6 MHz, 70 cm: 7.6 MHz, beobachten, Pausen einhalten, bei Überreichweiten (Mehrfachöffnungen möglich) kurze Aussendungen

	T
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 14	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 15
Wie verhalten Sie sich beim Empfang von Signalen mit "Doppler - Shift"?	Was versteht man unter "Frequenzablage" bei Relaisbetrieb?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 16	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 17
Nennen Sie drei anormale Ausbreitungsmöglichkeiten im 70 cm-Band oder 2 m Band.	Welche Betriebsverfahren werden im Satellitenfunkverkehr angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 18	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 19
Was verstehen Sie unter "Scatter-Verbindung"?	Was verstehen Sie unter "EME-Verbindung"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 20	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 21
Was verstehen Sie unter "Meteor-Scatter"?	Was verstehen Sie unter "Tropo-Scatter"?

Frequenzablage bei Relaisbetrieb bezeichnet die Differenz (shift) zwischen Empfangs und Sendefrequenz, im 2 m Band: minus 0.6 MHz, 70 cm: 7.6 MHz genormt. Die Ablage dient zur Trennung von Sendesignal und Empfangssignal im Relais.

Tritt vor allem bei Satellitenverkehr auf. Wenn sich Gegenstation nähert, auf tieferer Frequenz senden, bei Entfernung Sendefrequenz erhöhen. Die Bodenstation muss laufend die Sende und Empfangsfrequenz nachführen. Kann  $\pm 12\,\mathrm{kHz}$  betragen.

Satellitenbetrieb entspricht Relaisbetrieb mit Kanal oder Bandumsetzer. 2 m, 70 cm, 23 cm Band. Nachführbare Jagi Antennen, Berücksichtigung der Dopplerverschiebung. Sende und Empfangsfrequenz müssen getrennt nachgeführt werden, digitale Betriebsarten von Vorteil. Transponder setzt zwischen zwei unterschiedlichen Bändern um.

Überreichweiten: Reflexion an Sporadic E-Schicht, Troposphärisches Ducting durch Inversionsschichte, Scatter Verbindungen = Reflexion an Ionisationskanal durch Meteoriten oder Regen, Erde Mond Erde Verbindungen, Satellitenverbindung

Erde-Mond-Erde Verbindungen sind Reflexionsverbindungen, wobei der Mond als Reflektor verwendet wird. Es sind nachführbare Richtantennen, rauscharme Vorverstärker und Mindestsendeleistung notwendig. Selten Sprechfunk, meist digitale Schmalbandverfahren.

Scatterverbindungen sind Funkverbindungen, die auf Streueffekten beruhen. Man unterscheidet im Bezug auf die Ausbreitungsrichtung: Vorwärtsstreuung, Rückwärtsstreuung, Seitenstreuung. Richtantennen und hohe Sendeleistung werden benötigt. Geringes S/N, daher bevorzugt digitale Verfahren. Niederschlagsstreuung ist auch für Sprechfunk geeignet. Durchgänge wegen Änderung der Ausbreitungsbedingungen kurz halten.

Verbindung durch Rückstreuung am oberen Rand der Troposphäre. Richtfunkstrecke bis 200 km Reichweite möglich. Wegen geringer Rückstrahlung hohe Sendeleistung und Richtantennen nötig. Je nach Streurichtung unterscheidet man Vorwärtsstreuung, Rückwärtsstreuung und Seitenstreuung. Meist digital genutzt, Niederschlagsstreuung ermöglicht auch (kurze) Sprechfunkverbindungen.

Meteorscatterverbindungen weden durch Reflexionen an lokalen Elektronenwolken ermöglicht, die beim Verglühen von Meteoren an der oberen Erdatmosphäre kurzzeitig auftreten. Wegen Kurzlebigkeit bevorzugt digitale Hochgeschwindigkeitstelegrafie, Dauer wenige Sekunden bis Minuten, dann auch Sprechfunk möglich

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 22	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 23
Was verstehen Sie unter Überreichweiten, was unter dem Funkhorizont?	Wodurch werden starke Überreichweiten im 70 cm-Band verursacht?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 24	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 25
Wie verhalten Sie sich bei Überreichweitenbedingungen, wenn Sie im Relaisbetrieb arbeiten?	Wie können Sie sich über die herrschenden Ausbreitungsbedingungen informieren?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 26	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 27
Welche Faktoren beeinflussen die erzielbare Reichweite im 2m-Band?	Erklären Sie die Bedeutung der auch im Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QSO - QSY - QRL.
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 28	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 29
Erklären Sie die Bedeutung der auch im Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QRM - QRB - QSB.	Erklären Sie die Bedeutung der auch im Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QRT - QSL.
Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QRM -	Sprechfunk verwendeten Q-Gruppen: QR

Überreichweiten treten bevorzugt bei großflächigen Temperaturinversionen auf wobei Reichweiten über 1000 km keine Seltenheit sind. Ausbildung von Ducts ("atmosphärischer Wellenleiter") wobei das im 70 cm Band bevorzugt gegenüber dem 2 m Band auftritt.

Durch Anomalien in der Atmosphäre kann es Überreichweiten kommen, sporadic E-Verbindungen (,,Es") , oder Ducting durch Inversionsschichten. Überreichweiten können rasch wechseln, daher sind die Aussendungen kurz zu halten. Störung anderer Stationen ist möglich, wenn Stationsausrüstung nicht ausgewogen. Über 30 MHz tritt mit steigender Frequenz bei der Funkausbreitung quasioptisches Verhalten auf. Dämpfung, Brechung, Streuung, Reflexion und Beugung. Der Radiohorizont ist dabei ca.  $\frac{1}{3}$  größer als der optische Horizont, wird als Standardausbreitung bezeichnet.

Für die UKW-Ausbreitung sind Wettervorhersagen zweckmäßig, weiters die Sonnenaktivität, die durch Sonnenfleckenrelativzahl und den solar flux bei 2,8 GHz angegeben wird . Die Messung der Ausbreitungsbedingungen ist mit dem Empfang von Bakensendern möglich. Aktuelle Ausbreitungsbedingungen werden im Internet publiziert.

Bei Überreichweitenbedingungen sind Mehrfachauftastungen möglich, Funkverkehr kann gestört werden. Durch die Ablage wird der eigene Sendekanal nicht mitgehört, man bemerkt die Störung einer Verbindung nicht und kann auch nicht auf ein Break reagieren. Die Verbindungen sind daher kurz zu halten.

QSO ich habe Verbindung mit ...

QSY wechseln sie auf die Frequenz ... kHz

QRL entspricht in CW der Frage: "Is this frequency in use?", als Antwort: "bin beschäftigt, bitte nicht stören"

2 m Band vorwiegend auf optischen Horizont beschränkt (33% darüber hinaus). Bei Hindernissen, die gut reflektieren (zB Hochhäuser) Ausbreitung durch Mehrfachreflexion. Selten gibt es sporadische Es-Schichten, die Raumwellen reflektieren. Ausbildung von Ducts (atmosphärische Wellenleiter) mit Reichweiten über 1000 km (durch starke Sonneneinstrahlung oder Temperaturinversion). Dämpfende Faktoren: Nebel, Regen, Wälder.

**QRT** Stellen Sie die Aussendungen ein! oder ICH stelle den Betrieb ein.

QSL ich bestätige den Empfang, ich habe verstanden

QSL-Karte = Funkbestätigungskarte

**QRM** Ich werde gestört (Fremdstörungen)

QRB Entfernung zwischen unseren Funkstellen

**QSB** Ihre Signalfeldstärke schwankt

Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 30	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 31
Erklären Sie die Bedeutung der im Sprechfunk verwendeten Abkürzungen 73 - 55 - 88 - CL.	Was versteht man unter der Betriebsart "Packet-Radio", welche Betriebsverfahren werden dabei angewendet?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 32	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 33
Welche Faktoren beeinflussen die erzielbare Reichweite im 70 cm-Band?	Was verstehen Sie unter "Split-Betrieb"?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 34	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 35
Welche Verfahren werden bei ATV-Betrieb im 70 cm-Band angewendet und welche Besonderheiten sind dabei zu beachten?	Wie gehen Sie bei der Planung einer Amateurfunkverbindung zu einem bestimmten Ort vor?
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 36	Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 37
Wie teilen Sie der Gegenstation den Standort ihrer Amateurfunkstelle mit?	Was ist hinsichtlich der Herstellung oder Veränderung von Geräten für den Amateurfunkverkehr im 2 m oder 70 cm-Band zu beachten?

Packet Radio ist eine Maschinenbetriebsart (digital) d.h. es ist zusätzlich zB. ein PC erforderlich. Die Information wird in Datenpakete zerlegt und mit einer Adresse und Prüfsumme versehen. Mehrere Stationen können nacheinander denselben Kanal benutzen. Die Stationen sind europaweit vernetzt, damit Vergrößerung des Radiohorizonts. Protokoll AX 25, Funkverkehr kann mitgelesen werden, CQ an eine mitgelesene Station oder eigener Anruf wird gestartet.

73 beste Grüße

**55** viel Erfolg

88 Liebe und Küsse

CL "Close" bzw. Schließen der Station

Das ist der Betrieb mit unterschiedlicher Sende und Empfangsfrequenz. Der Empfänger bleibt auf der Sendefrequenz der Gegenstation, der Sender wird auf die von der Gegenstation genannte im zulässigen Frequenzband liegende Frequenz eingestellt. Sendefrequenzbereich darf nicht überschritten werden! Bezeichnung "QSX ... kHz" bei Telegrafie. "5 UP" oder "10 DOWN" im VOX-Betrieb.

Höhe des Standorts hat großen Einfluß, daraus ergeben sich Funkhorizont und Funkschatten.

70 cm Band: 430-—440 MHz quasioptisches Verhalten mit Dämpfung, Brechung, Streuung, Reflexion und Beugung. Ducting bei Inversionsschichten, Reflexion an Hindernissen (Felswand, Eisenbeton), Streuung durch Regenwolken.

Ausgangspunkt ist die verfügbare technische Ausrüstung (Frequenzband, Sendeleistung, Betriebsarten, Antennen).

Aus der Entfernung Festlegung ob innerhalb des Radiohorizonts, direkte Erreichbarkeit oder durch Relaisfunkstellen, Digipeater oder über Raumwellenausbreitung.

Sonst Satellit oder warten auf Überreichweiten aus Wettervorhersage. (Inversion)

ATV-Betrieb = Amateurfunk-Fernsehübertragung (Amateur Television). Neben Standardfunkausrüstung wird senderseitig eine Videokamera und ein ATV-Konverter benötigt.

Auf der Empfangseite ist ein Bildschirm erforderlich. Die Übertragung kann analog aber auch digital erfolgen. Abwicklung im  $70\,\mathrm{cm}$  Band oder bei höheren Frequenzen (23 cm) mit SAT Receiver und Pre-Amplifier auf 1,2 GHz. Zu beachten ist die hohe Bandbreite des Videosignals  $\Rightarrow$  Bandbreite max. 1 MHz.

Amateurfunker der Bewilligungsklasse 3 dürfen nur Geräte aus kommerzieller Fertigung im 2 m und 70 cm Band betreiben. Herstellung und Veränderung sind der Klasse 1 vorbehalten. Die Sendeleistung (PEP) darf maximal 100 W betragen. Es wird kein CE Kennzeichen benötigt. Für NICHT modifizierte Geräte sind keine Kontrollinstrumente für Frequenz, Spannung und Leistung erforderlich.

QTH (Standort) wird entweder mit geografischen Koordinaten (Längen und Breitengrad) übermittelt. Weiters mittels Ortsnamen oder QRA-Locator (Unterteilung der Erde in Groß, Mittel und Kleinfelder) Graz JN77RB (= Maidenhead Locator)

	1
Betrieb und Fertigkeiten [Klassen: 3] – 38	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 01
Sie haben einen abstimmbaren Leistungsverstärker - wie stimmen Sie ihn ab?	Ohmsches und Kirchhoff'sches Gesetz
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 02	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 03
Begriff Leiter, Halbleiter, Nichtleiter	Kondensator, Begriff Kapazität, Einheiten - Verhalten bei Gleich- und Wechselspannung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 04	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 05
Spule, Begriff Induktivität, Einheiten - Verhalten bei Gleich- und Wechselspannung	Wärmeverhalten von elektrischen Bauelementen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 06	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 07
Stromquellen (Kenngrössen)	Sinus- und nicht-sinusförmige Signale
	1

Ohmsches Gesetz gibt den Zusammenhang zwischen einem Widerstand (R) der anliegenden Spannung (U) und dem durch den Widerst. fließenden Strom (I) wieder.

$$U = I \cdot R$$
  $I = U/R$   $R = U/R$ 

- Kirchhoffsches Gesetz Parallelschaltung von Widerst., Gesamtstrom = Summe der Teilströme.
- Kirchhoffsches Gesetz Widerst. in Reihe geschaltet, Gesamtspannung = Summe der Teilspannungen.

Der Leistungsverstärker ist immer abstrahlungsfrei abzustimmen. Dies wird durch Verwendung einer Dummy Load erreicht (Kunstantenne = absorbierender Widerstand). Die Anpassung an die Betriebsantenne ist auf ein Minimum zu beschränken, wenn auf der gewählten Frequenz kein erkennbarer Funkverkehr stattfindet.

Kondensator Ladungsspeicher; besteht aus zwei elektr. leitenden Materialien, durch Isolator getrennt. Bei Gleichspannung lädt er sich auf und kann später die Ladung an einen Verbraucher abgeben. Bei Wechselspannung durch die laufende Umladung wird er zu einem Stromfluss im Leitungskreis, der mit steigender Frequenz zunimmt.

Einheit Farad (F) für Kapazität Kürzel C Kleinere Einheiten Milli-  $(10^3)$  bis Picofarad  $(10^{12})$  Leiter Materialien, die den elektr. Strom sehr gut leiten. Alle Metalle, Kohle und Säuren. Beste Leitfähigkeit: Silber, Kupfer, Aluminium, Gold, Messing.

**Halbleiter** Materialien, die Leitfähigkeit aufgrund physikalischer oder elektrischer Einflüsse ändern (Silizium, Germanium).

Nichtleiter Isolatoren leiten schlecht bis gar nicht. Keramik, Kunststoff, trockenes Holz. Gute Isol.: Glas, Keramik, Teflon, Glasfaser Harz, Gummi.

Alle Metalle und die meisten guten Leiter erhöhen mit steigender Temperatur ihren Widerstand.  $PTC \Rightarrow positive temperatur coefficient$ 

**Kenngrößen** gibt an um wie viel Ohm sich der Widerstand ändert, wenn die Temperatur um 1 Grad erhöht wird

Einheit Ohm/Grad

Spule eine oder mehrere Windungen eines Leiters auf einen magnetischen Kern (Induktivität)

Gleichspannung baut in der Spule ein Magnetfeld auf

Wechselspannung durch den Richtungswechseln des Stromes kommt es zu Richtungswechseln des Magnetfeldes (Selbstinduktion) der dem verursachenden Strom entgegen wirkt. Mit steigender Frequenz nimmt Widerstand zu; als induktiver Blindwiderstand (XL) bezeichnet.

Kleinere Einheiten Millihenry, Mikrohenry, Pico<br/>H  $0,001~\mathrm{H}$  = 1 mH =  $1000~\mathrm{microH}$ 

Sinusförmige Signale haben zeitlichen Verlauf der exakt einer mathemat. Sinusfunktion entspricht und sind frei von Oberwellen (zB Spannung des Wechselstromnetzes).

Nicht sinusförmige Signale Wechselspannungen mit beliebigem Kurvenverlauf. Dreieck-, Rechteck-, Trapez-, Sägezahn-, Rauschsignale: Kombination aus aus mehreren Sinussignalen.

Kenngrößen bei Gleichspannung  $\operatorname{Spannung}$  (Amplitude)

bei Wechselspannung 3 Kenngrößen: Kurvenform, Scheitelspannung (V), Frequenz (Hz) / Polaritätswechsel/sec Gleichstrom Primärbatterien Durch chemischen Prozess wird elektrische Spannung zwischen zwei Polen erzeugt. Strom kann entnommen werden (Entladung).

**Sekundärbatterien** Akkus vorher aufladen, dann Strom entnehmen.

Beispiele Bleiakku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metallhybrid-Akku, Lithium-Ionen-Akku, Solarzelle, Piezo-Elemente

 ${\bf Kenngr\"oße}$ Spannung, Strombelastbarkeit, Kapazität (Fassungsverm\"ogen) in Ah

Die 220 V Steckdose liefert Wechselstrom mit 50 Hz.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 09
Gleich- und Wechselspannung - Kenngrößen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 11
Serien- und Parallelschaltung von $R, L, C$
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 13
Wirk-, Blind- und Scheinleistung bei Wechselstrom.
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 15
Berechnen Sie den induktiven Blindwiderstand einer Spule mit 30 µH bei 7 MHz (Werte sind variabel)

Gleichspannung Spannung ist konstant, die Polarität verändert sich nicht. Kürzel DC (direct current) Kenngrößen Spannung, Strombelastbarkeit der Quelle, Kapazität in Ah

Wechselspannung Spannung und Polarität ändern sich laufend (→ Frequenz); der zeitliche Verlauf kann als Kurve dargestellt werden.

Kürzel AC (alternating current)

Kenngröße Spannung, Amplitude, Frequenz, Kurvenform, Strombelastbarkeit der Quelle

Formelzeichen  $f = \frac{1}{T}$ 

Einheit Hertz (Hz, kHz, MHz)

Bei zunehmenden Frequenzen wird Stromfluss im Leiter immer mehr zum Rand gedrängt. Strom fließt praktisch nur an der Außenhaut. Dadurch steigt der Widerstand an, was zu Leistungsverlust führt, nicht bei Gleichstrom. Dicke HF Leiter auch als Rohre ausgeführt.

Abhilfe viele dünne Adern vergrößern die Oberfläche. Dickere Drähte und Versilbern der Leiter

Größenordnung Eindringtiefe des Stroms 9,38 mm bei  $50~\mathrm{Hz},\,70~\mu\mathrm{m}$ bei  $1~\mathrm{MHz},\,7~\mu\mathrm{m}$ bei  $100~\mathrm{MHz}$ 

Serienschaltung

von R und L

 $R_{\rm ges} = R_1 + R_2$ 

Parallelschaltung

von R und L

Parallelschaltung von C $C_{\rm ges} = C_1 + C_2$ 

 $L_{\rm ges} = L_1 + L_2$ 

Serienschaltung von C

$$R_{\text{ges}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$
  
 $L_{\text{ges}} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$ 

 $C_{\text{ges}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$ 

Wird ein Material in eine Spule eingebracht, erhöht dies die Induktivität der Spule. Permeabilität ist jene Materialkonstante, die angibt um wie viel höher die Induktivität gegenüber Vakuum ist.

Formelzeichen  $\mu$ 

Luft Eisen 5000 Beispiele Aluminimum 250 Mu Metall 100 000 Nickel 600

Wirkleistung nur ohmsche Widerstand (Verbraucher) vorhanden.

Blindleistung nur kapazitive oder induktive Verbraucher vorhanden.

Scheinleistung ohmsche und (kapazitive oder induktive) Verbraucher vorhanden.

Achtung! Wirk- und Blindleistung können nicht addiert werden, da Wirk- und Blindströme nicht gleichphasig sind.

Isolierende Schicht zwischen den Platten eines Kondensators. z.B. Keramik, Kunststoff; Teflon

Kenngößen Dielektritätskonstante, Materialkonstante die angibt um wie viel höher die Kapazität gegenüber Vakuum ist, wenn dieses Material zwischen den Kondensatorplatten angeordnet wird.

Beispiele Luft 1, Papier 1-4, Teflon 2, Wasser 80, destilliertes Wasser isoliert

Eigenschaften Hohe Dielektritätskonstante, hohe Spannungsfestigkeit, geringe Dicke

siehe Skriptum, Seite 39, Frage T15

Ohmscher Widerstand bei Gleichstrom nur Ohmscher Widerstand, keine Phasenverschiebung ("Wirkwiderstand"), Leitwert ist Kehrwert des Ohmschen Widerstands:  $G = \frac{1}{R}$ . Einheit Siemens (S).

Blindwiderstand Phasenverschiebung Strom  $(+90^{\circ})$  und Spannung  $(-90^{\circ})$  bei C"Reaktanz". Einheit Ohm.

Scheinwiderstand Phasenverschiebung von 0–90°. RCund RL-Kombinationen. "Impedanz". Einheit Ohm.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 17
Der Transformator - Prinzip und Anwendung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 19
Der Resonanzschwingkreis - Anwendungen in der Funktechnik
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 21
Filter – Arten, Aufbau, Verwendung und Wirkungsweise
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 23
Die Diode - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung

Gemeinsamer Eisenkern mit 2 Wicklungen (Spulen) fließt Wechselströme in Spule (Primärspeicher). Dabei induziert das erzeugte wechselnde Magnetfeld in der 2. Spule (Sekundärspule) eine Wechselspannung. Die Wechselspannungen sind proportional zu den Windungszahlen = Übersetzungsverhältnis.

Anwendung Stromversorgungs-, NF- und HF-Technik

Übertrager anderes Wort für Transformator

**Kenndaten** Primär- / Sekundärspannung, Windungszahlen, Übersetzungsverhältnis, maximal übertragbare Leistung, Impedanz

siehe Skriptum, Seite 38, Frage T16

Selektionsmittel (Filter) eingesetzt, um Signale einer Frequenz hervorzuheben oder zu unterdrücken.

Anwendung:  $\bullet$  Eingang  $\bullet$  Schaltung von Empfänger<br/>n $\bullet$  HF Verstärker  $\bullet$  Oszillator

**Parallelschwingkreis** hohe Impedanz in Resonazfall nur erwünschte Signale gelangen in Empfänger

Serienschwingkreis nutzt niedere Impedanz i. Resonanzfall um unerwünschte Signale einer Frequenz werden "kurzgeschlossen", alle anderen gelangen in Empfänger.

Zusammenschaltung von Kondensator und Spule. Zusammenschaltung weist einen frequenzabhängigen Scheinwiderstand Z (Impedanz) auf. Jedes Element hat frequenzabhängigen Blindwiderstand  $X_c$  bzw.  $X_l$ .  $X_c$  nimmt mit Frequenz ab,  $X_l$  nimmt zu.

Parallelschwingkreis Z bei Resonanz Maximum Serienschwingkreis Z bei Resonanz Minimum Kenngrößen Resonanzfreq., Blindwiderstand v

C und L gleich Impedan<br/>zZ wird ohmsch. Bandbreite Güte  $Q=\frac{f}{B}.$ ho. Maxi.<br/>Z=Paral. Kreis, tif. Min. Z=Serienkr.

 $Hoch pass filter, \ Tiefpass filter, \ Bandpass filter.$ 

Bandpass Eingang von Empfängern

Oberwellenfilter am Ausgang von Sendeverstärkern

## Kenngrößen

- Grenzfrequenz (u.G b Hochp. o. G b. Tiefp.)
- Bandbreite (b. Bandpass)
- Durchlassdämpfung, Flankensteilheit (Anzahl Filterstufen)
- Welligkeit (Durchlass nicht alle Frequenz gleich)
- Quarzfilter: extr. Hohe Güte aufber. Sign. Empfänger u. Sender
- Aktive Filter: Im NF-Bereich Operationsverstärker für Audio Signale (Analogfilter). DSP (Digitale Filter).

f = 159/?? $15 * 30 = 7.49 \,\text{MHz}$ 

Halbleiter Bauelement mit P-N-Übergang

P-Schicht Anode
N-Schicht Kathode

Anwendungen Gleichrichter (da nur 1 Flussrichtung)

Durchlass +Pol an Anode min. 0.7 V

Sperre +Pol an Kathode gekennzeichnet Ring

Kenngröße Max. Sperrspannung, Strombelastbarkeit

**Bauform** Schraubbef. (Kühlung) Kunstoff-Glasgehäuse, Mehrfachdioden in 1. Gehäuse Ihre Leitfähigkeit kann durch physikalische Einflüsse gesteuert werden. Material: Silizium, Germanium. "Dotierung": Verunreinigung des Grundmaterials. Je nach Dotierung entsteht P-Leiter (Ladungsträger) oder N-Leiter (Ladtr.). Wichtige Eigenschaften kommen erst zustande wenn P+N Leiter zusammengebracht werden.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 24	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 25
Der Transistor - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung	Die Elektronenröhre - Aufbau, Wirkungsweise und Anwendung
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 26	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 27
Arten von Gleichrichterschaltungen - Wirkungsweise	Stabilisatorschaltungen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 28	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 29
Hochspannungsnetzteil - Aufbau, Dimensionierung und Schutzmaßnahmen	Welche Arten von digitalen Bauteilen kennen Sie? - Wirkungsweise
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 30	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 31
Was sind elektronische Gatter? - Wirkungsweise	Messung von Spannung und Strom am Beispiel eines vorgegebenen Stromkreises

Aufbau, Wirkungsweise Luftleerer Glaskolben. Elektroden, Kathode wird zum Glühen gebracht, emittiert Elektronen, Anode fängt Elektronen auf (Stromfluss nur in dieser Richtung möglich, Diode) Gitterförmige Elektrode zwischen Anode und Kathode: Anodenstromänderung durch kleine Spannungsänderung (Triode)

**Anwendung** als HF-Verstärker (PA = Power Amplifier)

Halbleiter Bauelement. Besteht aus 2 N-Leitern zwischen denen eine dünne Schicht eines p-Leiters liegt (NPN-Typ; auch PNP-Typ möglich).

Mitl. Schicht Basis äußeren Sch. Emitter & Kollektor j. Schicht hat Anschluss In digit. Schaltkreisen Vielzahl v. Transist. auf gemeinsame Unterl. Substrat aufgebracht.

**Kenndaten** Typ NPN oder PNP. Stromverstärkung, max. Kollektorspannung, Strom, Grenzfrequenz

**Anwendungen** Verstärker NF-HF Oszillatoren, Signalerzeugung, Schalter, Regelkreise

In Stromversorgungs-Funk- Verstärkern- und Messgeräten. Einfachste Form: Zenerdiode und Vorwiderstand Spannungsstabilisierung durch Zenerdiode und Längstransistor. Spannungen über x Volt werden durch Zenerdiode und Transistor "vernichtet". Nach dem Transistor liegen immer max. x Volt an. Festspannungsregler: komplette Stabi - Schaltung in einem IC Festspannungsregler sind als integrierte Schaltkreise fertig erhältlich

Einweg Gleichri.: Trafo (230)V-12V)-Diode-Halbwelle Kondensator:  $\operatorname{Es}$ wird nur positive verwendet, hohe Restwelligk., 50 Hz Doppelweg Gleichri.: Trafo (Mittelanzapfung beider Halbwellen), 2 Dioden, Verbind. beider Dioden zum Kondensator: Beide Halbwellen verwendet, geringe Restwelligk. 100 Hz Vollweg/Brückengleichr.: Trafo (1 Wicklung nötig)-4Dioden-Kondensator: beide Halbwellen verwendet, geringe Restwelligkeit, 100 Hz Glättung Restwelligk. D. Kondens.

Dienen der Erzeugung und Verarbeitung von digit. Sign. weisen nur zwei binäre Spannungszustände (0 o.1) auf Arbeiten grundsätzlich nichtlinear keine Zwischenwerte Vorteile: Rechenoperationen im binären Zahlenraum Gatter: logische Verknüpfung UND ODER Kippstufen: (getriggert eigenständig hin und her schalten) Puffer: Signalfolgen speichern u. ausgeben Zähler: Impulse in vorgegebener Zeit ermitteln Anzeigen: Zahlen u. Buchst. Sichtbar macht (Display)

Spannungsverdopplung durch schalten von Kondensatoren in Reihe (bei der Gleichrichtung) Gleichspannung ab 500V absolut lebensgefährlich Ab 50 V Berührungsschutz, Hochspannungskäfig (Deckelschalter) Entladungswiderstände über Elkos. Vor jeden Eingriff: Netzstecker ziehe, entladen der Elkos abwarten

Spannung: wird mit Voltmeter(Innenwiderstand möglichst hoch) Parallel zum Schaltungsteil gemessen Strom: mit Amperemeter (Innenwiderstand möglichst gering) Durch auftrennen des Stromkreises in Reihe gemessen

Sind die einfachste Form digitaler Bauelemente Sie verknüpfen zwei oder mehrere digitale Eingangssignale mit digitalen Ausgangssignal Gatter kennen nur 2 Zustände z.B. low or high, aktiv oder passiv, 0 oder 1.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 32	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 33
Erklären Sie die prinzipielle Wirkungsweise eines Griddipmeters, Anwendung und Funktion	Erklären Sie die Funktionsweise eines HF-Wattmeters
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 34	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 35
Erklären Sie die Funktionsweise eines Oszillografen (Oszilloskop)	Erklären Sie die Funktionsweise eines Spektrumanalysators
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 36	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 37
Begriff Demodulation	Zeichnen Sie das Blockschaltbild eines Überlagerungsempfängers
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 38	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 39
Was verstehen Sie unter Spiegelfrequenz und Zwischenfrequenz?	Erklären Sie die Kenngrößen eines Empfängers - Empfindlichkeit, intermodulationsfreier Bereich, Eigenrauschen

Das hochfrequente Signal wird direkt oder über Richtkoppler (richtungsabhängiges Abzweigen von elektromagnetischen Wellen aus einer Leitung) einem Diodengleichrichter zugeführt. Bei konstantem Abschlusswiderstand wird Skala des Messwerks direkt in Watt kalibriert. Messen des SWR (Stehwellenverhältnis 1:unendlich) Kontrolle der Impedanz Leistungsmesser f. fwd (hinlaufende) und refl. (rücklaufende) Welle auf der Basis von Diodengleichrichtern

Zur Bestimmung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises Besteht aus einem einstellbaren Oszillator, wenn beide Frequenzen übereinstimmen, wird dem Oszillator Energie entzogen (wird am Messinstrument angezeigt) somit kann die Frequenz festgestellt werden.

Können mehrere Signale mit verschiedenen Frequenzen gleichzeitig in wählbaren Frequenzbereich dargestellt werden. Über eine Kathodenstrahlröhre erfolgt optische Darstellung der in einem Signal enthaltenen Frequenzen X = Frequenzen y = Amplitude Damit lassen sich ein Frequenzbereich, das Nutzsignal u. ev. unerwünschte Aussendungen sowie deren Stärke messtechnisch erfassen.

Mit Oszillogr. kann der zeitliche Verlauf sinusförmiger o. nichtsinusf. Signale dargestellt und gemessen werden. Horiz. Achse  $\mathbf{x}=\mathbf{Z}$ eit, vertik. Achse  $\mathbf{y}=\mathbf{S}$ pannung In einer Kathodenstrahlröhre treffen gebündelte Elektronen auf einen Bildschirm und bringen ihn am Auftreffpunkt zum Leuchten Die Ablenkfrequenz kann eingestellt und an die Frequenz des Darzustellenden Signals angepasst werden.

Antenne Bandpassfilter HF Verstärker Mischer (Empfangsfrequenz mit VFO Frequenz) ZF (Quarz) Filter (Bandpassfilter) ZF Verstärker Produktdetektor(SSB Demod, BFO Frequenz liefert Träger) NF Verstärker (liefert AGC an ZF und HF Verstärker) NF Endstufe

Bei Demodulation wird das NF Signal (Sprache, Daten) aus dem modulierten HF Signal zurückgewonnen Je nach Modulationsart ist Demodulator unterschiedlich aufgebaut u. trägt versch. Bezeichnungen FM – Ratiodetektor (LC Schwingkreis) Quadraturdemodulator AM Diodendetektor (eine Diode ein RC-Glied für Rückgewinnung des Nutzsignals ausreichend) SSB Produktdetektor (wie AM zuzsätzlich dazumischen des Trägers durch BFO)

Empfindlichkeit: kleinste Signalpegel der noch empfangen werden kann ist MDS (minimal detectable signal) definiert als das Signal, das mit einem SN Wert von 3 dB feststellbar ist. Signalp. von ca. 0,2 müV intermodulationsfreier Bereich: Abstand zweier gleich starker Signale, die ein Empfänger verkraften kann, ohne zu übersteuern (gute Werte; 90 dB) Eigenrauschen: (noise level) von allen Rau.QU. im Empfänger zusammenwirkt, wenn kein Eingangs. vorhanden.

Spiegelfrequenz ist die zweite unerwünschte Empfangsfrequenz eines Überlagerungsempfängers, da bei jeder Mischung Summen und Differenzfrequenzen entstehen. Unterdrückung durch Bandpassfilter im Eingang (lässt nur Empfangsfrequenz durch). Zwischenfrequenz: Frequenz auf die das Empfangssignal in Überlagerungsempfänger mit Hilfe eines Lokaloszillators heruntergemischt wird.

	1
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 40	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 41
Erklären Sie den Begriff des Rauschens Auswirkungen auf den Empfang.	Mischer in Empfängern - Funktionsweise und mögliche technische Probleme
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 42	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 43
Nichtlineare Verzerrungen - Ursachen und Auswirkungen	Empfängerstörstrahlung - Ursachen und Auswirkungen
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 44  Mikrofonarten - Wirkungsweise	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 45  Prinzip, Arten und Kenngrößen der Einseitenbandmodulation
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 46	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 47
Prinzip, Arten und Kenngrößen der Pulsmodulation	Erklären Sie die wichtigsten Anwendungen der digitalen Modulationsverfahren

Bauteil/Schaltung zur Mischung zweier Signale mit unterschiedlichen Frequenzen (Amplituden beeinflussen einander) Mischung der Empfangsfrequenz erfolgt mittels Oszillator zur Zwischenfrequenz es entstehen Summe und Differenz der beiden Frequenzen Spiegelfrequenz muss schon am Eingang ausgefiltert werden (Bandpass), sonst Gefahr des Spiegelfrequenzempfangs.

Unregelmäßige therm. Elektronenbewegungen erzeugen in jedem Bauteil unregelm. Stromschwankungen, die als Rauschen (Noise) bezeichnet w. geringe Bandbreite niedriger Rauschpegel. Auf Gerätebauteile zurückzuführende Rauschqu. ergeben Eigenrauschen. Abhilfe: Rauscharme Bauteile, Kühlung Äußeres Rauschen entst. d. atmosphärisches- galaktischen Rauschen und dem sog. man made noise (techn. Rauschqu.) äußere Rauschen ist frequenz- & Standort abhängig.

Ursache: Jeder Oszillator ist Sender klei-Leistung. Muss vom Antenneneingang ner (Überlagerungsempfänger) entkoppelt werden. Keine Abstrahlung Entkoppelung erfolgt durch HF Vorverstärker, aktive Mischer, Bandfilter (nur Empfangssignal) Messung mit Spektrumanalysator am Antenneneingang bzw. Antenne am Spektrumanalysator zur Lokalisierung der Abstrahlung

Nichtlineare Verzerrungen = Intermodulation (Kreuzmodulation) Entstehen: durch Aussteuerung einer Stufe in den nichtlinearen Kennlinienteil durch starke Signale im Empfangszweig Vorstufe des Empfängers mischt unerwünschte Signale in den Empfangsbereich hinein (Geistersignale) Abhilfe: durch einschalten eines Abschwächers vor dem Empfänger In Sendern: häufigste Ursache von unerwünschten Nebenaussendungen Übersteuerung durch unsachgemäße Bedienung

ausgehend von AM Signal, Unterdrückung von Träger und einem Seitenband (Filter- o. Phasenmethode) Filter: Quarz lässt nur Seitenband durch Phase: SSB Signalerzeugung über Phasenschiebernetzwerk Träger 50Kenngrößen: Trägerunterdrückung, unterdrückt unerwünschtes Seitenband, Spitzenausgangsleistung Vorteil: bessere Leistungsausbeute (Reichweite), halbe Bandbreite, weniger störanfällig (Fading)

Kohlemikrofon\* externe Stromversorgnung, Membran presst Kohlkörnchenschicht zusammen, Druck ändert elektrischen Widerstand

Kondensatormikrofon\* 2 Platten; Abstand ändert sich mit Sprache

Elektretmikrofon\* Kunstharzmasse bildet Elektret, ändert beim Verformen die Ladung der Kapazität, Ausgangssignal hochohmig, daher Einbaueines Vorverstärkers

 $\begin{array}{ccc} \textbf{Dynamisches Mikrofon}^{\dagger} & \text{Membran mit beweglicher Spule verbunden, taucht} \\ & \text{in Magnetfeld eines Dauermagneten ein, induziert Wechselspannung} \end{array}$ 

Kristallmikrofon<sup>†</sup> Kristalle aus Seignetsalz und Keramiken geben bei mechanischer Belastung elektrische Spannung ab, Piezoeffekt, Membran

\* externe Stromversorgung † interne Stromversorgung

FSK (Frequenzumtastung, 2 definierte Frequenzen): RTTY, Packet Radio PSK (Phasenumtastung, Träger wird um 45° oder 90° verschoben, 2 oder 4 Zustände): PSK 31, Datenübertragung QAM: (Quadrature Amplitudenmodulation, Kombination von Amplitudenund Phasenmodulation): digitales Fernsehen, Da-

tenübertragung

PAM: Pulsamplitudenmodulation PDM: Pulsdauermodulation PFM: Pulsfrequenzmodulation PCM: Pulscodemodulation Kenngrößen: Modulationsgrad, Frequenzhub oder Codierung Anwendung bei hohen Frequenzen

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 48	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 49
Erklären Sie die Begriffe CRC und FEC	Prinzip und Kenngrößen der Frequenzmodulation
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 50	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 51
Prinzip und Kenngrößen der Amplitudenmodulation	Erklären Sie den Begriff Modulation (analoge und digitale Verfahren)
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 52	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 53
Oszillatoren - Grundprinzip, Arten	Erklären Sie den Begriff VCO
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 54	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 55
Erklären Sie den Begriff PLL	Erklären Sie den Begriff DSP
	1

Modulationssignal verändert die Grundfrequenz des Sendeoszillators Kenngrößen: Frequenzhub in kHz (Änderung Trägersignal, üblich 5 kHz). Modulationsindex (Verhältnis Frequenzhub- Modulationsfrequenz) Lautstärke liegt in Frequenzauslenkung des Trägers FM auf 2m und 70 cm Band

CRC: Cyclic Redundancy Check: Mitsenden einer binären Prüfsumme, Empfänger berechnet selbst und vergleicht, wenn ungleich, Anforderung Wiederholung (ARQ = automatic repeat request) FEC: Forward Error Correction mitsenden redundanter Information, erlaubt Korrektur von Fehlern bei Decodierung

Modulation: Aufprägen eines niederfrequenten Signals auf einen hochfrequenten Träger analog: Niederfrequentes Signal kann jeden Wert zwischen Maximum und Minimum annehmen Digital: Niederfrequentes Signal kann nur 2 Zustände annehmen 0 oder 1 Verfahren ist mathematische Multiplikation

Modulationssignal verändert die Ausgangsleistung des Senders Kenngröße: Modulationsgrad 0zu Verzerrungen) Frequenz des Modulationssignals ergibt Bandbreite der Seitenbänder Lautstärke liegt in Amplitude des Trägers AFU auf KW praktisch nur mehr in SSB

VCO: voltage controlled oscillator. spannungsgesteuerter Oszil. Aufbau: Dem frequenzbestimmenden LC (Resonanzschwingkr.) wird eine Kapazitätsdiode parallel geschaltet. An die Diode wird eine variable Gleichspannung angeschlossen Diode ändert je nach Spannung die Kapazität, dadurch auch Die Ausgangsfrequenz des Oszillators Anwendung: PLL Schaltung Superhet

Ein Oszillator erzeugt ein Wechselspannungssignal gewünschter Frequenz u. Kurvenform, ist ein Verstärker bei dem ein Teil des Ausgangsignals wieder an Eingang zurückgeführt wird Arten: VFO (variable frequency osc.) durch abstimmbaren Schwingkreis X(C)O (xtal crystal osc.) Quarzoszillator nur in geringen Umfang zu verändern - hohe Güte & Temperaturstabilität VCO (voltage controlled osc.) Spannungsgesteuerter Oszillator

DSP: digital signal prozessing Realisierung der Aufgaben von Sendern, Empfängern, Oszillatorn, Verstärkern, Filtern, Mischer, etc. durch Digitaltechnik Sampling des Analogsignals Umwandlung mit ADC (analog digital converter) in einen digitalen Wert signal processing Umwandlung mit DAC (digital analog) in ein analoges Signal anti aliasing filter: Verhindern von zu hohen Frequenzen am Eingang

PLL: phase locked loop Aufbau: Ausgangsfrequenz eines VCO wird über Frequenzteiler einem Phasenvergleicher zugeführt. Referenzfrequenz kommt vom Quarzoszillator. Am Ausgang: veränderliche Gleichspannung, die die Kapazitätsdiode des VCO steuert, dadurch wird der VCO immer auf die Sollfrequenz eingestellt. Anwendung: quarzstabile Frequenzen, wesentlich höher, als mit Quarz zu erzeugen Andere Frequenzen durch Änderung des Teilungsverhältnisses.

Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 56	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 57
Erklären Sie die Begriffe sampling, anti aliasing filter, ADC/DAC	Merkmale, Komponenten, Baugruppen eines Senders
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 58	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 59
Zweck von Puffer- und Vervielfacherstufen, Aufbau	Aufbau einer Senderendstufe, Leistungsauskopplung
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 60  Anpassung eines Senderausganges an eine symmetrische oder asymmetrische Antennenspeiseleitung	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 61  Der Antennentuner, Wirkungsweise, 2  typische Beispiele
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 62	Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 63
Antennenzuleitungen - Aufbau, Kenngrößen	Erklären Sie den Begriff Balun. Aufbau, Verwendung und Wirkungsweise
	<u> </u>

Mikrofon, Verstärker, Oszillator Balance Modulator (liefert Seitenbänder aus AM vom Mikrofon) Quarzfilter (LSB oder USB) Mischer mit VFO auf HF Bandpass (nur HF, Spiegelfrequenzen wegfiltern) Verstärker: Treiber, Endstufe Anpassung an der Endstufe Tiefpass (Oberwellen wegfiltern) Antenne

sampling: Abtasten der Amplitude eines Signals in einer bestimmten Frequenz anti aliasing filter: Verhinderung am Eingang, dass zu hohe Frequenzen digitalisiert werden (Tiefpass) ADC/DAC: converter (digital analog bzw. analog digital)

Senderendstufe verstärkt das Signal auf die gewünschte Sendeausgangsleistung verstärkende Elemente: Röhren, Transistoren Leistungsauskopplung: Transformieren des Hochfrequenzwiderstandes der verstärkenden Elemente auf den Normwiderstand der Senderschnittstelle (50 Ohm), dadurch optimale Leistungsabgabe Tiefpassfilter dient zur Oberwellenunterdrückung

Pufferstufe: Entkopplung des Oszillators von den nachfolgenden Stufen, Aufbau wie ein sehr schwach gekoppelter Verstärker Vervielfacher: Eine stark übersteuerte Verstärkerstufe erzeugt viele Oberwellen. Am Ausgang filtert ein Resonazkreis die gewünschte Oberwelle aus, unterdrückt die anderen Oberwellen und die Grundwelle

Antennentuner (Anpassung) dient zur Resonanzabsimmung der Antenne Optimal an der Antenneschnittstelle meistens aber bei Schnittstelle Senderausgang-Antennenkabel Sender erhält dadurch geforderten Nennwiderstand (50 Ohm), dadurch erhält man die geforderte Nennleistung des Senders Fehlt Anpassung: Schutzschaltung regelt Sendeleistung auf wenige Watt zurück

Optimale Leistungsübertragung: wenn Senderschnittstelle und Speiseleitung bezüglich Wellenwiderstand und Symmetrieeigenschaften übereinstimmen stimmen Kenngrößen nicht überein: Transformieren (Widerstand, Anpassung) symmetrieren (mittels Balun)

Balun = balanced to unbalanced Verwendung: Anpassen einer symmetrischen Last an eine unsymmetrische und umgekehrt, z.B. Koaxkabel an Dipol Wirkungsw.: eines der beiden gegenphasigen Signale wird mit Verzögerungsleitung oder einen Übertrager gleichsinnig zum anderen gedreht und zu diesem parallel geschaltet. Dadurch sinkt die Impedanz auf  $\frac{1}{4}$  ab und es erfolgt Anpassung der Wellenwiderstände. Wird nicht symmetriert, treten am Koax Mantelwellen auf, Schirmwirkung geht verloren, Kabel strahlt (Antenne)

Symmetrische: Bandkabel, Paralleldrahtleitung Aufb: 2 Leiter, isol. Abstandh. Unsymmetrische: Koaxkabel Aufbau: Innenleiter, Dielektrikum, Außenleiter,Isol. Hohlleiter: verlustarmer Transport von HF Energie Aufbau: Rohre ohne Innenleiter, Querschn. Zusammenh. mit Wellenlänge (Kupfer, Alu. versilbert) Kenngrößen: Impedanz, Wellenwiderst. 50 Ohm, Verkürzungsfaktor (Kabelkennwert), Belastbarkeit (alle Werte unabhängig v. Länge und Frequenz) Dämpfung LÄNG. & FREQUENZABH.

Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 65  Die Vertikalantenne - Aufbau, Kenngrößen
Die Vertikalantenne - Aufbau, Kenngrößen
und Eigenschaften
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 67
Strahlungsdiagramm einer Antenne
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 69
Breitbandantennen - Aufbau, Kenngrößen und Eigenschaften
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 71
Erklären Sie den Begriff Wellenwiderstand

vertikale Aufstellung = polarisation Verwendung von Viertelwellenstrahlern Fehlende Strahlerhälfte vom Erdnetz/ Radials simuliert im Resonanzfall ca. 30 Ohm Strahlungswiderstand Horizontale Charakteristik ergibt Rundstrahler Vertikale Charakteristik abhängig von Bodeneigenschaften Verwendung: Mobilantennen (Fahrzeug = Gegengewicht) Kenngrößen: Wirkungsgrad, vertikaler Abstrahlwinkel, Bandbreite

Dipol: Antenne aus 2 gleich langen Leiterhälften Halbwellendipol: elektrische Gesamtlänge  $\frac{\lambda}{2}$  Mittige Anspeisung: Widerstand 50 Ohm, dadurch symmetrische Anspeisung durch Koax und Balun leicht möglich Strahlungsdiagramm: Form einer 8 (Strahlungsminima in der Antennenebene) alle linearen Antennenformen lassen sich auf Dipole (bzw. Kombinationen) zurückführen. Verwendete Formen: gestreckte Drahtdipole, abgewinkelte Dipole (inverted V)

zeigt die räumliche Verteilung des abgestrahlten Feldes (Energiedichte Verteilung) Unterschied Rundstrahl / Richtantenne Bezugsfläche: Erdoberfläche Horizontaldiagramm / Vertikaldiagramm Kenngrößen: vertikaler Erhebungs- Abstrahlwinkel Horizontaler Öffnungswinkel (3dB Abfall-Winkel) Haupt- Nebenkeulen dB Vor- Rückwärts-Verhältnis (Haupt-Rückkeule)

Verbindung mehrere Dipole über Koppelleitungen (Gruppenantenne) dadurch haben alle Dipole die gleiche Abstrahlphase, ausgeprägte Richtwirkung Gewinnverdoppelung (3 dB) bei jeder Dipolzahlverdoppelung Reflektor hinter Gruppenantenne erhöht Gewinn Kenngrößen: Frequenz(bereich), Impedanz, Gewinn, Öffnungswinkel (horizontal & vertikal), Rück-Seitendämpfung, Nebenkeulen

Breitbandantennen sind gekennzeichnet, dass innerhalb eines definierten Frequenzbereichs die Antenneneigenschaften nicht ändern speziell Fußpunktimpedanz (Schnittstellenwiderst.) Bandbreiten von 1:2 bis 1:10 erzielbar Realisierung: Dicke Antennenelemente (Rohr- Reußenform – mechanische Grenzen) Belastung der Ant., um linearen Stromfluss herbeizuführen (Verluste von bis zu 50aufwendige geometrische Bauform (LogPer) Kenngrößen: Bandbreite, Wirkungsgrad

Ergänzung eines aktiv angespeisten resonanten Halbwellendipol durch 2 oder mehrere Halbwellenstrahler: Yagi (Uda) Antenne (einseitige Richtwirkung) Reflexion der Strahler durch Reflektor Verstärkung der Strahlen durch Direktoren Je mehr Direktoren, desto größere Richtwirkung (max. 18 dB) Kenngrößen: Frequenz(bereich), Impedanz, Gewinn, Anzahl Elemente, Öffnungswinkel, Rück- Seitendämpfung, Nebenkeulen

Kenngröße, die angibt mit welchen Widerstand Eine Leitung abgeschlossen werden muss Charakteristisch für hochfrequente Leitungen, von L und C Belag abhängig Speiseleitung ist fortgesetzte Kombination von Parallelkapazitäten und Reiheninduktivitäten Impedanz vom Durchmesserverhältnis zwischen Innenund Außenleiter, bleibt auf allen Längen Konstant

parabolförmige Reflektorwand hinter Strahler im Brennpunkt des Paraboles ausgeprägte Richtwirkung und Rückwärtsdämpfung Gewinn deutlich über 30 Kenngrößen: Frequenz(bereich), Impedanz Gewinn, Öffnungswinkel der Hauptkeule, Rückdämpfung, Nebenkeulen, Flächenwirkungsgrad

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 73
Strahlungsfeld einer Antenne, Gefahren
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 75  Erklären Sie den Begriff Dezibel am Beispiel der Anwendung in der Antennentechnik
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 77
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 77
Welche Kenngrößen von Antennen kennen Sie und wie können sie gemessen werden?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 79
Bestimmen Sie die effektive Strahlungsleistung bei folgenden Gegebenheiten: Senderleistung: 200 W; Dämpfung der Antennenleitung: 6 dB/100 m; Kabellänge: 50 m; Gewinn: 10 dB (Werte sind variabel)

FUA: beachten der einschlägigen Vorschriften der EU, + nationale Normen und Rechtsvorschriften ÖNORM S 1120 (ÖVE/ÖNORM E 8850) Grenzwerte für Exposition der Bevölkerung durch Elektromagnetische Felder (EMF) Technische Maßnahmen zur Minderung der Gefahren: Vergrößerung des Abstandes zur Antenne (Montagehöhe) Absenkung/Vermeidung der Emission (QRP, Abschalten, Anordnung der Antenne) Beschränkung des Aufenthalts- Expositionsdauer Impedanz- richtiger Abschluss, d. hochfrequenten Schnittstelle (Antenne, Senderausg.): nur Wanderwellen, Leistungstransport eine Richtung Fehlanpas.: Stehwellen, da ein Teil der Leistung reflektiert (Stehwellenverh., SWR, ideal 1, schlecht unendlich) = Überlastung der Endstufe, zusätzlicher Leistungsverlust Stimmen Symmetrieeigenschaften an einer Schnittstelle nicht überein, treten auf d. Leitung (Koax) Mantelwellen auf, die Leitung beginnt zu strahlen

Dezibel in der Antennentechnik beschreibt Das Verhältnis zweier Leistungen (oder Spannungen) und dient Vergleichen in Antennentechnik Antenne mit 6 dB Gewinn über Dipol strahlt in Hauptstrahlrichtung die 4-fache Leistung des Dipol aus, 13 dB die 20-fache, 3 dB 2-fache Leistung, 10 dB 10-fache Spannungsverhältnis: 6 dB 2-fache Spannung, 12 dB 4- fache, 20 dB 10 fache Spannung.

Aufbau: zentraler Innenleiter aus Kupfer oder versilbert Dielektrikum aus Kunststoff, Teflon, etc. Außenleiter aus Kupfergeflecht, Folie, Festmantel Kunststoffisolation Kenngrößen: Leitungswellenwiderstand, Dämpfung in dB/100 m (frequenzabhängig), Schirmungsfaktor, Verkürzungsfaktor Mechanische: kleinster Biegungsradius, Zugfestigkeit

Resonanzfrequenz: Dipmeter, MHz Fußpunktimpedanz: Impedanzmessbrücke, Ohm Gewinn & Strahlungsdiagramm: Messsender, Pegelmessgerät, Referenzantenne, dB, dBi Bandbreite: Stehwellenmessgerät, kHz, o. W Maximal zulässige Leistung: ergibt sich aus Stärke & Material der Elemente & Bauteile, W Kenngrößen: Datenblatt

eine oder mehrere Vorzugsrichtungen im Antennendiagramm Sendeleistung wird gezielt gebündelt (Gewinn) Ausblenden von Störungen Bauformen: Yagi, Dipolzeilen/flächen, logarithmisch periodische Antennen, V-Antennen, Rhombic Antennen Kenngrößen: Frequenz(bereich), Gewinn, Öffnungswinkel, Rück-Seitendämpfung, Nebenkeulen, Abstrahlwinkel (je höher, umso Flacher)

effektive Kabel-Dämpfung = 3 dB an der Antenne kommt demnach halbe Leistung an = 100 W Gewinn = 10 fach Effektive Strahlungsleistung = 1000 W Strahlungsleistung für einzuhaltende Grenzwerte wichtig!

 $L\ddot{a}nge = \frac{Ver k\ddot{u}rzungsfaktor \cdot 300}{2 \times frequency (in MHz)}$ 

2 x Frequenz (in MHz)

Verkürzungsfaktor: je dicker, desto kürzer die Welle/Antenne

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 80 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 81 Bestimmen Sie die effektive Strahlungsleistung bei folgenden Gegebenheiten: Senderleistung 100 W; Langdrahtantennen - Aufbau, Kenngrößen Dämpfung der Antennenleitung 12 dB/100 m; und Eigenschaften Kabellänge 25 m; Rundstrahlantenne mit Gesamtwirkungsgrad von 50 % (Werte sind variabel) TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 82 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 83 Zweck von Radials / Erdnetz bei Blitzschutz für Antennenanlagen Vertikalantennen - Dimensionierung TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 84 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 85 Erklären Sie den Begriff Sicherheitsabstände bei Antennen "elektromagnetisches Feld". Kenngrößen? TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 87 TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] - 86 Begriff elektrisches und magnetisches Feld; Erklären Sie den Begriff "EMV" und dessen Abschirmmaßnahmen für das elektrische Bedeutung im Amateurfunk bzw. das magnetische Feld?

linear, länger als eine Wellenlänge Gewinn gegenüber Halbwellendipol Strahlungsdiagr. zeigt Vorzugsrichtungen Annäherung der Antennenachse Endspeisung hohe Fußpunktimpedanz Antenne mit Koaxspeisung, aber ohne Zusatzanpassung, darf nicht beliebig lang sein. Lösung: Halbwellendipol mit Mitteleinspeisung (Imped. 50 Ohm) Beispiel: gestreckter Dipol (b. Äste gleich lang), offene Speiseleitung Zeppelinantenne: Halbwellendipol, an einem Ende frei, erfordern Tuner

effektive Kabeldämpfung = 3 dB an der Antenne kommt demnach halbe Leistung an =  $50 \,\mathrm{W}$  Wirkungsgrad =  $50 \,\mathrm{Effektive}$  Strahlungsleistung =  $25 \,\mathrm{W}$  Strahlungsleistung für einzuhaltende Grenzwerte wichtig!

Standrohr und deren Ableitungen (Antennenkabel) Müssen über geeignete Komponenten an den Blitzschutz Angeschlossen bzw. geerdet werden Ringerder, Banderder (3m lang; 0,5 m tief, Staberder 1,5 m ) Arbeiten nur durch konzessionierte Blitzschutzfirma ausführen

Zweck: fehlende Dipolhälfte zu ersetzen, ist notwendig damit Antenne zu geschlossenen Stromkreis wird mind. 20 radial verlaufende Drähte eingraben Im Zentrum verbunden, an einen Pol der Speiseleitung Angeschlossen Andere Pol der Leitung wird an einen Viertelwellenstrahler (Monopol) angeschlossen Besonders flacher Abstrahlwinkel, Lang, Mittelwelle

Entsteh. d. eklektrom. Feldes u. seiner Fortpfl. beruht auf Gesetzmäßigkeit (Maxwell) Änderung elektrisches Feld erzeugt magnetisches Änder. Magneti. Feld erzeugt elektr. abhä. von Antennenbauform wird zuerst elektrische o. magnet. Komponente angeregt, bzw. ausgenützt Kenngröße: Ausbreitungsgeschwindigk. c=300.000km/sec Ausbreitungsrichtung Wellenlänge (Lamda) wie weit 1 Schwingungsperiode Polarisation bez. auf Erdoberfl. (vertikal, horizontal, zirkular) Feldstärke V/m

auch wenn nur zum Empfang elektrische und mechanische Sicherheit muss gewährleistet werden, Errichter ist für alle Schäden haftbar mehrere Antennen auf einem Dach dürfen sich nicht behindern Ab einer gewissen Höhe als Bauwerk Eingestuft: Baupolizeiliche Genehmigung Elektromagnetische Verträglichkeit (Umwelt) Strahlungsfeld

Elektromagnetische Verträglichkeit Verhalten von elektrischen und elektronischen Geräten gegenüber elektromagnetischen Feldern Beeinflussung (Störung) anderer Kommunikationsanlagen und elektrischen und elektronischen Geräten

elektrisches Feld: bildet sich zwischen den Platten eines Kondensators, elektr. Feldstärke V/m magnetisches Feld: um einen stromdurchflossenen Leiter, (Tesla) Abschirmung elektr. Feld: Abschirmung Faraydscher Käfig, Kenngröße: Schirmfaktor Abschirm. magnetisches Feld: Gleichfelder nur unvollständig durch ferromagnetische Stoffe (Permeabilität) Wechselfelder durch elektr. gut leitende Materialien (Kupferblech, Kurzschlussgefahr)

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 89
Erklären Sie den Begriff "Trap", Aufbau und Wirkungsweise
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 91
Funkentstörmaßnahmen im Bereich Stromversorgung der Amateurfunkstelle
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 93  Was sind Tastklicks, wie werden sie vermieden?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 1] – 95
Erklären Sie den Begriff: "Splatter" - Ursachen und Auswirkungen

heißt "FalleËin Dipol kann mit Traps zu einer Mehrbandantenne gemacht werden. Parallelresonanzkreis, sperrt für höhere Frequenz, wirkt für tiefere Frequenz als Verlängerungsspule 40 m/80 m Antenne: 32,9 m 7Mhz Trapabstnd 16,5 m Anwendung: W3DZZ Antenne, Mehrband Yagi, VK2AOU Mehrband Quad Antenne Einsatz auch in Empfängern und Sendern als Sperrkreis, Unterdrückung unerwünschter Frequenzen

Elektromagnetische Umweltverträglichkeit verhalten von biologischen Gewebe gegenüber elektromagnetischen Feldern mögliche Gefährdung des Menschen Biologisches Gewebe erwärmt sich durch absorption der Felder (kontrolliert: Mikrowellenherd) z.B. Mobiltelefon (Langzeitfolgen?) abhängig von der Frequenz von Wechselferldern Kommt es zu Resonanz (Magnetresonanz) kritische Kenngröße: Abstand zur Strahlungsquelle 2,5 m Strahlungsleistung Frequenz

korrekte Verdrosselung und Abblockung der Netzzuleitungen kann Abfließen von HF in Das Stromnetz verhindern Breitbandnetzfilter Typische Werte: Induktivität 10-50 mH Kapazität 10-100 nF

Hohlraumresonator verwendet Resonanz zur Verstärkung einer Welle (GHz Bereich) Koaxiale Ankopplung Verwendung als Schwingkreis oder Filter Einbringen von Leitern oder Nichtleitern verändert Resonanzfrequenz, Feinabstimmung mit Schrauben die in den Hohlraum hineinreichen Anwendung: z.B.: Mikrowellenherd, Orgelpfeifen, Kamin bei Sturm

Sendertastung eines Morsesignals zu hart, rechteckförmig, entsteht Vergrößerung der Bandbreite kann durch RC – Glieder weicher gemacht werden (kleinere Bandbreite) Entkoppelung der Antennen Einbau von Hochpass-Tiefpassfiltern verhinderung von HF Einströmung in Lautsprecher und NF Leitungen durch Ferritdrosseln Abschirmung des beeinflussten Gerätes unerwünschte Ausbreitung von HF durch Stromnetz, Speiseleitung, Antenne, Einströmung/ Einstrahlung

verursacht durch Übermodulation/Über- steuerung bei AM/SSB Sendern (Fehlbedienung) Sender wird in nicht linearen Zustand Ausgesteuert erhöhte Bandbreite, schlechte Verständlichkeit Vermeidung! Korrekte Bedienung

unerwünschte Aussendung: schlechte Träger und Seitenbandunterdrückung beim SSB Sender, Bandbreitenüberschreitung bei AM/FM Sender durch Übermodulation Ausserbandaussendungen: entstehen, durch nichtunterdrückte Oberwellen Nebenaussendungen: entstehen wenn das Sendesignalk durch Mischvorgang gebildet und das unerwünschte Mischprodukt nicht korrekt ausgefiltert wird bzw. durch Selbsterregung einer Verstärkerstufe im Sender

I
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 97
Prinzipieller Aufbau einer Relaisfunkstelle und einer Bakenfunkstelle
Technische Grundlagen [Klassen: 1] – 99
Definieren Sie den Begriff "Spitzenleistung"
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 101
Definieren Sie den Begriff "Interferenz in elektronischen Anlagen"; beschreiben Sie Ursachen und Gegenmassnahmen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 103
Welche Gefahren bestehen für Personen durch den elektrischen Strom?

Relais: Sender und Empfänger auf unterschiedlichen Frequenzen, gemeinsame Antenne, hochgelegener Standort Empfangssignal moduliert den Sender daher große Reichweite mit UKW Bake: Hochgelegener Standort, zur Beobachtung der Ausbreitungsverhältnisse

Störung welche die Abwicklung des Funkverkehrs bei einem anderen Funkdienst Navigation FD, Sicherheits FD beeinträchtigt, behindert, oder wiederholt unterbricht AMF der in Übereinstimmung der Vorschriften wahrgenommen wird, kann auch von schädlichen Störungen betroffen sein

Spitzenleistung ist die Effektivleistung, die ein Sender während einer Periode der Hochfrequenzschwingung während der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve unverzerrt Der Antennenspeiseleitung zuführt Diese Spitzenleistung ist identisch mit dem Begriff PEP (peak envelope power)

AFV §1: Sendeleistung: die der Antennespeiseleitung zugeführte Leistung Messgröße in Watt

Interferenz bedeutet Überlagern Überlagern einer unerwünschten Aussendung Durch unerwünschte, störende Aussendungen (meist mehrere) kann schädliche Störungen verursachen Ursache im Aufbau/Konzept der Empfangsanlage zu suchen Gegenmaßnahmen: selektive Eingangsfilter, hochwertige Filter im ZF Bereich

AFV §1 Bezeichnet die Frequenzbandbreite, bei der die unterhalb ihrer unteren und oberhalb ihrer oberen Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen 0.5

Kenngröße: kHz 0.5 % der ge. mittl. Leistung = 1/200 d. ges. mittl. Leistung = 1/100 (-20 dB) davon die  $\frac{1}{2}$  somit -23 dB bezogen auf gesamte mittlere Leistung. oberen & unteren Frequenzgr. ergeben sich aus dem Modulationspr. (SSB)

je nach Hautfeuchtigkeit mehr oder weniger gute Leitfähigkeit Spannungen ab  $50\,\mathrm{V}$  (Effektivwert) gelten als gefährlich Verbrennungen, Herzflimmern, Herzstillstand

Blocking: extrem starkes Fremdsignal abseits Der Empfangsfrequenz übersteuert Vorstufe derart, dass kein Empfang schwächerer Signale möglich ist Intermodulation: unbeabsichtigte Mischung in einer Empfängerstufe mit 2 oder mehren Signalen; Entstehung von unerwünschten Mischprodukten, vortäuschen von nicht existenten Signalen; zu unterscheiden von unerwünschten Nebenausstrahlungen, die durch Intermodulation im Sender entstehen

T
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 1] – 105
Definieren Sie die Gefahren durch Gewitter für die Funkstation und das Bedienpersonal, beschreiben Sie Vorbeugemassnahmen
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 02
Was versteht man unter einem Kurzschluß - wie entsteht er?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 04
Kenngrößen einer Gleichstromquelle. Kenngrößen einer Wechselstromquelle - Gefahrengrenze?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 07
Was verstehen Sie unter dem Begriff ,,Fehlanpassung"?

durch hoch angebrachte Antennenanlage Gefahr einer Primärblitzschlages (direkt in Antenne) Sekundärblitzschlag schlägt in 230 V Leitung ein Und beschädigt durch induktive Spannungsspitzen Angeschlossene Geräte Vorbeugungsmaßnahmen: korrekter Blitzschutz Beim Herrannahen eines Gewitters Antennen erden, Antennenkabel vom Gerät trennen, Funkbetrieb einstellen

allseitig geschlossener Hochspannungskäfig mit Deckelschalter Entladewiderstände über Elektrolytkondensator Vor jedem Eingriff: Netzstecker ziehen, Entladen der Elkos abwarten niemals im eingeschalteten Zustand daran arbeiten

Wenn der Widerstand eines Verbrauchers 0 ist, kann so viel Strom fließen, dass die Leitungen oder die Stromquellen Schaden nehmen. Sicherungen trennen bei einem Kurzschluss den Stromkreis von der Stromquelle. Damit Strom fließen kann, müssen zwischen zwei Polen eine Spannung und eine leitende Verbindung vorhanden sein. Je höher die Spannung, umso mehr Strom fließt. Der Widerstand behindert die elektrische Ladung. Mehr Widerstand bedeutet bei gleicher Spannung, dass weniger Strom fließt.

Maßzahl Ohm

Symbol R

Formel  $R = \frac{U}{I}$ 

**Gleichstrom** Die Spannung ist konstant, Polarität verändert sich nicht.

 $\bullet$ Spannung  $\bullet$ Strombelastbarkeit der Quelle  $\bullet$  Kapazität in Ah (Batterie, Akkus)

Wechselstrom Spannung und Polarität ändern sich laufend, Kurvendarstellung

 $\bullet$ Spannung (Amplitude)  $\bullet$  Frequenz  $\bullet$  Kurvenform (Signalform)  $\bullet$  Strombelastbarkeit der Quelle

Die Gefahrengrenze liegt bei 25 V, Lebensgefahr besteht bei 40 V.

**Primärbatterien** Spannung zwischen Polen entsteht durch einen chemischen Prozess. Strom kann entnommen werden. Entladung ist nicht umkehrbar.

**Sekundärbatterien** Spannung zwischen Polen entsteht durch einen chemischen Prozess. Strom kann entnommen werden. Entladung ist umkehrbar (Ladevorgang).

230V Steckdose liefert 50 Hz Wechselstrom

Kenngrößen • Spannung • Strombelastbarkeit • Kapazität in Ah

Eine Fehlanpassung liegt vor, wenn die Anpassungsbedingungen bei Strom-, Spannungs- und Leistungsanpassung nicht erfüllt sind.

Widerstand Hemmung entgegen Stromfluss. Abhängig von Material und Maßen des Leiters. Widerstand steigt mit Länge und abnehmendem Durchmesser des Leiters.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 08	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 09
Was verstehen Sie unter dem Begriff ,,Transformation"?	Prinzipieller Aufbau eines Kommunikationssystems. Erläutern Sie die Wirkungsweise von Mikrophon und Lautsprecher bzw. Kopfhörer.
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 11	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 12
Prinzipieller Aufbau eines Senders	Funktionsprinzip des Oszillators
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 13	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 14
Prinzipieller Aufbau eines Empfängers	Prinzip des Überlagerungsempfängers. Was verstehen Sie unter dem Begriff Zwischenfrequenz?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 16	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 17
Was verstehen Sie unter dem Begriff Modulation?	Kenngrößen der Amplitudenmodulation

• Signal- Eingabegerät (Mikrophon) • Sender • Antennenanpassgerät • Antenne • Empfänger • Signal Ausgabegerät (Kopfhörer)

Ein Mikrophon ist ein Schallwandler, der Schall in elektrische Spannungsänderungen als Signal umwandelt. Ein Wandler - gekoppelt mit einer Membran - generiert Tonfrequenz-Wechselspannung oder eine pulsierende Gleichspannung. Ein Lautsprecher ist ein Wandler der elektrische Signale in Schall (Ton) umwandelt. Tonerzeugung in für Menschen hörbaren Frequenzbereichen.

Transformation ist der allgemeine Begriff für "Wandlung" (zB. Spannungstransformation, Impedanztransformation). Auf- oder Abwärtstransformation von Wechselspannungen in der Stromversorgungs-, Niederfrequenz- und Hochfrequenztechnik.

Ein Oszillator erzeugt ein Wechselspanungssignal gewünschter Frequenz und Kurvenform. Jeder Oszillator ist ein Verstärker, bei dem ein Teil des Ausgangssignals wieder an den Eingang zurückgeführt wird. Dadurch kommt es zur Selbsterregung (Rückkopplung). Befindet sich im Rückkopplungsweg ein frequenzbestimmtes Bauteil (Filter), meist ein Schwingkreis (oder Quarz), so kann Selbsterregung nur auf dessen Resonanzfrequenz stattfinden.

 Oszillator oder VFO)

- (CO • Frequenzvervielfacher
- Modulator

("Transceiver") verbreitet.

schiedlich aufgebaut.

• Treiber

Moderne Sender arbeiten nach dem Überlagerungsprinzip,

allerdings verläuft der Signalweg in umgekehrte Richtung.

Viele Baugruppen sind für das Senden und Empfangen

nutzbar, deshalb ist dieses Konzept in Sendeempfängern

• Pufferstufe

• Endstufe

Bandfilter; Verstärkung im HF-Verstärker; Signale werden im Mischer mit Signal eines VFO gemischt; Filter wird ZF herausgefiltert und zu ZF Verstärker; Produktdetektor erfolgt Mischung mit Signal des BFO; Aus Mischprodukt wird NF-Signal verarbeitet. Über NF Verstärker und NF Endstufe zu Lautsprecher. Mischung von zwei HF-Signalen, entstehen 2 neue Signale (Summe oder Differenz). Ein Mischprodukt kann gefiltert werden und weiter verarbeitet- Zwischenfrequenz In einem Empfänger wird das NF-Modulationssignal aus dem modulierten HF-Signal zurückgewonnen. Die einfachsten Bauweisen bestehen aus einem Filter, HF-Verstärker, Demodulator, NF-Verstärker. Demodulator bezeichnet eine Baugruppe, die der Wiedergewin-

nung des Modulationssignals aus dem HF-Signal dient.

Je nach Modulationsart ist der Demodulator unter-

## Modulationsgrad

(NF-Amplitude / HF-Amplitude) · 100 (%)

Bandbreite 2 fm wobei fm die maximale zu übertragende Frequenz des Modulationssignales ist. Im Amateurfunk wird die Amplitudenmodulation auf den Kurzwellenbändern benützt.

Modulation ist ein zentraler Begriff jeder technischen Form von Nachrichtenübertragung. Man muss zwischen dem Träger, der dauernd ausgesandt wird (zB. elektromagnetische Strahlung), und dem eigentlichen Signal, das mittels des Trägers übertragen werden soll, unterscheiden. Modulation bezeichnet den Vorgang, bei dem einen hochfrequenten Träger ein NF Signal aufgeprägt wird. Es gibt analoge und digitale Verfahren der Modulation.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 18	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 19
Kenngrößen der Frequenzmodulation	Definieren Sie den Begriff "belegte Bandbreite". Arten und Vorteile der Einseitenbandmodulation?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 21	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 22
Begriff Dezibel (Werte fragen: zB 3 dB, 6 dB, 10 dB, 30 dB Leistungssteigerung)	Was ist eine Diode - Wirkungsweise, Verwendung?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 23	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 24
Was ist ein Transistor - Wirkungsweise, Verwendung?	Was versteht man unter "AGC" und "AFC"? Erklären Sie die Empfängerkenngrößen - Empfindlichkeit, Eigenrauschen, Empfangsmischprodukte
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 26	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 27
Was versteht man unter dem $S/N$ - Verhältnis?	Erklären Sie die Begriffe "digital" und "analog".

Jene Frequenzbandbreite, bei der die unterhalb und oberhalb ihrer Frequenzgrenzen ausgesendeten mittleren Leistungen 0.5 % der gesamten mittleren Leistung einer gegebenen Aussendung betragen. Der Vorteil der Einseitenbandmodulation liegt in der weit günstigeren Leistungausbeute und der halben Bandbreite. Beides ergibt eine geringere Störanfälligkeit der Signalübertragung. Methoden:

- Filtermethode
- Phasenmethode

Dezibel ist ein logarithmisches Maß für das Verhältnis von zwei gleichartigen Leistungsgrößen  $P_1$  und  $P_2$  bzw. Spannungsgrößen  $U_1$  und  $U_2$ .

maximale

Modulationsindex Frequenzhub (kHz) / Modula-

tionsfrequenz (kHz) Im Amateurfunk wird die

Frequenzmodulation auf den 2 m und 70 cm

Bändern benützt. Der Frequenzhub beträgt in

der Regel 5 kHz. Die Modulationsfrequenz beträgt 3 kHz. Modulationsindex von  $\frac{5}{3}=1,7$ 

Trägerfrequenz von der

kHz, im Amateurfunk: 5 kHz

Ablenkung

Grundfrequenz

der

Leistungsverhältnisse in dB

Frequenzhub die

3 dB 2fach

Spannungsverhältnisse in dB:

6 dB doppelte Spannung

 $egin{array}{ll} \mathbf{6} \ \mathbf{dB} & \mathrm{vierfach} \\ 10 \ \mathrm{dB} & \mathrm{zehnfach} \end{array}$ 

12 dB vierfache Spannung

13 dB 20-fach 20 dB 100-fach

20 dB zehnfache Spannung

-3 dB halb

-6 dB halbe Spannung

-10 dB ein Zehntel

**Durchlassrichtung** +Pol der Stromquelle an der Anode

Eine Diode ist ein Halbleiterbauelement mit einem P-N Übergang. Die P-Schicht bildet die Anode, die

N-Schicht die Kathode. Die Anwendung erfolgt als

Gleichrichter, da Strom nur in einer Richtung fließen

**Sperrrichtung** +Pol der Stromquelle an der Kathode (durch Ring gekennzeichnet)

AGC Lautstärke des NF-Signals eines Empfängers konstant gehalten. Notwendig, da Amplituden von Antenne kommende Signale Bereich von 120 dB übersteigen können.

AFC Aus FM Demodulator Nachstimmspannung gewonnen, zur Nachstimmung der Oszillator-Frequenz, Schwankungen Empfangsfrequenz ausgeglichen.

- 1. kleinster Signalpegel Empfangen werden kann
- 2. Rauschquellen aller Bauteile, kein Eingangssignal
- 3. Empfangsfrequenz gemischt- $2\ \mathrm{Mischprodukte}$ entstehen

Ist ein Halbleiterbauelement, aus zwei N-Leitern, und dünnen Schicht eines P-Leiters, Emitter-Basis-Kollektor. Zwischen Basis, Emitter und Kollektor bilden sich zwei Sperrschichten. Weil Basis schwach dotiert ist, können Elektronen bei fließendem Basisstrom auch die B-K Sperrschicht überwinden und über Kollektor abfließen. Transistor verhält sich wie elektrisch gesteuerter Widerstand zwischen E und K.

- NF/HF Verstärker
- Schalter
- Oszillatoren

Ein analoges Signal kann zwischen den Spitzenwerten jeden beliebigen Zwischenwert annehmen. Die Verarbeitung setzt Linearität voraus. Lautsprecher und Kopfhörer benötigen analoge Signale.

Digitale Signale weisen nur zwei (binäre; 0 oder 1) Spannungszustände auf und keine Zwischenwerte. Zur Verarbeitung ist Linearität nicht erforderlich. Nichtlinearität ist sogar von Vorteil. Beispiel Lichtschalter: "An" oder "Aus"

Das Zahlenverhältnis von Signalpegel zu Rauschpegel. S/N wird in dB angegeben und auch zur Messung der Grenzempfindlichkeit von Empfängern benützt. Ein S/N von 3 dB bedeutet, dass die Signalamplitude 1,4 mal größer als die Rauschamplitude ist.

Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 28	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 29
Was versteht man unter der Ausgangsleistung, was unter der Verlustleistung?	Was versteht man unter der Strahlungsleistung? (Beispiel vorgeben, zB. Sender mit 10 W Ausgangsleistung; Antennenkabel mit 3 dB Dämpfung; Antenne mit 10 dB Gewinn)
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 30	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 31
Begriff Speiseleitung (Antennenzuleitung) - Kenngrößen?	Auswirkung(en) des Stehwellenverhältnisses (SWR)?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 32	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 33
Kenngrößen einer Antenne am Beispiel des Dipols	Vertikalantenne - Eigenschaften
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 34	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 35
Die Yagi-Antenne - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen	Dipolkombinationen (Zeilen, Spalten)

Die effektive Strahlungsleistung ergibt sich aus der in eine Sendeantenne eingespeisten Leistung, vermehrt um den Antennengewinn in dB. ERP bezieht sich auf einen Halbwellendipol ( $\Rightarrow$  dBd). Bezieht man den Antennengewinn auf den Isotropstrahler ( $\Rightarrow$  dBi), spricht man von EIRP (Watt):

$$EIRP = ERP \cdot 1,64$$

 $ERP = 10 W - 3 dB + 10 dB = 10 \cdot 0, 5 \cdot 10 = 50 W$ 

Die Strahlungsleistung beträgt ERP = 50 W

$$EIRP = 50 \cdot 1,64 = 82 W$$

Bei Fehlanpassung wird ein Teil der Leistung am fehlangepassten fernen Ende reflektiert, läuft zurück und wird am nahen Ende teilweise reflektiert. Die Überlagerung von hin- und rücklaufenden Wellen führt zu Stehwellen. Es kommt zur Überlastung der Endstufe und zu einem zusätzlichen Leistungsverlust auf der fehlangepassten Leitung. Die Reflektionsverluste bei hohem SWR sind Verluste auf realen Leitungen.

Die Ausgangsleistung ist jene Leistung, die ein Sender an eine definierte Schnittstelle abgibt (Sendeausgangsbuchse, meist 50 Ohm). Durch den nicht 100 %igen Wirkungsgrad eines Senders muss der Sender bei einer vorgegebenen Ausgangsleistung mehr Energie zugeführt werden, als er abgeben kann. Die Differenz zwischen zugeführter und abgegebener Leistung (Ausgangsleistung) wird als Verlustleistung bezeichnet.

Symmetrische Speiseleitung Zweidrahtleitungen (Paralleldrahtleitung). 2 Leiter mit isolierendem Abstandshalter.

Unsymmetrische Speiseleitung Koaxialkabel. Konzentrische Anordnung Innenleiter, Dielektrikum, Außenleitergeflecht, Außenisolation

**Hohlleiter** Rechteckige / runde Rohre ohne Innenleiter (Verwendung im GHz-Bereich).

Elektrische Kenngrößen • Impedanz • Dämpfung • Verkürzungsfaktor • Belastbarkeit

Mechanische Kenngröße  $\bullet$  Durchmesser  $\bullet$  Gewicht  $\bullet$  Zugfestigkeit

Vertikalantennen sind senkrecht zur Erdoberfläche angeordnete Antennen, deren Strahlung vertikal polarisiert ist. Im Resonanzfall zeigen Viertelwellenstrahler einen Fußpunktwiderstand von etwa 30 Ohm. Das horizontale Strahlungsdiagramm zeigt die Charakteristik eines Rundstrahlers, die vertikale Charakteristik ist stark von den umgebenden Untergrundeigenschaften abhängig. Werden als Mobilantennen verwendet.

- Wellenwiderstand im Speisepunkt: ca. 50 Ohm, Speisung mit Koaxialkabel und Balun
- Strahlungsdiagramm: hat die Form einer Acht, d.h. Strahlungsmaxima quer zur Antennenachse, axiale Minima
- Gewinn: 2,15 dB in Hauptstrahlrichtung
- Im Amateurfunk werden häufig gestreckte und abgewinkelte Dipole verwendet

Einfacher Dipol-Achter Charakteristik. Kombination von Dipolen untereinander (Spalten) oder nebeneinander (Zeilen) kann Antennencharakteristik verändern - Gewinn steigt. Kombiniert man Spalten und Zeilen zu Antennenfläche - erfolgt Strahlungseinzug nicht nur einer Ebene, sondern räumlich entsteht Diagramm einer "Doppelzigarre". Diagrammform und Gewinn vom Abstand Dipole untereinander, Verhältnis der Ströme und Phasenwinkel zwischen Strömen abhängig.

Form der Richtantenne im KW/UKW Bereich. Resonanter Halbwellendipol wird durch zwei oder mehrere Elemente ähnlicher Länge ergänzt. Längeres Element als Reflektor, kürzere als Direktor bezeichnet. Neben Reflektoren kann man beliebig viele Direktoren verwenden. Yagi-Antenne zeigt eine einseitige Richtwirkung, Bündelung Richtung kürzeren Elemente. Mehr Direktoren - größere Richtwirkung:

 ◆ Frequenz • Impedanz • Gewinn (dB) • Strahlungsdiagramm • Vor/Rückverhältnis

Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 36	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 37
Die Parabolantenne - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen	Mobilantennen - Aufbau, Eigenschaften, Kenngrößen, Montageort
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 38	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 39
Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für Sprechfunk (Komponenten)	Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für Packet Radio
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 40	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 41
Grundausrüstung einer Amateurfunkstelle für ATV-Betrieb	Was versteht man unter Betriebserde; was unter Blitzschutzerde?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 42	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 43
Was versteht man unter BCI, TVI?	Maßnahmen gegen BCI, TVI?

Verbreitet sind Viertelwellenstrahler, die aus einem Element bestehen. Zum Dipol wird die fehlende Hälfte durch Gegengewicht, zB. Fahrzeugkarosserie, ersetzt. UKW-Bereich Verlängerung nicht nötig. Im KW-Bereich induktiv verlängerte Antennen. Resonanzfall zeigen sie Fußpunktwiderstand ca. 30 Ohm. Horizontale Strahlungsdiagramm-Charakteristik Rundstrahlers, vertikale Charakteristik-Untergrundeigenschaften abhängig.

- Frequenz
- Gewinn
- Gegengewicht
- Bauhöhe
- Bandbreite
- Im UKW/UHF Bereich verwendet. Hinter Strahler Parabolspiegel aus Metall angebracht. Durchmesser des Spiegels muss gegenüber Wellenlänge groß sein. Strahler im Brennpunkt des Spiegels angebracht. Oft Strahler selbst eine Richtantenne die auf den Spiegel zeigt. Parabolantenne zeigt ausgeprägte Richtwirkung. Strahlungskeule nur Winkelgrad, Ausrichtung muss sehr präzise sein.
  - Frequenz
  - Gewinn
  - Strahlungsdiagramm
- Öffnungswinkel
- Rück/Seitendämpfung

- PC mit Soundkarte
- Modem / Controller
- Sender / Empfänger
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

- Mikrofon
- PC mit Soundkarte (wahlweise zur Logbuchführung)
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Antennentuner (wahlweise nach technischen Erfordernissen, vornehmlich auf Kurzwelle)
- Sender / Empfänger
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- Lautsprecher Kopfhörer
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

Die *Betriebserde* dient der Schutzmaßnahme (FI-Schalter, Nullung) und darf nicht für die Blitzableitung verwendet werden.

Die Blitzschutzerde stellt eine Schutzmaßnahme gegen Blitzeinwirkungen dar. Diese ist regelmäßig auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Neben den äußeren Blitzschutz des Gebäudes und der Antennenanlage sind die Antennenzuleitungen bei Beendigung des Funkbetriebes zu erden, daher mit dem Gebäudeblitzschutz zu verbinden.

- TV Kamera
- Sender / Empfänger
- Leistungsverstärker (wahlweise im Rahmen der Vorschriften)
- Sendeantenne / Empfangsantenne
- TV Monitor
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach Maßgabe der geltenden Vorschriften)

Gegen BCI und TVI richten sich die notwendigen Maßnahmen nach der Ursache der Störung. Grundsätzlich ist die Amateurfunkstelle so zu errichten und zu betreiben, dass Störungen anderer Funkdienste vermieden werden. Dies wird durch eine entsprechend oberund nebenwellenfreies Sendesignal und der Einhaltung der zulässigen Sendeleistung sichergestellt.

- BCI Störungen des Rundfunkempfanges durch eine andere Funkstelle. BCI wird durch Einstrahlung in die Empfangsantennenanlage, die Antennenzuleitung oder direkte Einstrahlung in den Rundfunkempfänger verursacht.
- TVI Störungen des Fernsehempfanges. Auch hier erfolgt die Einstrahlung in die Antennenanlage, die Zuleitungen oder direkt in den Fernsehempfänger. Besonders FS-Verstärkeranlagen und Hausverteiler sind gegen Einstrahlung anfällig.

TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 44	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 45
Was versteht man unter dem "SQUELCH" - wozu dient er?	Wie bestimmt man die Resonanzfrequenz einer Antenne?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 46	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 47
Was ist ein SWR-Meter, wo und wie wird es eingesetzt?	Was versteht man unter einem "Antennen-Tuner"?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 48	Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 49
Was versteht man unter "Dopplershift"?	Komponenten einer Amateurfunkstation für Satellitenfunk
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 50	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 51
Abstrahlung und Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, Feldstärke?	Was versteht man unter Freiraumausbreitung?

Die Resonanzfrequenz einer Antenne wird mit dem Griddipmeter bestimmt. Dabei nähert man sich dem zu untersuchenden Schwingkreis mit der Koppelspule des Messgerätes an und durch Verändern der Oszillatorfrequenz des Griddipmeters wird diesem bei Resonanz mit dem Prüfling Energie entzogen. Das kann an einem Messinstrument (Rückgang des Gitterstroms) abgelesen werden. Somit kann die Frequenz festgestellt werden.

Unter Squelch versteht man eine Rauschsperre bei FM-Empfängern, wenn kein HF-Signal empfangen wird. Der NF-Verstärker wird "stumm" geschaltet, wenn das Eingangssignal unter einer gewissen Schwelle (einstellbar am Gerät) liegt.

Der Antennentuner sitzt idealerweise an der Antennenschnittstelle und dient der Transformation der Kabelimpedanz auf die Impedanz des Antennenspeisepunktes.

Unter einem SWR-Meter versteht man ein Messgerät zur Messung von Stehwellen. Das SWR wird in die Antennenzuleitung unmittelbar nach dem Antennenausgang eingeschliffen. Mit Hilfe des SWR-Meters kann festgestellt werde, ob auf der Antennenleitung stehende Wellen auftreten, daher der Antennenfußpunktwiderstand nicht mit dem Wellenwiderstand des Antennekabels übereinstimmt. Das SWR-Meter wird zur Abstimmung eines Antennenanpassgerätes benötigt.

- Mikrofon
- Sende-/Empfangsantenne
- Lautsprecher
- Leistungsverstärker (im Rahmen der Vorschriften)
- Sender/Empfänger
- PC mit Soundkarte (Bahndatenberechnung und Steuerung der Frequenz)
- Mess- und Kontrollgeräte, Blitzschutz (nach geltenden Vorschriften)

Für Satellitenfunk werden eine nachführbare Richtantennenanlage und ein Antennenvorverstärker benötigt, der unmittelbar an Antennenanlage montiert werden soll und bei Sendebetrieb zu schützen ist.

Auf Grund der großen orbitalen Geschwindigkeit eines Satelliten ändern sich die Uplink und Downloadfrequenzen für die Bodenstation während seines Überflugs. Dieses Phänomen wird als *Dopplershift* (auf Basis des Doppler-Effekts) bezeichnet.

Unter der Freiraumausbreitung versteht man die Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes im materiefreien Raum (Vakuum). Bei Freiraumausbreitung nimmt die Feldstärke mit wachsender Entfernung nur auf Grund der Entfernung ab (Entfernungsdämpfung). Freiraumbedingungen herrschen praktisch im Weltraum und noch mit sehr guter Näherung innerhalb des optischen Horizontes, wenn sonst keine störenden Effekte auftreten (Niederschlag, Reflexionen).

HF-Schwingungen breiten sich in Leitern als Leitungswellen aus. Öffnet man den Leiter, beginnt er elektromagnetische Wellen abzustrahlen. Diese Leitungswellen gehen in Freiraumwellen über. Das auftretende Feld ist ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld wird beschrieben durch:

- elektrischen Feldanteil
- Frequenz des Wechselfeldes (in Hz)
- $\bullet\,$  die elektromagnetische Feldstärke (in V/m)
- die Polarisation des elektrischen Feldvektors (als Feldgrößen)

Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 52	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [Klassen: 3,4] – 53
Welche Einflüsse haben Hindernisse auf die UKW-Ausbreitung?	Definieren Sie den Begriff "Schädliche Störung"?
Technische Grundlagen [Klassen: 3,4] – 54	TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 55
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 54	1 ECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 33
Definieren Sie den Begriff "Senderleistung"?	Definieren Sie den Begriff "Spitzenleistung"?
TECHNISCHE GRUNDLAGEN [KLASSEN: 3,4] – 56	
Definieren Sie den Begriff "unerwünschte Aussendung"?	

Ist eine Störung, welche die Abwicklung des Funkverkehrs bei einem anderen Funkdienst, Navigationsfunkdienst, Sicherheitsfunkdienst gefährdet oder den Verkehr bei einem Funkdienst, der in Übereinstimmung mit den für den Funkverkehr geltenden Vorschriften wahrgenommen wird, beeinträchtigt, behindert oder wiederholt unterbricht. Auch Amateurfunk kann von schädlichen Störungen betroffen sein.	Ausbreitung über 100 MHz erfolgt quasi optisch. Unter der Annahme einer Standardatmosphäre, die eine Ablenkung der Funkstrahlen zum Boden bewirkt, ergibt sich für einen Standort eine max. Reichweite, die man als Funkhorizont bezeichnet. Je höher der Standort, desto größer die Reichweite. Durch Reflektion kann es zu einem Funkschatten kommen, der eine Funkverbindung unmöglich macht. Neben der Lage spielt also auch die Hindernisfreiheit eine wichtige Rolle.
Die Spitzenleistung ist eine Effektivleistung, die ein Sender während einer Periode der Hochfrequenzschwingung während der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve unverzerrt der Antennenspeiseleitung zuführt. Ident mit dem Begriff $PEP$ (peak envelope power) $PEP = (0,707 \cdot Uss/2)^2/R_0$	Die Sendeleistung ist die der Antennenspeiseleitung zugeführte Leistung. Messgröße ist Watt. Gemäß Amateurfunkverordnung.
	Die der Antennenspeiseleitung am Ausgang des Sende- Empfängers zugeführten Störsignale auf jeder ande- ren Frequenz als der Trägerfrequenz samt den Sei- tenbändern, die sich aus dem Modulationsprozess er- geben. Gemäß Amateurfunkverordnung.