ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Статическая и динамическая адресация

Количество часов: 4

Цель работы: изучить особенности настройки сети с использованием статической и динамической адресации

Оборудование: IBM РС-совместимый компьютер

Программа-симулятор сети передачи данных Cisco Packet Tracer

Ход работы:

- 1. Внимательно ознакомьтесь с теоретическими сведениями
- 2. Постройте простейшую сеть с использованием маршрутизатора и статической адресации;
 - 3. Постройте сеть с использованием маршрутизатора и динамической адресации;
 - 4. Постройте сеть с выделенным DHCP-сервером;
 - 5. Составьте отчет о проделанной работе.

Методические указания к выполнению:

1 Dynamic Host Configuration Protocol

1.1 DHCP

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в большинстве сетей TCP/IP.

Помимо IP-адреса, DHCP также может сообщать клиенту дополнительные параметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры называются опциями DHCP. Список стандартных опций можно найти в RFC 2132.

Опции — строки переменной длины, состоящие из октетов. Первый октет — код опции, второй октет — количество следующих октетов, остальные октеты зависят от кода опции.

Например, опция «DHCP Message Type» при отправке сообщения «Offer» будет выглядеть так: 0x35,0x01,0x02, где 0x35 — код опции «DHCP Message Type» , 0x01 — означает, что далее идет только один октет, 0x02 — значение «Offer».

Некоторыми из наиболее часто используемых опций являются:

- IP-адрес маршрутизатора по умолчанию;
- маска подсети;
- адреса серверов DNS;
- имя домена DNS.

1.2 Распределение ІР-адресов

Протокол DHCP предоставляет три способа распределения IP-адресов:

- распределение. При Ручное способе сетевой администратор ЭТОМ это МАС-адрес) аппаратному (для Ethernet сетей сопоставляет адресу каждого клиентского компьютера определённый ІР-адрес. Фактически, данный способ распределения адресов отличается от ручной настройки каждого компьютера лишь тем, что сведения об адресах хранятся централизованно (на сервере DHCP), и потому их проще изменять при необходимости.
- Автоматическое распределение. При данном способе каждому компьютеру на постоянное использование выделяется произвольный свободный IP-адрес из определённого администратором диапазона.
- Динамическое распределение. Этот способ аналогичен автоматическому распределению, за исключением того, что адрес выдаётся компьютеру не на постоянное пользование, а на определённый срок. Это называется арендой адреса. По истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, и клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться тем же самым). Кроме того, клиент сам может отказаться от полученного адреса.
 - 1.3 Базовые настройки DHCP-сервера на маршрутизаторе Cisco Настройка соединения между коммутатором и маршрутизатором Настройка DHCP-сервера

Пример топологии (данная топология не является рекомендацией, а используется просто в качестве примера):




Рисунок 1.1 – Пример топологии

Необходимо настроить порт коммутатора fa0/11 для передачи трафика нескольких VLAN маршрутизатору.

На интерфейсе маршрутизатора fa0/0:

- 1. Создать интерфейс для каждого VLAN'a (подсети)
- 2. Настроить инкапсуляцию 802.1q и указать номер VLAN'a
- 3. Задать на них адрес из соответствующей подсети

Настройка пула DHCP

Настройка DHCP-пула на маршрутизаторе (аналогичным образом настраиваются пулы для каждой подсети) и указание шлюза по умолчанию для клиентов:

Router(config) # service dhcp Router(config) # ip dhcp pool guest Router(config-pool) # network 192.168.20.0 255.255.255.0 Router(config-pool) # default-router 192.168.20.1

Как дополнительные параметры в пуле можно описать:

- 1. Имя домена для DHCP-клиента domain-name
- 2. DNS-сервер dns-server
- 3. Сервер WINS для сетей microsoft netbios-name-server

```
Router(config-pool) # domain-name test.kv.ua
Router(config-pool) # dns-server 192.168.20.101
Router(config-pool) # netbios-name-server 192.168.20.101
```

Исключение ІР-адресов

Исключить из пула адрес интерфейса маршрутизатора и DNS-сервера:

```
Router(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
Router(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.20.101
```

2 Выполнение работы

Задание 1. Постройте простейшую сеть с использованием маршрутизатора

Запустите симулятор Cisco Packet Tracer.

Расположите и соедините оборудование в соответствии с рисунком 2.1 (маршуртизатор – Cisco 1841):




Рисунок 2.1 – Расположение оборудования

Войдите на коммутатор, перейдите в режим глобального конфигурирования и создайте 3 VLAN с именами VLAN2, VLAN3, VLAN4 (рисунок 2.2):

```
Switch(config) #vlan 2
Switch(config-vlan) #nam
Switch(config-vlan) #name vl
Switch(config-vlan) #name vlan2
Switch(config-vlan) #ex
Switch(config) #vl
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan) #na
Switch(config-vlan) #name vlan3
Switch(config-vlan) #ex
Switch(config-vlan) #ex
Switch(config) #vl
Switch(config) #vl
Switch(config) #vlan 4
Switch(config-vlan) #name vlan4
```

Рисунок 2.2 – Создание VLAN

Присвойте каждому из ПК в сети отдельный VLAN. Для этого настройте интерфейсы коммутатора соответствующим образом (порты нетегированные) (рисунок 2.3):

```
Switch(config) #interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode ac
Switch(config-if) #switchport mode access
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport ac
Switch(config-if) #switchport access vl
Switch(config-if) #switchport access vlan 2
Switch(config-if) #switchport access vlan 2
```

Рисунок 2.3 – Присвоение VLAN интерфейсам

Далее проверьте правильность присвоения командой show run.

Настройте интерфейс, ведущий к маршрутизатору как тегированный и включите в него созданные VLAN (рисунок 2.4):

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int
Switch(config) #interface fa
Switch(config) #interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode tr
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport trunk
Switch(config-if) #switchport tr
Switch(config-if) #switchport trunk all
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vl
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3,4
```

Рисунок 2.4 — Настройка тегированного интерфейса коммутатора L2

Перейдите на маршрутизатор. По умолчанию порты маршрутизатора выключены, поэтому следует включить инетерфейс командой по shutdown (рисунок 2.5):

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa
Router(config)#int fastEthernet 0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
```

Рисунок 2.5 – Проверка настроек

У маршрутизатора Cisco 1841 всего лишь 2 порта Fast Ethernet, на которые необходимо «приземлить» 3 VLAN. Количества портов для выделения каждой VLAN

отдельного выделенного интерфейса недостаточно, поэтому следует использовать субинтерфейсы (рисунок 2.6):

```
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernetO/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1, changed state to up

Router(config-if)#
Router(config-if)#ex
Router(config)#int fa
Router(config)#int fastEthernet O/1.2
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernetO/1.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernetO/1.2, changed state
to up

Decrease 2.6 Decrease of Suprement of S
```

Рисунок 2.6 – Включение субинтерфейса

Примение для каждого субинтерфейса инкапсуляцию пакетов и задайте ір-адрес (рисунок 2.7):

```
Router(config)#int fa
Router(config)#int fastEthernet 0/1.2
Router(config-subif)#enc
Router(config-subif)#encapsulation do
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q
% Incomplete command.
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)#ip
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#ex
Router(config)#int
Router(config)#interface fa
Router(config)#interface fastEthernet 0/1.3
Router(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.3, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.3, changed state
to up
enc
Router(config-subif)#encapsulation dot
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)#ip add
Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

Рисунок 2.7 – Настройка субинтерфейсов

Проверьте правильность настроек командой show run (рисунок 2.8):

```
interface FastEthernet0/0
no ip address
 duplex auto
speed auto
 shutdown
interface FastEthernet0/0.4
 encapsulation dot1Q 4
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
no ip address
 duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.2
 encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1.3
 encapsulation dot1Q 3
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

Рисунок 2.8 – Команда show run

Задайте ПК IP-адреса, маску и основной шлюз (в качестве шлюза задайте ip-адрес соответствующего VLAN) и проверьте работоспособность сегмента сети и сети целиком с помощью утилиты ping (рисунок 2.9):

```
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=11ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.2.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
PC>ping 192.168.3.2
Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=0ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.3.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
```

Рисунок 2.9 – Проверка работоспособности

Задание 2 Постройте сеть с использованием маршрутизатора и динамической адресации

Создайте сеть аналогично рисунку 2.10. В качестве маршрутизатора используйте Cisco 1841. Для соединения устройств используйте интерфейсы FastEthernet:




Рисунок 2.10 – Конфигурация сети

Перейдите на маршрутизатор и настройте его интерефейс. Задайте IP-адрес 192.168.1.1/24 и включите интерфейс (рисунок 2.11):

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #int
Router(config) #interface fa
Router(config) #interface fastEthernet 0/0
Router(config-if) #no sh
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to
up
ip address
Router(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if) #ex
Router(config)#
```

Рисунок 2.11 – Настройка интерфейса маршрутизатора

Далее необходимо задать пул адресов dhcp, т.е. тот диапазон адресов, который будет выдаваться ПК при динамическом распределении. Для этого следует воспользоваться командой ip dhcp pool <имя>. (рисунок 2.12)

```
Router(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router(config-if) #ex Router(config) #ip dhcp Router(config) #ip dhcp poo Router(config) #ip dhcp pool DHCP
```

Рисунок 2.12 – Настройка тегированного порта

Теперь необходимо настроить пул командой network <ceть> <маска>. Задаваемая сеть должна быть той же, которой принадлежит маршрутизатор, поэтому записываем 192.168.1.0.

Помимо IP-адреса и маски протокол DHCP может выдавать другие сетевые настройки, например, основной шлюз и предпочитаемый DNS-сервер, если речь пойдет о доступе в сеть интернет. Задайте основной шлюз командой default-router <адрес маршрутизатора> и предпочитаемый DNS-сервер командой dns-server <адрес сервера> (в нашем случае будем использовать адрес DNS-сервера Google — 8.8.8.8) (рисунок 2.13).

```
Router(config) #ip dhcp
Router(config) #ip dhcp poo
Router(config) #ip dhcp pool DHCP
Router(dhcp-config) #net
Router(dhcp-config) #network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config) #def
Router(dhcp-config) #default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config) #dns
Router(dhcp-config) #dns
Router(dhcp-config) #dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config) #
```

Рисунок 2.13 – Настройка DHCP

Возможна ситуация, когда в нашей сети появится устройство, которому следует задавать исключительно статический адрес, например, сервер. Такую ситуацию необходимо предусмотреть и исключить IP-адрес из общего пула командой ір dhcp excluded <appec>. Исключим, к примеру, из общего пула адрес 192.168.1.100, а также адрес 192.168.1.1, т.к. он является адресом маршрутизатора (рисунок 2.14):

```
Router(config) #ip dhcp
Router(config) #ip dhcp exclude
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
Router(config) #ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
Router(config) #ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr mem
Router#wr memory
Building configuration...
[OK]
Router#
```

Рисунок 2.14 – Задание ір-адресов VLAN

Далее настройте ПК, сменив значение IP Configuration из значения static в значение DHCP (рисунок 2.15):

| IP Configuration | | | X |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| IP Configuration | | | |
| O DHCP | Static | DHCP request successful. | |
| IP Address | 192.168.1.2 | | |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |) | |
| Default Gateway | 192.168.1.1 | | |
| DNS Server | 8.8.8.8 | | |
| IPv6 Configuration | | | |
| ○ DHCP ○ Auto Config ● Static | | | |
| IPv6 Address | | | / |
| Link Local Address | FE80::202:16 | FF:FEE4:B45 | |
| IPv6 Gateway | | | |
| IPv6 DNS Server | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Рисунок 2.15 – Настройка ПК

Компьютеры автоматически получили сетевые настройки и теперь необходимо проверить сетевое взаимодействие, осуществив пинг к шлюзу и к другим ПК в сети

(рисунок 2.16)

```
PC>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=13ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
PC>ping 192.168.1.3
Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Average = Oms
```

Рисунок 2.16 – Проверка работоспособности сети

Задание 3. Постройте сеть с выделенным DHCP-сервером

Создайте сеть в соответствии с конфигурацией, показанной на рисунке 2.17. В качестве маршрутизатора используйте Cisco 2911:




Рисунок 2.17 – Команда ping на маршрутизаторе

Для начала на коммутаторе создайте 3 VLAN с именами VLAN2, VLAN3 и DHCP (рисунок 2.18):

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vl
Switch(config) #vlan 2
Switch (config-vlan) #na
Switch(config-vlan) #name vlan2
Switch(config-vlan) #ex
Switch(config) #vl
Switch(config) #vlan 3
Switch(config-vlan)#na
Switch(config-vlan) #name vl
Switch(config-vlan) #name vlan3
Switch(config-vlan) #ex
Switch(config)#vl
Switch(config) #vlan 4
Switch (config-vlan) #na
Switch(config-vlan) #name DHCP
Switch(config-vlan)#
```

Рисунок 2.18 – Создание VLAN

Настройте порты коммутатора, задав режим работы access и поместите интерфейсы в соответствующие VLAN (рисунок 2.19):

```
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport mo
Switch(config-if-range) #switchport mode acc
Switch(config-if-range) #switchport mode access
Switch(config-if-range) #sw
Switch(config-if-range) #switchport ac
Switch(config-if-range) #switchport access vl
Switch(config-if-range) #switchport access vl
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 2
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 2
Switch(config-if-range) #switchport access vlan 2
```

Рисунок 2.19 – Настройка интерфейсов коммутатора

Настройте интерфейс коммутатора, который идет к маршрутизатору. Т.к. этот интерфейс будет объединять в себе несколько VLAN, то следует задать ему режим работы trunk и прописать инкапсуляцию dot1q(рисунок 2.20):

```
Switch(config-if) #switchport mo
Switch(config-if) #switchport mode tr
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #sw
Switch(config-if) #switchport tr
Switch(config-if) #switchport trunk all
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vl
Switch(config-if) #switchport trunk allowed vlan 2,3,4
Switch(config-if) #ex
Switch(config-if) #ex
Switch(config) #ex
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr mem
Switch#wr memory
Building configuration...
[OK]
```

Рисунок 2.20 — Настройка trunk-порта коммутатора

Теперь перейдем к настройке маршрутизатора. Поднимите физический интерфейс командой по shutdown.

Далее необходимо настроить субинтерфейсы, т.к. линия связи между коммутатором и маршрутизатором единственная. Для этого войдите на субинтерфейсы и задайте им соответствующие VLAN и IP-адреса (рисунок 2.21):

```
Router(config) #interface gigabitEthernet 0/1.2
Router(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1.2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.2, changed
state to up
enc
Router(config-subif) #encapsulation do
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif) #ip
Router(config-subif) #ip
Router(config-subif) #ip ad
Router(config-subif) #ip address 192.168.2.1
% Incomplete command.
Router(config-subif) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-subif) #ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

Рисунок 2.21 – Настройка субинтерфейсов

Теперь необходимо настроить DHCP-сервер. Для начала, следует задать ему статический IP-адрес 192.168.4.2/24 и шлюз 192.168.4.1 и проверить взаимодействие с маршрутизатором (рисунок 2.22):

```
Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
SERVER>ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.4.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рисунок 2.22 – Проверка работоспособности

Все работает и теперь можно перейти к настройке выделенного сервера. Для этого перейдите на вкладку Services в пункт DHCP. Задайте имя пула DHCP-VLAN2, шлюз по умолчанию 192.168.2.1, DNS-сервер 8.8.8.8, начальный адрес 192.168.2.0, включите его нажав на галочку On и добавьте пул нажав кнопку Add(рисунок 2.23):




Рисунок 2.23 – Настройка сервера

Произведите аналогичные действия для VLAN 3.

Т.к. ПК и сервер находятся в разных сегментах, то сервер не сможет выдавать адреса, потому что не будет видеть ПК из других сегментов.

Для переадресации запросов на получение IP-адреса на маршрутизаторе существует функция перенаправления DHCP-запросов (DHCP-relay). Для ее настройки следует войти на маршрутизатор и воспользоваться командой ip-helper address для сегментов сети с ПК, т.е. VLAN2 и VLAN3. В качестве адреса команды указываем IP-адрес DHCP-сервера (рисунок 2.24):

```
Router(config) #interface gig
Router(config) #interface gigabitEthernet 0/1.2
Router(config-subif) #ip
Router(config-subif) #ip he
Router(config-subif) #ip help
Router(config-subif) #ip helper-address 192.168.4.2
Router(config-subif) #ex
Router (config) #int
Router(config) #interface gig
Router(config) #interface gigabitEthernet 0/1.3
Router(config-subif) #ip helper-address 192.168.4.2
Router(config-subif) #ex
Router (config) #ex
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#wr memory
Building configuration...
```

Рисунок 2.24 – Перенаправление запросов

Проверьте правильность настроек, установив на ПК автоматическое получение IP-адреса и выполнив пинг между ПК в сегментах сети (рисунок 2.25):

```
PC>ping 192.168.2.3

Pinging 192.168.2.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Reply from 192.168.2.3: bytes=32 time=0ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Рисунок 2.25 — Тест работоспособности сети

Содержание отчета

- 1. Название работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Выполнение заданий.
- 4. Проверка. Ответ.

4. Вопросы для самопроверки

- 1. Какие алгоритмы используются при маршрутизации?
- 2. Что такое шлюз по умолчанию?
- 3. Почему шлюз по умолчанию на зывают «шлюз последней надежды»?
- 4. Что такое метрика?
- 5. Какие показатели отражаются в таблице маршрутизации?
- 6. В чем отличие статической маршрутизации от динамической?
- 7. Какие маршруты могут быть статическими?
- 8. Перечислите основные протоколы маршрутизации.
- 9. Принцип работы LSA-алгоритмов.
- 10. Принцип работы DVA-алгоритмов

Критерии оценки:

1. Работа оценивается на «пять баллов», если все части задания выполнены верно и выводы сделаны правильно.

- 2. Работа оценивается на «четыре балла» если не выполнена одна часть задания, выводы сделаны правильно
- 3. Работа оценивается на «три балла» если не выполнены 2 части задания, выводы сделаны правильно

Список литературы

- 1. Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие : гриф Минобрнауки РФ : пер. с англ. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. 4-е изд. СПб. и др. : Питер, 2012. 943 с. : ил. (Учебник для вузов : стандарт третьего поколения) . На рус. яз. ISBN 978-5-459-00920-0 : 403.70.
- 2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Т18 Компьютерные сети. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. 960 с.: ил.
- 3. Первухин Д.А. Информационные сети и телекоммуникации: Учеб. пособие/Д.А. Первухин, О.В. Афанасьева, Ю.В. Ильюшин. СПб.: «СатисЪ», 2015. 267 с. Бондаренко М.Ф., Белоус Н.В., Руткас А.Г. Компьютерная дискретная математика. Харьков: «Компания СМИТ», 2008. 480с.
- 4. Шевченко В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник / В.П. Шевченко. М.:КНОРУС, 2012.-288 с.
- 5. Головин Ю.А. Информационные сети : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Головин Ю.А., Суконщиков А.А.,, Яковлев С.А. М. : Издательский центр «Академия», 2011. 384 с. ISBN 978-5-7695-6459-8
- 6. Основы инфокоммуникационных технологий. Учебное пособие для вузов / В.В. Величко, Г.П.Катунин, В.П. Шувалов; под редакцией профессора В.П. Шувалова. М.: Горячая линия—Телеком, 2009. 712 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0055-4