

Geoprzestrzenne Bazy Danych Gis

Instrukcja do zajęć laboratoryjnych nr 2

Kielce 2020 r.



Ćwiczenie nr 2

Temat: Alaska

Celem Ćwiczenia nr 2 jest zapoznanie Studenta z kolejnymi funkcjami programu Quantum GIS, a także: praca na tabelach atrybutów wybranych warstw, ich wizualizacja zgodnie z poleceniami, samodzielne wykonanie nowych warstw wektorowych i ich edycja, zaprojektowanie przebiegu trasy gazociągu oraz wykonanie bufora dla odcinka rzeki, sporządzenie kompozycji mapowej.

Pliki do wykonania ćwiczeń dostępne są na platformie moodle.

PAMIĘTAJ

- nie używaj polskich znaków,
- regularnie zapisuj zmiany w projektach.

Wykonanie ćwiczenia nr 2

W tej części ćwiczenia będziesz pracować na tabeli atrybutów, zmienisz sposób wyświetlania poszczególnych warstw definiując ich symbolikę i etykiety. Wykorzystasz umiejętności nabyte podczas wykonywania Instrukcji 1.


- W QGIS otwórz projekt 1 Alaska.
- Wyłącz widoczność (odznacz w panelu warstw) i zwiń warstwy lotniska 1, polozenie_npm, pokrycie terenu.
- Kliknij ikonę Dodaj warstwę wektorową lub z menu wybierz zakładkę Warstwa → Dodaj warstwę wektorową... i wczytaj do projektu odpowiednie warstwy. Dodaj następujące warstwy wektorowe i zmień ich nazwy na polskie (ale bez polskich znaków):
 - alaska, builtups (miejscowości), swamp (bagna), storagep (zbiorniki),
 - rivers (rzeki), pipelines (rurociągi).

Ustaw odpowiednio wyświetlanie warstw (przeciągnij myszką w panelu warstwy w kolejności najniżej powierzchnie, potem linie).

Dodaj do projektu warstwę wektorową airports i zapisz ją jako lotniska 2 w swoim katalogu. Wykorzystaj w tym celu opcje Eksportuj → Zapisz warstwę wektorową jako → lotniska 2. (Wybierz Format → ESRI Shapefile, zaznacz Zasięg (aktualny: warstwa), a następnie przez opcję przeglądaj w nazwa pliku wskaż swój katalog i wpisz nazwę lotniska 2, zaznacz dodaj zapisany plik do mapy)


- ➤ Dla warstwy *lotniska 2* zmień symbol na mały samolot znacznik SVG airport wielkość 2 oraz ustaw etykiety według *id*. (*Użyj* w tym celu *Właściwości warstwy* → *Styl oraz Właściwości warstwy* → *Etykiety, zob. do Instrukcji 1*)
- ➤ Dla warstwy *alaska.shp* wybierz kolory zielony, mało nasycony . Obrys niech będzie nieco ciemniejszy od wypełnienia, np. o wartości 0,2 (*Użyj Właściwości warstwy* → *Styl*).
- ➤ Dla warstwy miejscowości (builtups.shp) we Właściwościach warstwy → Etykiety →:
 - zaznacz Proste etykiety, wyświetl etykiety według nazwy (name),
 - zmień w opcji Otoczka: rozmiar otoczki na 1,
 - ustaw w opcji *Położenie*: odsunięcie od centroidu, centroid widocznej części poligonu, przesunięcie o 4 jednostki po x i y,
 - ustaw w opcji Tekst: wysokość czcionki na 8
- Pozostaw widoczne tylko warstwy alaska, jeziora, rurociągi.
- ➤ Dla warstwy *rurociągi (pipelines.shp)* otwórz tabelę atrybutów (*zaznacz warstwę i kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz otwórz tabelę atrybutów)* która w polu LOCDESC wyróżnia dwie kategorie on ground surface (rurociągi naziemne) oraz below surface (rurociągi podziemne) ustaw wyświetlanie w następujący sposób:
 - rurociągi naziemne kolor niebieski,
 - rurociągi podziemne kolor czerwony.

(Wykonać to możesz dokonując klasyfikacji po wartościach unikalnych i zmieniając na żądany kolor linii).



Przygotuj narzędzia do rysowania.


W menu Projekt → Opcje przyciągania, kliknij kłódkę , wybierz opcję zaawansowane i ustaw warunki przyciągania kursora myszy do obiektów odrębnie dla każdej klasy jak zamieszczonym poniżej zrzucie. Zwróć uwagę na właściwy dobór jednostek zależny od rodzaju warstwy.



- Pozostaw widoczne tylko warstwy alaska, jeziora, rurociągi, miejscowości, lotniska 2...
- Przy użyciu ikony zmierz odległość, w prostej linii (układ kartezjański), pomiędzy miastami Fairbanks (część zachodnia), a Sitka. Mierząc celuj w środek obiektu.

Otwórz tabelę atrybutów dla miejscowości. Zaznacz Fairbanks i Sitka – użyj klawisza Ctrl.

Powiększ mapę do wybranych wierszy i dopiero mierz.




Uwaga! Miejscowości wybrane będą wyświetlane na żółto. Przybliżanie i oddalanie wykonuj za pomocą myszy, będzie Ci łatwiej. Wynik pomiaru, w km, należy umieścić

w sprawozdaniu (zwróć uwagę na jednostki). Wyjdź z trybu pomiaru za pomocą




Utwórz nową warstwę wektorową o nazwie drogi.shp, i typie geometrii linia. .




- Zdefiniuj dla niej poniższe atrybuty opisowe:
 - Nazwa: id, typ: Liczby całkowite (integer)


- Nazwa: klasa, typ: Dane tekstowe (String)
- Nazwa: nr odcinka, typ: Dane tekstowe (String)
- układ współrzędnych zdefiniuj od razu przy tworzeniu warstwy taki jak dla projektu lub ustaw go później przez
 Układ współrzędnych. Wyszukaj poprzez Filtr: 2964 wybierz z dostępnej listy NAD27 / Alaska Albers (EPSG 2964). Zastosuj. OK.



- 1. Wprowadź ustawienia opcji przyciągania dla utworzonej warstwy: do wierzchołka i segmentu, tolerancja 3000 *(postępuj jak w punkcie 10).*
- Włącz tryb edycji dla warstw drogi.shp i lotniska 2.shp używając ikony W panelu warstw pojawi się ołówek obok warstw z włączoną edycją.



Kliknij na warstwę drogi. Narysuj na niej nowe obiekty przy użyciu ikony dodaj obiekt



Zaprojektuj przebieg odcinków autostrady i drogi ekspresowej łączących ze sobą poszczególne lotniska (Nr_odcinka) i uzupełnij atrybuty obiektów zgodnie z Tabelą 1.


Tabela 1 Atrybuty dodawanych obiektów na warstwie drogi.shp

Id	klasa	Nr_odcinka
1	autostrada	30-25-41
2	autostrada	9-6-34
3	droga ekspresowa	26-28-30
4	droga ekspresowa	18-11-34


Po kliknięciu na ikonkę dodaj nowy obiekt (w opisie – rysuj linię) zobaczysz kółeczko

z krzyżykiem. Prowadź je od punktu do punktu zgodnie z danymi w tabeli. Po zaznaczeniu ostatniego miejsca kliknij prawym klawiszem myszy. Otworzy się okno dialogowe w które wpiszesz dane atrybutów. Zatwierdź dane ok. I wyjdź z

trybu rysowania klikając w ikonę Sil. Powtórz czynność dla każdego nowego obiektu.




Po prawidłowym wykonaniu działania, na warstwie drogi powinny być widoczne nowe obiekty a tabela atrybutów tej warstwy powinna być zgodna z Tabela 1.



- Wyświetl na mapie:
 - drogi ekspresowe kolorem brązowym i grubością linii 0,4,
 - autostrady kolorem czerwonym i grubością linii 0,5.

Możesz w tym celu wykorzystać właściwości warstwy i klasyfikację po nazwie, a potem zmienić kolor i szerokość linii.




Uzupełnij tabelę atrybutów dla warstwy drogi.shp o kolumnę długość_[km] i wpisz właściwe długości odcinków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W tym celu otwórz tabelę atrybutów warstwy, kliknij ikonkę nowe pole,

a następnie wpisz odpowiednie wartości definiujące nową


Nowe pole (Ctrl+W) kolumne.




Potem pomierz wszystkie drogi w wpisz wartości pomiaru do tabeli atrybutów. Mierz w układzie kartezjańskim. Pamiętaj o właściwej jednostce.

- 2. Następnie załóż nową warstwę wektorową (liniową) o nazwie drogi_projektowane.shp i zaprojektuj, narysuj linią przerywaną odcinki drogi ekspresowej i autostrady, jak na rysunku poniżej (Rysunek 1) z zachowaniem następujących warunków:
 - projektowana droga ekspresowa Id 5, to prosty odcinek łączący dwie autostrady. Początek drogi jest w punkcie nr 6, potem przechodzi przez punkt nr 21, a koniec ma mniej więcej w połowie odcinka 30-25. Aby to połączenie było możliwe ustaw odpowiednio opcje przyciągania dla tej warstwy. Wskazówki ustawień są w dalszej części punktu.

- projektowana autostrada Id 6, to prosty odcinek łączący lotniska Fort Yukon (Id 34) i Tana Cross (Id 41),
- projektowane drogi narysuj linią przerywaną o szerokości i kolorze odpowiadającym kategorii drogi, wyświetl dla projektowanych dróg etykiety według ld. Format etykiety ustaw według własnego uznania.



Rysunek 1 Projektowane drogi




Opcje przyciągania ustaw zanim zaczniesz dodawanie nowych obiektów. Pamiętaj o włączeniu trybu edycji dla warstwy drogi projektowane.shp.

Wykorzystaj wszystkie nabyte wcześniej umiejętności (dodawanie obiektów, zmiany w tabeli atrybutów, klasyfikacje, etykietowanie)

- 14. Wyłącz warstwę *alaska*, wyłącz edytowane warstwy (wyłącz) zapisując dla nich wprowadzone zmiany, wyświetl warstwę rastrową *pokrycie_terenu*, ustaw dla niej przezroczystość 50%.
- 15. Na nowej warstwie wektorowej liniowej o nazwie *gazociąg (musisz ją utworzyć)*, zaprojektuj przebieg gazociągu na Alasce w następujący sposób:
 - nadaj swojej trasie następujące atrybuty:
 - nazwa: gazociag_im.[polskiego noblisty],
 - rok budowy: dowolny,
 - koszt [mln.Pl]: nie mniej niż sto milionów zł;
 - > zostaw włączone następujące warstwy: miejscowości, pokrycie_terenu, bagna, zbiorniki oraz gazociąg,

- do rysowania użyj linii pomarańczowej o grubości 0,5 (pamiętaj o włączeniu trybu edycji dla nowej warstwy),
- punktem wyjściowym jest zbiornik z gazem nr 12, a punktem docelowym miejscowość Palmer (musisz wiedzieć gdzie jest zbiornik 12, zatem pamiętaj o włączeniu etykiet dla warstwy zbiorniki i o włączeniu trybu edycji dla nowej warstwy),
- gazociąg ma omijać bagna i jeśli to możliwe góry,
- wyświetl etykietę z nazwą gazociągu.


Przy wykonaniu tego ćwiczenia wykorzystaj wszystkie nabyte wcześniej umiejętności (dodawanie obiektów, zmiany w tabeli atrybutów, klasyfikacje, etykietowanie).




- 16. Włącz warstwę *alaska*, ustaw ją nad warstwą *pokrycie_terenu*.
- 17. Utwórz bufor dla odcinka rzeki Chena River przebiegającego przez miasto Fairbanks w następujący sposób:
 - wyświetl nazwy rzek (wyświetl proste etykiety po nazwie dla warstwy rzeki, możesz pogrubić linie jeśli są słabo widoczne)



- powiększ obraz do miasta
- zaznacz odcinek rzeki przy użyciu ikony Wybierz obiekty prostokątem




- ➤ utwórz bufor używając: Wektor → Narzędzia geoprocessingu → Bufor,
- dobierz parametry bufora: rzeki, użyj tylko wybranych obiektów, aproksymacja 10, bufor 2km, agreguj bufor, plik wyjściowy bufor_ rzeka, dodaj do legendy.




Po ustawieniu wszystkich danych uruchom tworzenie bufora.

Jeśli wszystko będzie wykonane

poprawnie to w panelu warstw pojawi się nowo utworzona warstwa wektorowa, wyświetli się też informujący o tym komunikat.



- ➤ Ustaw przezroczystość bufora na 50% (*Właściwości warstwy* → *Styl* → *Krycie*)
- Zrób zrzut z ekranu i umieść w sprawozdaniu (poniżej jest przykładowy wycinek ze zrzutu).



> Sprawdź, czy w odległości 10 km od zaprojektowanego gazociągu znajdują się bagna. Odpowiedź umieść w sprawozdaniu.

Ta część wymaga utworzenia bufora o szerokości 10 km dla utworzonej przez Ciebie warstwy gazociąg. Sprawdź czy w jego zasięgu znajdują się bagna.

18. Zapisz projekt.