زنگ سیشارپ – قسمت شانزدهم

نوشتهی مسعود درویشیان 🖪 🎛

لینک مستقیم این مطلب در وبتارگت

در برنامهنویسی بارها مواردی به وجود می آید که یک نوع از یک متغیر را به نوع دیگری اختصاص دهید. به عنوان مثال گاهی پیش می آید که مقدار یک int را به یک float اختصاص دهید. یا در مواردی که عملیات ریاضی انجام می دهید، نتیجه ی محاسبات از جنس متغیر شما خواهد بود. برای مثال هنگامی که دو int را بر هم تقسیم می کنید، نتیجه از جنس خواهد بود.

```
int i;
double b;

i = 180;
b = i; // assing an int to a double
```

هنگامی که دو نوع سازگار با هم ترکیب میشوند، مقدار سمت راست بهصورت اتوماتیک به نوع متغیر سمت چپ کانورت میشود. بنابراین در برنامه بالا، مقدار i ابتدا به double کانورت (تبدیل) شده و سپس به b اختصاص می یابد.

به علت سخت گیری سی شارپ در بررسی نوع داده ها، هر نوع داده ای برای تبدیل شدن به نوع دیگر سازگار نیست و به صورت اتوماتیک کانورت نمی شود که در این موارد برای کانورت می توان از cast کردن استفاده کرد.

برای تبدیل نوع داده به نوع دیگر و کانورت کردن، دو روش موجود است:

- Implicit •
- Explicit •

در روش implicit تبدیل نوع بهصورت اتوماتیک اتفاق میافتد بهشرطی که:

- ۱. هر دو نوع داده با هم سازگاری داشته باشند.
- ۲. بازه و محدودهی نوع مقصد بزرگ تر از بازه و محدودهی نوع مبدا باشد.

هنگامی که این دو شرط برقرار باشند تبدیل نوع بهصورت اتوماتیک (implicit) انجام می شود و به اصطلاح یک widening conversion اتفاق می افتد. به عنوان مثال نوع int محدوده و بازه ی کافی برای نگه داری نوع byte را در خود دارد. همچنین int و byte دو نوع سازگار هستند. بنابراین یک کانورت به روش implicit می تواند اتفاق افتد.

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        int i = 300;
        byte b = 255;

        /* It's a implicit conversion */
        i = b; // assing a byte to an int

        Console.WriteLine("We assing a byte to an int: " + i);
    }
}
```

در این مثال یک implicit conversion اتفاق می افتد زیرا هر دو شرط برای این تبدیل نوع برقرار است.

اگرچه برای اختصاص دادن byte به int کانورت به صورت implicit اتفاق می فتد اما برای اختصاص دادن int به byte این اتفاق نمی فتد اما برای اختصاص دادن int به byte این اتفاق نمی فتد و به اصطلاح widening conversion ای در کار نیست زیرا یکی از آن دو شرط برای widening conversion نقض شده است (بازه و محدوده ی نوع مقصد باید بزرگ تر از بازه و محدوده ی نوع مبدا باشد).

به مثال زیر که نادرست است و اجرا نمی شود توجه کنید:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        /* This program will not compile */
        int i = 150;
        byte b;
        b = i; // Illegal!!!
        Console.WriteLine(b);
    }
}
```

البته با یک تغییر کوچک برنامه بالا قابل اجرا خواهد بود که در ادامه به شرح آن میپردازیم. اگر توجه کرده باشید هنگام اجرای برنامه بالا این پیغام خطا را دریافت می کنید:

Connot implicitly convert type 'int' to 'byte'. An explicit conversion exists (are you missing a cast?)

برای نوع دادههایی که با هم سازگاری ندارند و بهصورت implicit نمی توانند کانورت شوند باید از از روش explicit و cast کردن استفاده کرد. در cast کردن ما به کامپایلر دستور می دهیم که نوع یک متغیر را آن طور و به آن چه که می خواهیم تبدیل کند (روش explicit).

فرم کلی cast کردن به شکل زیر است:

(target-type) expression

در این جا، target-type مشخص کنندهی نوعی است که شما خواسته اید expression به آن تبدیل شود.

به عنوان مثال:

double x, y;

اگر شما بخواهید که حاصل x/y از جنس int باشد می توانید بنویسید:

(int) (x / y);

همانطور که می دانید x و y از جنس double هستند اما از طریق cast کردن حاصل آنها تبدیل به int شده است.

به این مثال توجه کنید:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        double x, y;

        x = 25.3;
        y = 5.1;

        int result = (int) (x / y);
        Console.WriteLine("The result is " + result);
    }
}
```

در برنامه بالا x و y که هردو از جنس double هستند بر هم تقسیم شدهاند. حاصل این تقسیم مسلماً از جنس double خواهد بود اما ما از طریق cast کردن آن را به int تبدیل کردهایم. پرانتزهای اطراف x و y ضروری هستند زیرا در صورت نبود آنها تنها X به int تبدیل می شود.

در cast کردن اگر نوع متغیر مقصد کوچک تر از مبدا باشد ممکن است بخشی از اطلاعات از بین برود. همچنین هنگام در cast کردن مقادیر اعشاری به عدد صحیح قسمت اعشاری آنها از بین میرود. برای مثال هنگام cast کردن مقدار ۱.۲۳

به عدد صحیح نتیجه ۱ خواهد بود. همچنین هنگامی که قصد دارید نوع int را در نوع byte قرار دهید مقداری از اطلاعات ممکن از از بین برود چراکه نهایت مقداری که byte می تواند ذخیره کند عدد ۲۵۵ است:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        int anOkayInt = 345;
        byte aBadByte = (byte)anOkayInt;

        Console.WriteLine(aBadByte);
    }
}
```

خروجی این برنامه عدد ۸۹ است. اگر قصد داشته باشید عدد ۲۵۶ را از طریق cast کردن در byte ذخیره کنید، عددی که ذخیره می شود و همین طور که می بینید ذخیره ی فنید، عدد ۱ ذخیره می شود و همین طور که می بینید ذخیره عدد ۳۴۵ در ۳۴۵ موجب شده تا عدد ۸۹ در آن قرار گیرد که دقیقاً معادل تفریق ۳۴۵ و ۲۵۶ است.

به مثال زیر دقت کنید:

```
using System;
class Exampe
    static void Main()
        double x, y;
        byte b;
        int i;
        char ch;
        uint u;
        short s;
        long 1;
        x = 10.0;
        y = 3.0;
        // Cast double to int, fractional component lost.
        i = (int)(x / y);
        Console.WriteLine("Integer outcome of x / y: " + i);
        Console.WriteLine();
        // Cast an int into a byte, no data lost.
        i = 255;
        b = (byte)i;
        Console.WriteLine("b after assigning 255: " + b +
        " -- no data lost.");
        // Cast an int into a byte, data lost.
        i = 257;
        b = (byte)i;
        Console.WriteLine("b after assigning 257: " + b +
        " -- data lost.");
        Console.WriteLine();
```

```
// Cast a uint into a short, no data lost.
    u = 32000;
    s = (short)u;
    Console.WriteLine("s after assigning 32000: " + s +
    " -- no data lost.");
    // Cast a uint into a short, data lost.
    u = 64000;
    s = (short)u;
    Console.WriteLine("s after assigning 64000: " + s +
    " -- data lost.");
   Console.WriteLine();
    // Cast a long into a uint, no data lost.
    1 = 64000;
    u = (uint)1;
    Console.WriteLine("u after assigning 64000: " + u +
    " -- no data lost.");
    // Cast a long into a uint, data lost.
    1 = -12;
    u = (uint)1;
    Console.WriteLine("u after assigning -12: " + u +
    " -- data lost.");
    Console.WriteLine();
    // Cast a byte into a char.
    b = 88; // ASCII code for X
    ch = (char)b;
    Console.WriteLine("ch after assigning 88: " + ch);
}
```

خروجي:

```
Integer outcome of x / y: 3 b after assigning 255: 255 -- no data lost. b after assigning 257: 1 -- data lost. s after assigning 32000: 32000 -- no data lost. s after assigning 64000: -1536 -- data lost. u after assigning 64000: 64000 -- no data lost. u after assigning -12: 4294967284 -- data lost. ch after assigning 88: X
```

بهتر است هر قسمت این برنامه را شرح دهیم. در قسمت اول (x / y) به int تبدیل شده است. در این جا قسمت اعشاری byte بنتیجه ی تقسیم از بین می رود. در قسمت بعد عدد صحیح ۲۵۵ را به byte اختصاص داده ایم و به این علت که توانایی نگه داری این مقدار را دارد، هیچ اطلاعاتی از بین نمی رود اما با این حال به cast کردن نیاز است چراکه به صورت implicit نمی توان int را به byte کانورت کرد. در قسمت بعد تر ۲۵۷ را به byte اختصاص داده ایم موجب از بین رفتن اطلاعات می شود.

در بقیهی موارد نیز به همین شکل اتفاق میافتد. اگر متغیری که قرار است مقداری در آن ریخته شود، گنجایش کافی برای نگهداری از آن را داشته باشد هیچ اطلاعاتی از بین نخواهد رفت، در غیر این صورت بخشی از اطلاعات از بین میرود.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت وبتارگت محفوظ است. استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.