زنگ سیشارپ – قسمت سی و چهارم

نوشتهی مسعود درویشیان 🛂 🖪

لینک مستقیم این مطلب در وب تارگت

Overload کردن True و False

کلمات کلیدی true و false نیز می توانند به عنوان unary operators به منظور overload کردن مورد استفاده قرار گیرند. نسخه operator شده ی این operator ها با توجه به کلاسی که شما می سازید، شخصی سازی می شود. هنگامی که ptrue و do-while و do-while و while ، for ، if برای کنترل کردن false و do-while و do-while و همچنین ? استفاده کنید.

overload های true و false باید باهم overload شوند و نمی توانید فقط یکی از آنها را overload کنید. هر دوی آنها unary operator هستند و فرم کلی آنها به صورت زیر است:

```
public static bool operator true(param-type operand)
{
    // return true or false
}

public static bool operator false(param-type operand)
{
    // return true or false
}
```

دقت کنید که هریک مقدار bool را return می کند.

مثال زیر نشان میدهد که چگونه true و false میتوانند در کلاس TwoD اعمال شوند. فرض بر این است که اگر حداقل یکی از فیلدها غیر صفر باشد، شیء true است و اگر همه ی فیلدها صفر باشند، شیء false است:

```
using System;
class TwoD
{
    int X, Y;
    public TwoD()
    {
        X = Y = 0;
    }
    public TwoD(int a, int b)
    {
        X = a;
        Y = b;
}
```

```
public static bool operator true(TwoD op)
        return (op.X != 0 || op.Y != 0);
   public static bool operator false(TwoD op)
        return (op.X == 0 && op.Y == 0);
   public static TwoD operator --(TwoD op)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op.X - 1;
        result.Y = op.Y - 1;
       return result;
   public static TwoD operator ++(TwoD op)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op.X + 1;
        result.Y = op.Y + 1;
       return result;
   public void Show()
        Console.WriteLine("{0}, {1}", X, Y);
    }
class OpOverloadingDemo
   static void Main()
       TwoD ob = new TwoD(5, 5);
       if (ob)
            Console.WriteLine("ob is true");
       Console.WriteLine();
       for (; ob; ob--)
            ob.Show();
       Console.WriteLine();
        ob = new TwoD(-3, -3);
        while (ob)
            ob.Show();
            ob++;
        }
   }
```

دقت کنید که چگونه از شیء TwoD برای کنترل if و while و for استفاده شده است. به عنوان مثال، در مورد if، شیء TwoD توسط true ارزیابی می شود. اگر حداقل یکی از فیلدهای این شیء مخالف صفر باشد، دستور if اجرا خواهد شد. در

مورد حلقه ها، حلقه تا زمانی اجرا می شود که شیء true باشد (فیلدهای شیء مخالف صفر باشد) و به محض این که شیء false شد (همه ی فیلدها صفر شدند) برنامه از حلقه خارج می شود.

Overload کردن عملگرهای منطقی

همان طور که می دانید، سی شارپ شامل عملگرهای منطقی ه ، | ، ! و هه و || است. البته فقط ه و | و ! می توانند overload شوند. با این حال با دنبال کردن یک سری قوانین می توانید از مزیتهای هه و || بهره ببرید.

اگر قصد استفاده از عملگرهای منطقی short-circuit را نداشته باشید، می توانید بسیار ساده & و | را overload کنید که هر کدام از آنها یک مقدار bool را return می کند. overload کردن! نیز مقدار bool را return می کند.

مثال زیر عملگرهای منطقی ! و & و | را overload می کند. مانند قبل فرض بر این است که شیء TwoD در صورتی etrue می است: است که حداقل یکی از فیلدهای آن غیر صفر باشد و در صورتی که همه ی فیلدهای TwoD صفر باشند، شیء false است:

```
using System;
class TwoD
    int X, Y;
    public TwoD()
        X = Y = 0;
   public TwoD(int a, int b)
        X = a;
        Y = b;
    public static bool operator &(TwoD op1, TwoD op2)
        return ((op1.X != 0 && op1.Y != 0) && (op2.X != 0 && op2.Y != 0));
    public static bool operator |(TwoD op1, TwoD op2)
        return ((op1.X != 0 || op1.Y != 0) || (op2.X != 0 || op2.Y != 0));
   public static bool operator !(TwoD op)
        return (op.X == 0 & op.Y == 0);
    public void Show()
        Console.WriteLine("{0}, {1}", X, Y);
    }
```

```
class OpOverloadingDemo
    static void Main()
    {
        TwoD a = new TwoD(1, 2);
        TwoD b = new TwoD(8, 8);
        TwoD c = new TwoD();
        Console.Write("Here is a: ");
        a.Show();
        Console.Write("Here is b: ");
        b.Show();
        Console.Write("Here is c: ");
        c.Show();
        Console.WriteLine();
        if(!a)
            Console.WriteLine("a is false");
        if(!b)
            Console.WriteLine("b is false");
        if(!c)
            Console.WriteLine("c is false");
        Console.WriteLine();
        if (a & b)
            Console.WriteLine("a & b is true");
        else
            Console.WriteLine("a & b is false");
        if(a & c)
            Console.WriteLine("a & c is true");
        else
            Console.WriteLine("a & c is false");
        Console.WriteLine();
        if(a | b)
            Console.WriteLine("a | b is true");
            Console.WriteLine("a | b i false");
        if(a | c)
            Console.WriteLine("a | c is true");
        else
            Console.WriteLine("a | c is false");
    }
```

خروجي:

```
Here is a: 1, 2
Here is b: 8, 8
Here is c: 0, 0
c is false
a & b is true
a & c is false
a | b is true
a | c is true
```

در این روش، operator method های ه و | و ! هرکدام یک مقدار bool را return میکنند. بهدلیل این که از این operator ها در حالت استاندارد خودشان استفاده شود، return کردن مقدار bool ضروری است. روشی که در مثال قبل مشاهده کردید، فقط برای زمانی است که به short-circuit نیاز ندارید.

فعال کردن operator های short-circuit

برای فعال کردن هه و | باید از چهار قاعده پیروی کنید. یک، کلاس مورد نظر باید ه و | را overload کند. دو، voverload می شوند. سه، type متدهای overload شده ی و | باید از نوع همان کلاسی باشد که این operator ها در آن overload می شوند. سه، هر پارامتر باید به یک شیء از جنس همان کلاسی که operator در آن overload شده است، رجوع کند. چهار، overload های true و false باید برای کلاس مربوطه overload شود.

برنامه زیر نشان می دهد که چگونه & و | را برای کلاس TwoD اجرا کرده تا بتوان از مزیت && و || استفاده کنید:

```
using System;
class TwoD
    int X, Y;
    public TwoD()
        X = Y = 0;
    public TwoD(int a, int b)
        X = a;
        Y = b;
    }
    // Overload & for short-circuit evaluation.
    public static TwoD operator &(TwoD op1, TwoD op2)
        if ((op1.X != 0 && op1.Y != 0) && (op2.X != 0 && op2.Y != 0))
            return new TwoD(1, 1);
        else
            return new TwoD();
    // Overload | for short-circuit evaluation.
    public static TwoD operator | (TwoD op1, TwoD op2)
        if ((op1.X != 0 || op1.Y != 0) || (op2.X != 0 || op2.Y != 0))
            return new TwoD(1, 1);
        else
            return new TwoD();
    }
    // Overload true.
    public static bool operator true(TwoD op)
```

```
return (op.X != 0 || op.Y != 0); // at least one field is non-zero
    // Overload false.
    public static bool operator false(TwoD op)
        return (op.X == 0 & op.Y == 0); // all fields are zero
    }
    // Overload !.
    public static bool operator !(TwoD op)
        return (op.X == 0 & op.Y == 0);
    }
    public void Show()
        Console.WriteLine("{0}, {1}", X, Y);
class OpOverloadingDemo
    static void Main()
    {
        TwoD a = new TwoD(5, 6);
        TwoD b = new TwoD(10, 10);
        TwoD c = new TwoD();
        Console.Write("Here is a: ");
        a.Show();
        Console.Write("Here is b: ");
        b.Show();
        Console.Write("Here is c: ");
        c.Show();
        Console.WriteLine();
        if (!a)
            Console.WriteLine("a is false");
        if (!b)
            Console.WriteLine("b is false");
        if (!c)
            Console.WriteLine("c is false");
        Console.WriteLine();
        if (a & b)
            Console.WriteLine("a & b is true");
            Console.WriteLine("a & b is false");
        if (a & c)
            Console.WriteLine("a & c is true");
            Console.WriteLine("a & c is false");
        Console.WriteLine();
        if (a | b)
            Console.WriteLine("a | b is true");
            Console.WriteLine("a | b i false");
        if (a | c)
```

```
Console.WriteLine("a | c is true");
    else
        Console.WriteLine("a | c is false");
    Console.WriteLine();
   // Now use short-circuit ops.
    Console.WriteLine("Use short-circuit && and ||");
   if (a && b)
        Console.WriteLine("a && b is true.");
        Console.WriteLine("a && b is false.");
    if (a && c)
        Console.WriteLine("a && c is true.");
        Console.WriteLine("a && c is false.");
    if (a || b)
        Console.WriteLine("a || b is true.");
    else
        Console.WriteLine("a || b is false.");
   if (a | c)
        Console.WriteLine("a | c is true.");
        Console.WriteLine("a || c is false.");
}
```

خروجي:

```
Here is a: 5, 6
Here is b: 10, 10
Here is c: 0, 0

c is false

a & b is true
a & c is false

a ! b is true
a ! c is true

Use short-circuit && and !!
a && c is false.
a !! b is true.
a !! c is true.
```

در این جا نگاهی دقیق تر به برنامه ی بالا می اندازیم و می بینیم که چطور این جا اجرا شده اند. به این قسمت از کد بالا توجه کنید:

```
// Overload & for short-circuit evaluation.
public static TwoD operator &(TwoD op1, TwoD op2)
{
   if ((op1.X != 0 && op1.Y != 0) && (op2.X != 0 && op2.Y != 0))
        return new TwoD(1, 1);
   else
        return new TwoD();
```

```
}
// Overload | for short-circuit evaluation.
public static TwoD operator |(TwoD op1, TwoD op2)
{
   if ((op1.X != 0 || op1.Y != 0) || (op2.X != 0 || op2.Y != 0))
        return new TwoD(1, 1);
   else
        return new TwoD();
}
```

دقت کنید که هر دو یک شیء از جنس TwoD را TwoD می کنند. توجه داشته باشید که چگونه این شیء به وجود آمده است. اگر خروجی عملیاتی که انجام شده true باشد، بنابراین یک شیء TwoD که true است (شیءای که حداقل یکی از فیلدهای آن غیر صفر است) return می شود. اگر خروجی false باشد، یک شیء false ساخته شده و سپس return می شود. بنابراین در عباراتی به شکل زیر:

خروجی a & b یک شیء TwoD است که در این مورد یک شیء true است. از آنجا که TwoD های true و false در این مورد یک شیء true operator این کلاس تعریف شدهاند، شیءای که return شده است مربوط به true operator بوده و در نهایت یک مقدار بولین return می شود و محتویات دستور if اجرا خواهد شد.

بهدلیل این که قوانین مورد نیاز رعایت شدهاند، operator های short-circuit برای استفاده از اشیای TwoD نیز فعال هستند و به این صورت کار می کند که، اولین operator true توسط operator (برای ||) یا operator false (برای هی) بررسی می شود. اگر خروجی عملیات قابل تشخیص باشد، بنابراین هی یا | مربوطه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. در غیر این صورت، از هی یا | مربوطه برای یافتن خروجی استفاده می شود. بنابراین، استفاده از هه یا || موجب می شود هی یا || مربوطه تنها و مانی فراخوانی شود که operand اول نتواند خروجی را مشخص کند. برای نمونه، به کد زیر توجه کنید:

```
if (a || c) Console.WriteLine("a || c is true.");
```

در ابتدا true operator روی a اعمال می شود و از آنجا که در این مورد a برابر با true است، دیگر نیازی به استفاده از | operator نیست. اما در کد زیر:

```
if (c || a) Console.WriteLine("a || c is true.");
```

ابتدا true operator روی اعمال می شود که در این مورد برابر با false است. بنابراین، operator فراخوانی خواهد شد تا بررسی شود که آیا ه برابر با true است یا خیر (که در این مورد، ه برابر با true است). شاید در ابتدا فکر کنید که تکنیک استفاده شده برای فعال کردن short-circuit مقداری پیچیده و دشوار باشد اما اگر اندکی در مورد آن فکر کنید متوجه خواهید شد که کارهای انجام شده منطقی به نظر می رسد. در حالت کلی، بهتر است از همین روش استفاده کنید.

Conversion Operators

در برخی از مواقع، میخواهید از شیء یک کلاس در عبارتی استفاده کنید که شامل data type های دیگری نیز است. در بعضی موارد، overload کردن یک یا چند operator میتواند این کار را برای شما انجام دهد اما گاهی چیزی که شما نیاز دارید یک تبدیل ساده از نوع کلاس به نوع مورد نظرتان است. برای انجام این دسته از موارد، سی شارپ به شما اجازه می دهد نوع خاصی از operator می operator را بسازید که operator نامیده می شود. Conversion operator یک شیء از کلاس شما را به نوع دیگری که مد نظرتان است تبدیل می کند.

دو حالت از conversion operator موجود است: implicit و explicit که فرم کلی آنها به شکل زیر است:

```
public static operator implicit target-type(source-type v) { return value; }
public static operator explicit target-type(source-type v) { return value; }
```

در این جا، target-type مشخص کننده ی نوعی است که قصد دارید source-type را به آن تبدیل کنید و value مقدار کلاس، بعد از تبدیل است. Conversion operator اطلاعات را مطابق با target-type باز می گرداند (return می کند).

اگر conversion operator به طور implicit مشخص شود، بنابراین conversion به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد، مثل حالتی که شیء در یک عبارت همراه با یک data type دیگری از نوع target-type در تعامل است. هنگامی که conversion به صورت explicit تعریف شده باشد، بنابراین هنگامی که cast مورد نیاز است conversion فراخوانی می شود. توجه کنید که نمی توانید برای یک source-type و source-type هم implicit و explicit را تعریف کنید.

برای نشان دادن conversion operator آن را در کلاس TwoD اعمال می کنیم. با فرض اینکه میخواهید یک شیء TwoD را به یک int تبدیل کنید و در یک عبارت از جنس int از آن استفاده نمایید:

```
using System;
class TwoD
{
```

```
int X, Y;
    public TwoD()
        X = Y = 0;
    public TwoD(int a, int b)
        X = a;
        Y = b;
    public static implicit operator int(TwoD op)
        return op.X * op.Y;
class OpOvDemo
    static void Main()
        TwoD ob1 = new TwoD(2, 2);
        TwoD ob2 = new TwoD(1, 1);
        int i = ob1 * 3;
        Console.WriteLine(i);
        i = ob1 - 3;
        Console.WriteLine(i);
        i = ob1 + ob2;
        Console.WriteLine(i);
        i = ob1;
        Console.WriteLine(i);
    }
```

همانطور که برنامه بالا نشان میدهد، هنگامی که از شیء TwoD در یک عبارت integer (مثل 3 - 0b1 = i) استفاده شده عملیات convert بهطور اتوماتیک اعمال می شود.

ادامهی مبحث conversion operators را در قسمت بعد دنبال کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت وبتارگت محفوظ است. استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.