زنگ سیشارپ – قسمت چهلام

نوشتهی مسعود درویشیان 😢 🔁

لینک مستقیم این مطلب در وبتارگت

آیا سیشارپ یک زبان strongly typed است یا weakly typed؟!

احتمالاً این اصطلاحات را بین برنامهنویسان زیاد شنیدهاید اما در واقع این اصطلاحات بی معنی هستند و بهتر است که از گفتن آن اجتناب ورزید. و یکی پدیا معانی متفاوتی را برای strongly typed لیست کرده که تعدادی از آنها یکدیگر را نقض می کنند. هر زمان که دو نفر در مورد strongly typed و weakly لیست می کنند احتمالاً معانی متفاوتی از این اصطلاحات دارند و از طرفی گمان این اصطلاحات در ذهن شان نقش بسته است بنابراین هردو برداشت متفاوتی از این اصطلاحات دارند و از طرفی گمان می کنند که هردو منظور شان یکسان است. در واقع یک زبان نسبت به یک زبان دیگر، در صورتی که در سورتی که در الای این الی المواجه خواهید (پیروی از آنها با خطا مواجه خواهید شد) محدودیت بیشتری را اعمال کند، بیشتر stype typed است و از طرف دیگر، آن زبان که محدودیت کمتری در type system در مقایسه با یک زبان دیگر دارد، نسبت به آن زبان، بیشتر type system است.

بنابراین گفتن این که آیا سی شارپ (یا هر زبان دیگر) strongly typed یا weakly typed است، صحیح نیست زیرا این مورد صحبت موضوع بستگی به زبانی که مقایسه را با آن انجام می دهید و همچنین بستگی به دید کسی که در این مورد صحبت می کند، دارد و عملاً بهتر است به جای استفاده از این اصطلاحات از محدودیتها و ویژگی های type system یک زبان صحبت کرد.

ادامهی مبحث ارثبری

تا این جا ما تنها از یک base class و یک derived class استفاده می کردیم اما شما می توانید در سلسله مراتب ار ثبری همان طور که قبلاً ذکر شد، یک base class داشته باشید. همان طور که قبلاً ذکر شد، یک base class در نظر گرفته شود.

برای مثال اگر سه کلاس A ه و C داشته باشید و C از B ارثبری کند و B هم A آنگاه کلاس C به همهی عناصر A و B دسترسی دارد.

```
using System;
class A
    protected int Width;
    protected int Height;
    public A(int w, int h)
        Width = w;
        Height = h;
class B : A
    protected string Style;
    public B(string s, int w, int h)
        : base(w, h)
        Style = s;
class C : B
    protected string Color;
    public C(string c, string s, int w, int h)
        : base(s, w, h)
        Color = c;
    }
    public void Show()
        Console.WriteLine("{0}, {1}: Width: {2} - Height: {3}", Style, Color, Width, Height);
class MyShape
    static void Main()
        C ob = new C("Red", "Rectangular", 500, 200);
        ob.Show();
    }
```

همانطور که میبینید، متد ()Show در کلاس C به همه ی عناصر کلاس A و B دسترسی دارد و دلیل آن این است که C از B و B از A ارثبری کرده اما به دلیل وجود این زنجیره ی ارثبری، کلاس C که در آخر این زنجیره قرار دارد همه ی عناصر زنجیره را به ارث می برد.

چه زمانی constructor ها فراخوانی میشوند؟

شاید در مبحث ارثبری و سلسلهمراتب ارثبری، این سوال برای تان به وجود آمده باشد، هنگامی که یک شیء از derived ها به constructor ساخته می شود کدام constructor زودتر اجرا خواهد شد؟ درواقع در سلسلهمراتب ارثبری، constructor ها به ترتیب از ابتدای زنجیره ی ارثبری اجرا خواهند شد.

```
using System;
class A
{
    public A()
    {
        Console.WriteLine("Constructing A.");
    }
} class B : A
{
    public B()
    {
        Console.WriteLine("Constructing B.");
    }
} class C : B
{
    public C()
    {
        Console.WriteLine("Constructing C.");
    }
} class InheritanceDemo
{
    static void Main()
    {
        C ob = new C();
    }
}
```



همان طور که در خروجی می بینید، constructor ها از ابتدای زنجیره تا انتها، به ترتیب، اجرا شده اند. دلیل آن این است که base class هیچ اطلاعی از derived class ندارد و هرگونه مقداردهی و اجرای مورد نیاز در base class جدا از base class می است و از طرفی به دلیل این که derived class عناصر base class را به ارث می برد، نیاز است که derived class مقداردهی ها و اجراهای اش را انجام داده باشد. از این رو base class بایستی زود تر اجرا شود.

در سی شارپ، reference variable یک کلاس در حالت عادی نمی تواند به اشیای کلاس های دیگر رجوع کند. برای مثال به برنامه ی زیر که دو کلاس در آن تعریف شده است توجه کنید:

```
using System;
class A
    int x;
    public A(int x)
        this.x = x;
class B
    int x;
    public B(int x)
        this.x = x;
class IncompatibleRef
    static void Main()
        A = new A(10);
        A a2;
        B b = new B(5);
        a2 = a; // OK, both of same type
        // a2 = b; // Error, not of same type
    }
```

اگرچه کلاس A و B محتوای یکسانی دارند، اما در سی شارپ این اجازه را ندارید که یک reference از نوع B را به متغیری از نوع A اختصاص دهید زیرا این دو، type متفاوتی هستند (type system زبان سی شارپ این اجازه را به شما نمی دهد). بنابراین اگر در برنامه ی بالا، خط کد زیر را از حالت compile-time خارج کنید با خطای compile-time مواجه خواهید شد:

```
// a2 = b; // Error, not of same type
```

در حالت کلی، reference variable یک شیء تنها می تواند به اشیایی از جنس خودش رجوع کند اما سی شارپ در این base class یک base class می تواند به تمام اشیایی که از base class مورد یک استثنا دارد و آن این است که از reference variable یک base class می شده اند رجوع کند. این استثنا به این دلیل صحیح است که یک نمونه از derived class، نمونه ای base class را در خود دارد و از این رو base class می تواند به آن رجوع کند.

```
using System;
class A
    public int a;
    public A(int a)
        this.a = a;
class B : A
    public int b;
    public B(int a, int b)
        : base(a)
        this.b = b;
    }
class BaseRef
    static void Main()
        A = 0b = new A(5);
        B b0b = new B(3, 6);
        A a0b2;
        aOb2 = aOb; // OK, both of same type
        Console.WriteLine("a0b2.a: " + a0b2.a);
        aOb2 = bOb; // OK because B is derived from A
```

```
Console.WriteLine("aOb2.a: " + aOb2.a);

// A references know only about A members
aOb2.a = 10; // Ok
// aOb2.b = 20 // Error! A doesn't have a b member
}
```

در این برنامه، B از A ارثبری کرده است بنابراین خط کد زیر:

aOb2 = bOb; // OK because B is derived from A

صحیح است زیرا یک base class reference (که در این جا aOb2 است) می تواند به یک base class reference رجوع فقط به آن بخش که به base class reference از شیء refenence از شیء derived class اختصاص می دهید، در نهایت شما فقط به آن بخش که در base class مشخص شده است دسترسی دارید. به همین دلیل است که aOb2 با اینکه به شیء B فقط به آن بخش که در base class مشخص شده است دسترسی دارید. به همین دلیل است که base class با اینکه به شیء و derived می کند، نمی تواند به و دسترسی داشته باشد. این امر منطقی است زیرا base class هیچ اطلاعی ندارد که comment چه عناصر دیگری را افزوده است. به همین دلیل نیز، آخرین خط برنامه comment شده است.

یکی از موقعیتهایی که derived class reference به derived class reference اختصاص می یابد زمانی است که constructor ها در سلسلهمراتب ارثبری صدا زده می شوند. همان طور که می دانید یک کلاس می تواند constructor ای داشته باشد که یک شیء از جنس کلاس خودش را به عنوان پارامتر بگیرد. کلاسهایی که از این کلاس ارثبری کرده باشند می توانند از ویژگی ذکر شده در مثال قبل استفاده کنند.

به مثال زیر دقت کنید:

```
using System;
class TwoDShape
{
    double pri_width;
    double pri_height;

    public TwoDShape()
    {
        Width = Height = 0.0;
    }

    public TwoDShape(double w, double h)
    {
        Width = w;
        Height = h;
    }
}
```

```
public TwoDShape(double x)
    {
        Width = Height = x;
    }
    // Construct a copy of a TwoDShape object.
    public TwoDShape (TwoDShape ob)
        Width = ob.Width;
        Height = ob.Height;
    }
    public double Width
        get { return pri_width; }
        set { pri_width = value < 0 ? -value : value; }</pre>
    public double Height
        get { return pri_height; }
        set { pri_height = value < 0 ? -value : value; }</pre>
    public void ShowDim()
        Console.WriteLine("Width and height are " +
        Width + " and " + Height);
    }
// A derived class of TwoDShape for triangles.
class Triangle : TwoDShape
    string Style;
    public Triangle()
        Style = "null";
    public Triangle(string s, double w, double h)
        : base(w, h)
        Style = s;
    }
    public Triangle(double x)
        : base(x)
        Style = "isosceles";
    }
    // Construct a copy of a Triangle object.
    public Triangle(Triangle ob)
        : base(ob)
    {
        Style = ob.Style;
    public double Area()
```

```
return Width * Height / 2;
    public void ShowStyle()
        Console.WriteLine("Triangle is " + Style);
    }
class Shapes7
    static void Main()
        Triangle t1 = new Triangle("right", 8.0, 12.0);
        // Make a copy of t1.
        Triangle t2 = new Triangle(t1);
        Console.WriteLine("Info for t1: ");
        t1.ShowStyle();
        t1.ShowDim();
        Console.WriteLine("Area is " + t1.Area());
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Info for t2: ");
        t2.ShowStyle();
        t2.ShowDim();
        Console.WriteLine("Area is " + t2.Area());
    }
```

خروجي:

```
Info for t1:
Triangle is right
Width and height are 8 and 12
Area is 48
Info for t2:
Triangle is right
Width and height are 8 and 12
Area is 48
```

در این برنامه، t2 از t1 ساخته شده است از این رو با آن یکسان است.

به constructor کلاس Triangle دقت کنید:

```
public Triangle(Triangle ob) : base(ob) {
   Style = ob.Style;
}
```

این constructor یک شیء از نوع Triangle دریافت می کند و از طریق base، این شیء را به constructor کلاس Triangle کلاس TwoDShape

```
public TwoDShape(TwoDShape ob) {
    Width = ob.Width;
    Height = ob.Height;
}
```

نکته این جا است که TwoDShape انتظار دارد یک شیء از جنس TwoDShape دریافت کند اما (TwoDShape یک شیء از base class نوع Triangle به آن داده است. همان طور که گفته شد، علت این که این کد کار می کند این است که Triangle یک reference می تواند به یک شیء کفته شد، علت این که این کد کار می کند که به (TwoDShape یک reference می تواند به یک شیء دو است. می کند که از کلاس TwoDShape ارث بری کرده است. (TwoDShape به شیءای رجوع می کند که از کلاس TwoDShape ارث بری کرده است. کو افز بخشی از شیء derived class را می سازد که عناصر کلاس derived class هستند و بقیهی قسمتهای شیء derived class به آن مربوط نیست.

Overriding و متدهای Virtual

Virtual method متدی است که با کلمه ی کلیدی base class تعریف می شود. Virtual method به شکلی است که می توانید آن را در derived class مجدداً تعریف کنید. از این رو، هر derived class می تواند نسخه ی اختصاصی خودش را از virtual method داشته باشد. همان طور که گفته شد، virtual method در some class با کلمه ی کلیدی override باید از derived class مجدداً تعریف می شود، باید از wirtual method override مجدداً تعریف می شود، باید از method overriding استفاده کنید بنابراین پروسه تعریف مجدد مجدد مجدد virtual method را override و پارامترهای آن را مطابق با virtual method کردن یک متد، باید اسم متد، و توارامترهای آن را مطابق با override بنویسیم.

```
using System;
class A
{
```

```
public virtual void Hello()
        Console.WriteLine("Hello() in A class.");
class B : A
    public override void Hello()
        Console.WriteLine("Hello() in B class.");
class C : A
   public override void Hello()
        Console.WriteLine("Hello() in C class.");
class MyClass
    static void Main()
        A a = new A();
        B b = new B();
       C c = new C();
        a.Hello();
        b.Hello();
        c.Hello();
    }
```

خروجي:



ادامهی بحث virtual method و overriding را در قسمت بعد دنبال کنید.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت وبتارگت محفوظ است. استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.