## زنگ سیشارپ — قسمت سی و سوم

نوشتهی مسعود درویشیان 🛂 🔁

لینک مستقیم این مطلب در وبتارگت

## **Overloading Unary Operators**

همان طور که در قسمت سی و یکم توضیح داده شد، دو حالت از Operator Method وجود دارد: Unary Operators ها overload ها Binary Operator که با Binary Operators نیز آشنا شدید. Unary Operator ها مانند Binary Operators ها می شوند و با این تفاوت که در Unary Operators تنها یک operand وجود دارد.

فرم کلی Unary Operators بهشکل زیر است:

```
// General form for overloading a unary operator
public static ret-type operator op(param-type operand)
{
    // operations
}
```

به عنوان مثال متد زیر، unary minus را overload می کند:

```
public static TwoD operator -(TwoD ob)
{
    TwoD result = new TwoD();
    result.X = -ob.X;
    result.Y = -ob.Y;
    return result;
}
```

در این جا یک شیء جدید return می شود که شامل مقدار منفی فیلدهای operand است. دقت کنید که operand تغییر نمی کند، برای مثال در عبارت a = -b مقدار منفی b به a اختصاص داده می شود در حالی که b بدون تغییر می ماند.

به نمونهی زیر توجه کنید:

```
using System;
class TwoD
{
   private int X, Y;

   public TwoD()
   {
        X = Y = 1;
   }
   public TwoD(int a, int b)
   {
```

```
Y = b;
    }
    public static TwoD operator -(TwoD ob)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = -ob.X;
        result.Y = -ob.Y;
        return result;
    }
    public void Show()
        Console.WriteLine("{0}, {1}", X, Y);
class UnaryOpertorDemo
    static void Main()
        TwoD ob = new TwoD(1, 1);
        TwoD result;
        result = -ob;
        ob.Show();
        result.Show();
    }
```

در سی شارپ، overload کردن ++ و -- بسیار آسان است. کافی است که مقدار را افزایش یا کاهش دهید و آن را overload کنید اما نباید مقدار شیء operand را تغییر دهید. سی شارپ به طور خود کار حالتهای postfix و prefix را برای شما در نظر می گیرد. برای مثال متد زیر یک ()++operator برای کلاس TwoD است:

```
public static TwoD operator ++(TwoD ob)
{
    TwoD result = new TwoD();
    result.X = ob.X + 1;
    result.Y = ob.Y + 1;
    return result;
}
```

به مثال زیر که در آن از ++ و--و - و + استفاده شده است توجه کنید:

```
using System;
class TwoD
{
    int X, Y;
    public TwoD()
    {
        X = Y = 0;
    }
    public TwoD(int a, int b)
    {
        X = a;
        Y = b;
    }
}
```

```
// Overload binary +
    public static TwoD operator +(TwoD ob1, TwoD ob2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = ob1.X + ob2.X;
        result.Y = ob1.Y + ob2.Y;
        return result;
    }
    // Overload binary -
    public static TwoD operator -(TwoD ob1, TwoD ob2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = ob1.X - ob2.X;
        result.Y = ob1.Y - ob2.Y;
        return result;
    // Overload unary -
   public static TwoD operator -(TwoD ob)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = -ob.X;
        result.Y = -ob.Y;
        return result;
    }
    // Overload unary ++
    public static TwoD operator ++(TwoD ob)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = ob.X + 1;
        result.Y = ob.Y + 1;
        return result;
    }
    // Overload unary --
    public static TwoD operator --(TwoD ob)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = ob.X - 1;
        result.Y = ob.Y - 1;
        return result;
    public void Show()
        Console.WriteLine(X + ", " + Y);
class OpOverloadingDemo
    static void Main()
        TwoD a = new TwoD();
        TwoD b = new TwoD(1, 2);
        TwoD c = new TwoD(5, 5);
        Console.Write("Here is a : ");
        a.Show();
        Console.Write("Here is b : ");
```

```
b.Show();
Console.Write("Here is c : ");
c.Show();
Console.WriteLine();
a++;
Console.Write("Here is a after a++ : ");
a.Show();
a--;
Console.Write("Here is a after a-- : ");
a.Show();
Console.WriteLine();
a = c;
Console.Write("Here is a after a = c : ");
a.Show();
a = c + b;
Console.Write("Here is a after a = c + b : ");
a.Show();
a = b - c;
Console.Write("Here is a after a = b - c : ");
a.Show();
Console.WriteLine();
Console.Write("Here is a after a = -b : ");
a.Show();
Console.Write("Here is b after a = -b : ");
b.Show();
Console.WriteLine();
// reset objects
a = new TwoD(1, 1);
b = new TwoD(2, 2);
c = new TwoD();
Console.Write("Here is a : ");
a.Show();
Console.Write("Here is b : ");
b.Show();
Console.Write("Here is c : ");
c.Show();
Console.WriteLine();
c = a++;
Console.Write("Here is c after c = a++ : ");
c.Show();
Console.Write("Here is a after c = a++ : ");
a.Show();
Console.WriteLine();
c = ++a;
Console.Write("Here is c after c = ++a : ");
c.Show();
Console.Write("Here is a after c = ++a : ");
a.Show();
```

```
c = --a;
Console.Write("Here is c after c = --a : ");
c.Show();
c = a--;
Console.Write("Here is c after c = a-- : ");
c.Show();
}
```

خروجي:

```
Here is b: 1, 2
Here is c: 5, 5

Here is a after a++: 1, 1
Here is a after a--: 0, 0

Here is a after a = c: 5, 5
Here is a after a = c + b: 6, 7
Here is a after a = b - c: -4, -3

Here is a after a = -b: -1, -2
Here is b after a = -b: 1, 2

Here is a: 1, 1
Here is b: 2, 2
Here is c: 0, 0

Here is c after c = a++: 1, 1
Here is a after c = a++: 2, 2

Here is c after c = ++a: 3, 3
Here is c after c = --a: 2, 2
Here is c after c = --a: 2, 2
Here is c after c = --a: 2, 2
```

شما می توانید overload را هم operator methods کنید. رایج ترین دلیل آن این است که با این کار این امکان را فراهم می کنید تا عملیات بین یک class type (مثل کلاسی که خودتان تعریف کردید) و یک built-in type که در دات نت موجود است، مثل (int انجام شود. به عنوان مثال، مجدداً به کلاس TwoD دقت کنید. مشاهده کردید که + را overload کرده ایم و این باعث می شود تا مختصات یک شیء دیگر جمع شود. اما این تنها راه جمع کردن برای شیء TwoD نیست! شما فقط توانستید دو شیء را با هم جمع کنید اما گاهی نیاز دارید یک ان را با یک شیء جمع کنید. برای این منظور شما نیاز دارید که + را دوباره overload کنید، ولی به صورت زیر:

```
// Overload binary + for TwoD + int.
public static TwoD operator +(TwoD op1, int op2)
{
    TwoD result = new TwoD();
    result.X = op1.X + op2;
    result.Y = op1.Y + op2;
    return result;
}
```

دقت کنید که پارامتر دوم از جنس int است. بنابراین این متد اجازه می دهد یک مقدار int به هر یک از فیلدهای TwoD دقت کنید که پارامتر دوم از جنس int است. بنابراین این متد اجازه می دهد یک مقدار نابه هر یک از operand ها حتماً باید از افزوده شود. توجه داشته باشید هنگامی که یک operator می مشود اما بقیه ی operand ها می توانند از هر نوعی باشند. به همین دلیل است که در آن parameter ها از جنس TwoD (جنس کلاسی که در آن operand مورد نظر operand ها از جنس int است.

در زیر مشاهده می کنید که + دو متد overload شده دارد:

```
using System;
class TwoD
    int X, Y;
    public TwoD()
        X = Y = 0;
    public TwoD(int a, int b)
        X = a;
        Y = b;
    // Overload binary + for TwoD + int.
    public static TwoD operator +(TwoD op1, int op2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op1.X + op2;
        result.Y = op1.Y + op2;
        return result;
    // Overload binary + for TwoD + TwoD.
    public static TwoD operator +(TwoD op1, TwoD op2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op1.X + op2.X;
        result.Y = op1.Y + op2.Y;
        return result;
    }
    public void Show()
        Console.WriteLine(X + ", " + Y);
class OpOverloadingDemo
    static void Main()
        TwoD ob1 = new TwoD();
        TwoD ob2 = new TwoD(3, 3);
        TwoD result;
        result = ob1 + 2; // TwoD + int
        ob1.Show();
        result.Show();
```

```
result += ob2; // TwoD + TwoD
  ob2.Show();
  result.Show();
}
```

همان طور که می بینید، هنگامی که + روی دو شیء TwoD اعمال شده، مختصات این دو شیء با هم جمع می شود و هنگامی که + روی یک شیء TwoD و یک مقدار int اعمال شده ، فیلدهای شیء با مقدار int جمع شده است.

overload کردن + کاربرد مفیدی را به کلاس TwoD میافزاید اما هنوز این تمام چیزی نیست که مورد نیاز است و در واقع کار هنوز تمام نشده است. متد (TwoD, int)+operator تنها برای عبارتی از این جمله:

```
ob1 = ob2 + 10;
```

مجاز است و عبارتی مثل:

```
ob1 = 10 + ob2;
```

را نمی پذیرد. به این دلیل که argument عدد صحیح، دومین argument است یعنی آن operand که در سمت راست قرار دارد، اما در عبارت قبلی می بینید که argument عدد صحیح را در سمت چپ قرار داده ایم. برای این که هر دو عبارت برای استفاده مجاز باشند، باید یک بار دیگر + را overload کنید. این بار باید اولین پارامتر را int و دومین پارامتر را TwoD در نظر بگیرید.

به این ترتیب، یک ورژن از متد ()+operator برای TwoD + int + TwoD و یک ورژن دیگر آن برای operator است. Overload کردن + (یا هر built-in type دیگری) به این شکل باعث می شود تا یک built-in type هم بتواند در سمت چپ و هم در سمت راست قرار بگیرد. در نمونه ی زیر می بینید که چگونه + همان گونه که شرح داده شد، overload شده است:

```
using System;
class TwoD
{
    int X, Y;
    public TwoD()
    {
        X = Y = 0;
    }
    public TwoD(int a, int b)
    {
        X = a;
        Y = b;
    }
    // Overload binary + for TwoD + int.
```

```
public static TwoD operator +(TwoD op1, int op2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op1.X + op2;
        result.Y = op1.Y + op2;
        return result;
   }
    // Overload binary + for int + TwoD.
   public static TwoD operator +(int op1, TwoD op2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op1 + op2.X;
        result.Y = op1 + op2.Y;
        return result;
   }
   // Overload binary + for TwoD + TwoD.
   public static TwoD operator +(TwoD op1, TwoD op2)
        TwoD result = new TwoD();
        result.X = op1.X + op2.X;
        result.Y = op1.Y + op2.Y;
       return result;
   public void Show()
        Console.WriteLine(X + ", " + Y);
    }
class OpOverloadingDemo
   static void Main()
   {
       TwoD a = new TwoD(1, 2);
       TwoD b = new TwoD(10, 10);
       TwoD c = new TwoD();
       Console.Write("Here is a: ");
        a.Show();
       Console.WriteLine();
       Console.Write("Here is b: ");
       b.Show();
       Console.WriteLine();
        c = a + b; // TwoD + TwoD
       Console.Write("Result of a + b: ");
        c.Show();
       Console.WriteLine();
        c = b + 10; // TwoD + int
       Console.Write("Result of b + 10: ");
        c.Show();
        Console.WriteLine();
        c = 15 + b; // int + TwoD
        Console.Write("Result of 15 + b: ");
        c.Show();
   }
```

## Overload کردن عملگرهای رابطهای

عملگرهای رابطه و معمول، یک عملگرهای (Relational Operators)، مثل == یا < می توانند به سادگی overload شوند. به طور معمول، یک عملگرهای رابطه و معمول شده، مقدار true یا false را return می کند، به این دلیل که حالت و کاربرد استاندارد عملگرهای رابطه و بتوان از آنها در عبارتهای شرطی استفاده کرد. اگر در این موارد به جای مقادیر bool چیزی دیگری را return کنید، به شدت کاربرد این operator را محدود کرده اید. نکته ی مهم دیگر این جاست که بایستی دیگری را return را به طور جفتی overload کنید. به عنوان مثال اگر < را نیز overload کردید، بایستی > را نیز operator کنید. این مورد برای operator های (=> و =<) و (== و =!) نیز صادق است.

به مثال زیر توجه کنید:

```
using System;
class TwoD
    int X, Y;
    public TwoD()
        X = Y = 0;
    public TwoD(int a, int b)
        X = a;
        Y = b;
    }
    public static bool operator <(TwoD op1, TwoD op2)</pre>
        return ((op1.X < op2.X) && (op1.X < op2.Y));</pre>
    public static bool operator >(TwoD op1, TwoD op2)
        return ((op1.X > op2.X) && (op1.Y > op2.Y));
    }
class OpOverloadingDemo
    static void Main()
        TwoD ob1 = new TwoD(1, 4);
        TwoD ob2 = new TwoD(2, 3);
        if (ob1 > ob2)
            Console.WriteLine("ob1 is greater than ob2");
        if (ob1 < ob2)
            Console.WriteLine("ob1 is less than ob2");
    }
```

در مثال بالا، (TwoD, TwoD) در صورتی operator در صورتی eturn را return می کند که هم X و هم Y شیء اول از X و Y مثال بالا، (TwoD, TwoD) در صورتی مقدار operator در صورتی مقدار eturn را return می کند که هم Y و هم Y شیء اول از X و Y شیء دوم کوچک تر باشد.

نکته ی دیگر این که اگر میخواهید operator های == و =! را overload کنید، بایستی متدهای ()Object.Equels و ()Object.Equels و ()Object.GetHashCode را نیز override کنید. در مورد این متدها و تکنیک overriding بعداً صحبت خواهیم کرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت <u>وبتارگت</u> محفوظ است. استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.