زنگ سیشارپ - قسمت هفدهم

نوشتهی مسعود درویشیان 🖪 👺

لینک مستقیم این مطلب در وبتارگت

در قسمت قبل با مبحث بسیار مهم cast کردن آشنا شدید و دانستید که چگونه می توان نوعهای مختلف را به یکدیگر تبدیل کرد. در این قسمت قصد داریم با عمل گرهای منطقی و بیتی و آرایهها که یکی دیگر از مباحث مهم در برنامهنویسی هستند آشنا شویم.

عملگرهای منطقی (Logical Operators)

در عمل گرهای منطقی ما با عملوندهایی از جنس بولین سرو کار داریم که در نهایت نتیجه از جنس bool خواهد بود. عمل گرهای منطقی شامل AND و OR و XOR و NOT هستند که به تر تیب با علامتهای & و | و $^{^{\prime}}$ و | مشخص می شوند.

در شکل زیر جدول درستی عمل گرهای منطقی را میبینید:

р	q	p & q	plq	p^q	!p
False	False	False	False	False	True
True	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
True	True	True	True	False	False

بدیهی است که باید این جدول را به ذهن خود بسپارید. خروجی XOR زمانی برابر با true است که یکی و تنها یکی از عملوندها true باشد.

به مثال زیر دقت کنید:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        bool p, q;

        p = true;
        q = false;

        if (p & q) Console.WriteLine("this won't execute");
        if (!(p & q)) Console.WriteLine("!(p & q) is true");
        if (p | q) Console.WriteLine("p | q is true");
```

```
if (p ^ q) Console.WriteLine("p ^ q is true");
}
```

با مقایسه ی برنامه ی بالا با جدول درستی، متوجه خواهید شد که چه اتفاقی در حال افتادن است. با اعمال عمل گرهای منطقی به روی عمل وندهای بولین، نتیجه ای از جنس بولین حاصل خواهد شد که موجب اجرا یا عدم اجرای دستور if می شود.

عملگر Implication

یکی دیگر از عمل گرهای منطقی عمل گر implication است. این عمل گر نیز پاسخی از نوع بولین دارد. در این عمل گر تنها زمانی که عملوند سمت چپ برابر با true و عملوند سمت راست برابر با false است، پاسخ برابر با false می شود:

р	q	p implies q	
True	True	True	
True	False	False	
False	False	True	
False	True	True	

نتیجه ای که از این عمل گر گرفته می شود این است: اگر مقدار p برابر با true است آنگاه مقدار q نیز باید true باشد. عملیات implication از طریق الگوی زیر انجام می شود:

!p | q

به مثال زیر توجه کنید:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        bool p, q;

        p = true;
        q = true;

        Console.WriteLine("p is " + p + ", q is " + q + "");
        Console.WriteLine("" + p + " implies " + q + " is " + (!p | q) + "");
        Console.WriteLine();

        p = true;
        q = false;

        Console.WriteLine("p is " + p + ", q is " + q + "");
        Console.WriteLine("" + p + " implies " + q + " is " + (!p | q) + "");
        Console.WriteLine("" + p + " implies " + q + " is " + (!p | q) + "");
        Console.WriteLine();
}
```

```
p = false;
q = false;

Console.WriteLine("p is " + p + ", q is " + q + "");
Console.WriteLine("" + p + " implies " + q + " is " + (!p | q) + "");
Console.WriteLine();

p = false;
q = true;

Console.WriteLine("p is {0}, q is {1}", p, q);
Console.WriteLine("{0} implies {1} is {2}", p, q, (!p | q));
Console.WriteLine();
}
```

در مثال بالا حالتهای مختلف implication را مشاهده می کنید. همانطور که میبینید تنها زمانی که عملوند سمت چپ برابر با true و عملوند سمت راست برابر با false است، پاسخ برابر با false می شود.

عملگرهای منطقی Short-Circuit یا اتصال کوتاه

سی شارپ ورژن مخصوصی برای AND و OR تدارک دیده که به Short-Circuit یا اتصال کوتاه معروف هستند. می شارپ ورژن مخصوصی برای AND و OR تدارک دیده که به Short-Circuit باشد. همان طور که می دانید در AND اگر عمل و ند اول False باشد آن گاه جواب False است و در OR اگر عمل و ند اول True باشد پاسخ True خواهد بود. کاری که Short-Circuit انجام می دهد این است که در این موارد، بقیه ی حالتها را ارزیابی نکرده و مستقیماً جواب نهایی را می دهد در صورتی که در OR و OR معمولی همه ی حالتها بررسی می شوند. علامت Short-Circuit AND و OR معمولی همه ی حالتها بررسی می شوند. علامت Conditional AND و Short-Circuit OR به صورت | است که همچنین با عناوین Conditional OR نیز شناخته می شوند.

به نمونهی زیر توجه کنید:

در این برنامه متغیر i در ابتدا برابر صفر است. در دستور شرطی if بهدلیل وجود عمل گر AND معمولی، هردو عملوند آن ارزیابی میشوند بنابراین i یک واحد افزایش مییابد. در دستور if بعدی بهدلیل وجود Short-Circuit AND عملوند اول ارزیابی میشود که بهدلیل False بودن، دیگر عملوند دوم ارزیابی نشده و i افزایش پیدا نمی کند.

عملگرهای بیتی (The Bitwise Operators)

عمل گرهای بیتی مستقیماً روی بیتهای عمل وندشان کار می کنند و تنها برای مقادیر صحیح تعریف شده اند و نمی توانند برای نوعهای float ،bool و float ،bool به کار گرفته شوند. این عمل گرها برای اعمالی چون برنامه نویسی در سطوح پایین سیستم به کار می روند. عمل گرهای بیتی شامل AND و OR و OR و NOT هستند که به تر تیب با نشانه های \$ و پایین سیستم به کار می شوند. تفاوت عمل گرهای بیتی با عمل گرهای منطقی در این است که عمل گرهای بیتی مستقیماً روی تک تک بیتهای عمل وندشان کار می کنند. جدول زیر خروجی هر عمل گر را با استفاده از صفر و یک نشان می دهد:

р	q	p & q	plq	p^q	~p
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

به نمونهی زیر توجه کنید:

```
using System;
class Example
{
    static void Main()
    {
        int i = 25; // Bits of i: 00011001
        int j = 30; // Bits of j: 00011110

        int resutl = i & j; // (00011001) & (00011110) produce 00011000

        Console.WriteLine("First Number: {0}\nSecond Number: {1}", i, j);
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Result of AND Operation: " + resutl); // Result is 00011000 that means 24

        resutl = i | j; // (00011001) | (00011110) produce 00011111
        Console.WriteLine("Result of OR Operation: " + resutl); // Result is 00011111 that means 31
```

```
resutl = i ^ j; // (00011001) | (00011110) produce 00000111
Console.WriteLine("Result of XOR Operation: " + resutl); // Result is 00000111 that means 7

resutl = ~i; // ~(00011001) produces 11100110
Console.WriteLine("Result of NOT Operation: " + resutl); // Result is 11100110 that means -26
}
}
```

معادل صفر و یک متغیرهای i و j در قسمت کامنتها نوشته شده است. این صفر و یکها طبق جدول با یکدیگر AND و XOR و XOR می شوند و مقادیر جدیدی را تولید می کنند.

دو عمل گر بیتی دیگر با نامهای Shift left و Shift right وجود دارند که بهترتیب با نمادهای >> و << نشان داده می شوند. توسط این دو عمل گر می توانید بیتها به سمت چپ یا راست انتقال دهید.

فرم کلی این دو عمل گر بهشکل زیر است:

```
value << num-bits
value >> num-bits
```

در اینجا value عددی است که قصد داریم بیتهای آنها را به تعداد num-bits به چپ یا راست شیفت دهیم. به نمونهی زیر دقت کنید:

```
int result = 2 << 1; // 0010 becomes 0100 (Left shift)
Console.WriteLine(result);</pre>
```

در Shift right/Shift left بیتها از مکان فعلی خودشان بهاندازه یک بیت به چپ/راست انتقال می یابند. در مثال بالا بیتهای عدد ۲ را بهاندازه یک بیت به سمت چپ انتقال داده ایم که موجب شده است عدد ۲ به عدد ۴ تبدیل شود.

```
int result = 8 >> 1; // 1000 becomes 0100 (Right shift)
Console.WriteLine(result);
```

در این جا بیتهای عدد ۸ را بهاندازه یک بیت به سمت راست انتقال داده ایم که موجب شده است عدد ۸ به ۴ تبدیل شود. بنابراین نتیجه می گیریم که یه بیت شیفت به چپ مقدار را دو برابر و یک بیت شیفت به راست مقدار را نصف می کند. در پروژهایی با مقیاس بزرگ از این روش (به جای استفاده از ضرب و تقسیم معمولی) برای بالا بردن سرعت برنامه استفاده می کنند.

آرایه

آرایه مجموعهای از متغیرها با نوعی مشخص است که همه گی با یک نام شناخته می شوند. در سی شارپ آرایه ها می توانند یک بعد یا بیشتر از یک بعد داشته باشند اما با این حال آرایه یک بعدی رایج ترین نوع آرایه است.

آر ایہ یک بعدی

آرایه یک بعدی لیستی از متغیرهای مرتبط به هم است. تصور کنید که میخواهید لیستی از نام کتابهای برنامهنویسی خودتان را داشته باشید. بنابراین شما باید آرایهای از جنس string داشته باشید تا نام کتابهای خود را در آن قرار دهید. برای تعریف آرایه یک بعدی نیاز است که جنس ، اسم و اندازه آرایه را مشخص کنید.

آرایه یک بعدی از طریق الگوی زیر تعریف می شود:

type[] array-name = new type[size];


در اینجا type مشخص کننده ی جنس آرایه و size مشخص کننده ی تعداد عناصری است که می توان در این آرایه قرار داد. array-name نیز نام آرایه را مشخص می کند.

به نمونهی زیر توجه کنید:

int[] myArray = new int[10];

در اینجا ما آرایهای با نام myArray از جنس int تعریف کردهایم که ۱۰ عنصر را می تواند در خود نگهداری کند. توجه داشته باشید که عنصرهای این آرایه همه گی باید از جنس int باشند.

آرایهای که تعریف کردیم را در شکل زیر می توانید ببینید:



برای دسترسی به هر خانه ی آرایه نیاز است که شماره index آن خانه را صدا بزنید. در سی شارپ شماره سماره index اول آرایه ها برابر با صفر است. در این جا که اندازه ی myArray برابر با ۱۰ است، index های آن از شماره ، تا ۹ هستند. بنابراین برای دسترسی به خانه ی اول آرایه باید اسم آرایه و در جلوی آن شماره index خانه ی اول آرایه که در براکت باز و بسته قرار دارد را بنویسید.

دسترسى به خانهي اول:

myArray[0]

دسترسی به خانهی آخر:

myArray[9]

برای مقداردهی به خانههای آرایه بدین صورت عمل می کنیم:

```
myArray[0] = 20;
myArray[1] = 13;
myArray[2] = 16;
.
.
.
```

به مثال زیر توجه کنید:


```
using System;
class Example
    static void Main()
        int[] myArray = new int[10];
        myArray[0] = 20;
        myArray[1] = 13;
        myArray[2] = 16;
        myArray[3] = 36;
        myArray[4] = 160;
        myArray[5] = 180;
        myArray[6] = 340;
        myArray[7] = 8;
        myArray[8] = 55;
        myArray[9] = 123;
        for (int i = 0; i < 10; i++)
            Console.WriteLine("myArray[" + i + "]: " + myArray[i]);
    }
```

در این مثال ابتدا خانه های آرایه را با مقادیر دلخواه پر کرده ایم و سپس از طریق حلقهی for یکی یکی مقدار هر خانهی آرایه را نمایش داده ایم:

```
myArray[0]: 20
myArray[1]: 13
myArray[2]: 16
myArray[3]: 36
myArray[4]: 160
myArray[5]: 180
myArray[6]: 340
```

myArray[7]: 8
myArray[8]: 55
myArray[9]: 123

شكل آرايه بعد از پر شدن:



در قسمت بعد با مثالهای بیشتری از آرایه آشنا خواهید شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت وبتارگت محفوظ است. استفاده از این مطلب در سایر وبسایتها و نشریات چاپی تنها با ذکر و درج لینک منبع مجاز است.