# وب سرویس

#### متد send برای ارسال پیامک میباشد.

#### پارامترهای ورودی:

Uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال كننده
message	char	متن پیام
to	char	یک json(از شماره هایی)شماره دریافت کننده
op	char	این عملیات را مشخص میکندsend

مقدار بازگشتی : یک کد خطا و متن خطا بازگشت داده می شود.

در صورت دریافت کد صفر با موفقیت انجام گرفته است.

#### متد sendsociol برای ارسال پیامک شبکه های اجتماعی استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال كننده
message	char	متن پيام
to	char	یک json(ازشماره هایی)شماره دریافت کننده
type	char	Viberبرای وایبر telegramبرای تلگرام
op	char	sendsociol

#### متد **credit** برای دریافت اعتبار به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	credit

#### متد **delivery** برای گزارش از وضعیت ارسال به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	delivery
uniqid	int	كد بالك

#### نمونه خروجی برای گرفتن دلیوری پیام های ارسالی: delivery

["+98910000098:notsync","+989210000616:notsync","+989212000943:notsync","+989360000994:notsync"]

• notsync : در حال ارسال

• send : ارسال شده

• pending: رسیده به مخابرات

• failed: نرسیده به گوشی

• discarded: ىلك لىست

• delivered: رسیده به گوشی

#### خطاها:

• the username or password is incorrect: اشتباه بودن نام کاربری یا رمز عبور

• null: ست که کد بالک ارسالی اشتباه است که کد بالک

#### متد **checkmessage** برای دریافت گزارش خود پیام ارسالی به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	checkmessage
messageid	int	كد بالك

#### statusMessage:

• Finish: پایان یافته

• NoContactWithTheOperator: عدم برقراری با اپراتور

• Interacting: در حال ارتباط

• NoAuthentication: عدم احراز هویت

• Active: فعال

• NoSendSMS: عدم ارسال پیامک

• Cancel: انصراف

#### validMessage:

• approve: تایید شده

• cancel: رد شده

• notconfirm: منتظر تایید

#### متد booklist برای گزارش از وضعیت ارسال به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	Booklist

#### متد booksend برای ارسال از دفترچه استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال كننده
message	char	متن پيام
bookid	char	Json از لیست دفترچه ها
op	char	booksend

### متد **inboxlist** برای دریافت پیام خوانده به کار می رود.

Uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	inboxlist

### متد accesslist برای دریافت بسته های در دسترس استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	accesslist

#### متد **newuser** برای ساخت کاربر جدید مورد استفاده قرار میگیرد.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
User-name	char	نام کاربری کاربر
User-pass	char	پسورد کاربر
name	char	نام
company	char	نام شركت
national-id	char	کد ملی

certificate-id	char	شماره شناسنامه
access-id	int	Id سطح دسترسي
tell	char	تلفن
mobile	char	موبايل
postalcode	char	کد پستی
email	char	ايميل
address	char	ادرس
Op	char	newuser

# متد postalcodearea برای گرفتن محله های تهران استفاده می شود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	postalcoderarea

# متد **postalcodecount** برای گرفتن تعداد شماره ها در یک کدپستی می باشد.

uname	char	نام کاربری
Pass op	Char char	پسورد postalcodecount
type	char	tci برای همراه اول
		mtn برای ایرانسل
gender	itn	۰-برای مرد و زن .
		۱ – برای مرد. ۲ –برای زن
		۲-برای زن
postalcode	char	کد پستی

### متد postalcodesen برای ارسال کد پستی استفاده میشود.

uname	char	نام کاربری
Pass	char	پسورد
From	char	شماره ارسال كننده
Massage	char	متن پیام جهت ارسال
type	char	tciبرای همراه اول
		mtn برای ایرانسل
gender	int	۰-برای مرد وزن.
		۱-برای مرد.
		۲-برای زن
postalcode	char	كدپستى
op	char	postalcodesend

### متدjobslist برای گرفتن لیست شغل هاست.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
op	char	jobslist

# متد **jobstrenlist** برای گرفتن لیست گرایش ها به کار می رود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
Jobsid	int	Id شغل مورد نظر
op	char	jobstrenlist

# متد **jobscount** برای گرفتن تعداد شماره مشاغل استفاده می گردد.

uname		نام کاربری
pass		پسورد
trendid	char	Json لیست از گرایش ها
op	char	jobscount

### متد **jobssend** برای ارسال مشاغل به کار میرود.

uname	char	نام کاربری
pass	char	پسورد
from	char	شماره ارسال كننده
message	char	پيام
trendid	char	Json لیست از گرایش ها
op	char	Jobssend
jobsid	int	id شغل

#### خطاهای سرویس عبارت اند از:

متن پیام خالی میباشد	1
کاربر محدود گردیده است	2
شماره ارسالی به شما تعلق ندارد	3
دریافت کننده وارد نگردیده است	4
اعتبار شما ناكافي است	5
تعدا رشته پیام نامناسب می باشد	6
خط مورد نظر برای ارسال انبوه مناسب نمیباشد	7
حد بالای دریافت کننده رعایت نگردیده است	98
اپراتور شماره ارسال كننده قطع ميباشد	99
نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد.	962
كاربر شما محدود گرديده است.	963
از حرف ویژه در نام کاربری استفاده گردیده است	301
قیمت گذاری انجام نشده است	302
نام کاربری وارد نگردیده است	303
نام کاربری قبلا انتخاب گردیده است	304
نام کاربری وارد نگردیده است	305
کد ملی وارد نگردیده است	306
کد ملی به خطا وارد شده است	307
شماره شناسنامه نا معتبر است	308
شماره شناسنامه وارد نگردیده است	309
ایمیل کاربر وارد نگردیده است	310
شماره تلفن وارد نگردیده است	311
تلفن به درستی وارد نگردیده است	312
آدرس شما وارد نگردیده است	313
شماره موبایل را وارد نکرده اید	314

شماره موبایل به نادرستی وارد گردیده است	315
سطح دسترسی به نادرستی وارد گردیده است	316