

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

درس: یادگیری ژرف (Deep Learning) تمرین شماره ۲


استاد: دكتر رزاقى

دانشجو: امیرحسین صفری

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۴۱۲۱

بهار ۱۴۰۲

(A) در شکل ۱، یک پیمانه از شبکه MobileNet-V1 با یک لایه از شبکه CNN معمولی نمایش داده شده است.در هر روش تعداد یارامترها را محاسبه کنید.



پارامترها که به طور کلی وزنه هایی هستند که در طول تمرین یاد می گیرند . آنها ماتریسهای وزنی هستند که به قدرت پیشبینی مدل کمک میکنند، که در طول فرآیند back propagation تغییر میکنند. فرمول محاسبه ی تعداد آنها برای لایههای کانولوشنی به صورت زیر میباشد:

follows: ((shape of width of the filter * shape of height of the filter * number of filters in the previous layer+1)*number of filters). Where

که به طور خلاصه برابر است با:

Don't forget the bias term for each of the filter. Number of parameters in a CONV layer would be : $((\mathbf{m} * \mathbf{n} * \mathbf{d})+1)* \mathbf{k})$, added 1 because of the


که در آن m عرض فیلتر، n طول(ارتفاع) فیلتر، d تعداد فیلتر ها(نقشهی ویژگی یا feature map)ی لایهی قبل و k تعداد فیلتر ها(feature map) در لایهی کنونی است.

لذا برای شکل بالا که یک کانولوشن ساده است محاسبه میکنیم:

$$((r * r * r) + 1) * 17A = r \Delta A r$$

برای حالتی که بایاس را در نظر نگرفته و پدینگ را در نظر می گیریم:

$$((((" * ") + 1) * ") * ") * " \land " = " \land " \cdot$$




براى شكل بالا داريم:

برای حالتی که بایاس را در نظر نگرفته و پدینگ را در نظر می گیریم:

$$[((" * ") + 1) * "] + [((1 * 1 * ") + 1) * 17] = 247$$

(B) در شبکه MobileNet-V2 از دو فیلتر کانولوشن 1×1 است. شمای کلی معماری استفاده شده از این شبکه (B) MobileNet-V1 در شکل 1×1 است. شمای کلی معماری استفاده شده از این شبکه محاسبه تعداد پارامتر ها برای این شبکه، این شبکه را با شبکه $1 \times 1 \times 1$ مقایسه نمایید.



شكل ۲: لايه از شبكه MobileNet-V2

با توجه به فرمول در بخش (A) داریم:


برای حالتی که بایاس را در نظر نگرفته و پدینگ را در نظر می گیریم:

$$\left[\left(\begin{smallmatrix}1&*&1&*&r\\\end{smallmatrix}\right)*&1\land\right]+\left[\left(\left(\begin{smallmatrix}r&*&r\\\end{smallmatrix}\right)+&1\right)*&1\land\right)*&1\land\right]+\left[\left(\left(\begin{smallmatrix}1&*&1&*&1\land\right)\right)*&r\right]=rr^{r}$$

(قابل ذکر است که ابعاد خروجی کانولوشن میانی 3 * depth-wise 3 بر ابر با ۲۸ * ۲۸ * ۱۸ است. همچنین ابعاد خروجی کانولوشن اول بر ابر با ۲۸ * ۲۸ * ۳ است.)

با توجه به اینکه تعداد پارامترها در شبکهی MobileNet-V1 برابر با ۹۹۶ و تعداد پارامترها در شبکهی MobileNet-V2 بیشتر برابر با ۳۰۶۳ میباشد، اذا میتوان نتیجه گرفت که پیچیدگی محاسباتی شبکهی MobileNet-V2 از MobileNet-V1 بیشتر میباشد (بیش از ۵ برابر).

(A) با توجه به ابعاد ورودی و خروجی نشان داده شده در شکل زیر، سایز کرنل مورد استفاده در این عملیات کانولوشی را بدست آورید. لازم به ذکر است که ابعاد مشخص شده در شکل زیر، با احتساب zero-padding داده شده اند.



با توجه به فرمول زیر به محاسبه ی کرنل میپردازیم:

you can use this formula [(W-K+2P)/S]+1.

- . W is the input volume in your case 128
- . K is the Kernel size in your case 5
- . P is the padding in your case 0 i believe
- . S is the stride which you have not provided.

که در اینجا W برابر با ۲۰۵، P برابر با صفر، S برابر با ۳ است؛ داریم:

$$[(\Upsilon \cdot \Delta - k + \Upsilon * 0) / \Upsilon] + \Upsilon = \hat{\tau}\hat{\tau}$$

$$k = \Upsilon \cdot$$


(B) تعداد پارامتر های قابل آموزش یا Learnable موجود در لایه کانولوشـــنی را تعیین نمایید.(راهنمایی: به پارامتر بایاس در هر کرنل نیز در محاسبات خود داشته باشید.)

با توجه به فرمول سوال ۱ قسمت (A) داریم:

(C) تعداد عملیات ضرب مورد نیاز برای بدست آوردن خروجی را محاسبه کنید. (ضرب های در صفر را نیز در شمارش تعداد ضرب ها لحاظ نمایید.)

تعداد حرکت کرنل در یک ردیف ۴۵ =
$$\pi$$
 (π (π (π) نعداد کل حرکت های کرنل روی ماتریس ورودی(با حساب کردن بایاس) (π (π (π) + π) = π (π) تعداد ضربهای کل یک کرنل در یک فیلتر π (π) * (π

در این سوال میخواهیم نحوه مشتق گیری خطای پس از انتشار را در هر یک از سلول های شبکه های LSTM بررسی کنیم. سلول LSTM زیر را در نظر بگیرید:




برای سلول نشان داده شده، مربوط به خروجی C $_t$ ،Output gate ،Input gate ،Forget gate را بنویسید.وزن گیت های مختلف به صورت زیر است:

Input gate: w_{xi} . w_{xg} . b_i . w_{hj} . w_g . b_g

Forget gate: w_{xf} . b_f . w_{hf}

Output gate: w_{xo} . b_0 . w_{ho}

میخواهیم نحوهی مشتق گیری خطای پس از انتشار را در هر یک از سلولهای LSTM بررسی کنیم. همانطور که از نام آن پیداست، پس از انتشار(backpropagation) در طول زمان شبیه به پس از انتشار در DNN (شبکه عصبی عمیق deep neural network) است، اما به دلیل و ابستگی زمان در RNN و LSTM، باید قانون زنجیره را با وابستگی زمانی اعمال کنیم.



فرض می کنیم که ورودی در زمان t در سلول t در سلول t در در زمان t در سلول t در در زمان t در t در در زمان t در در زمان t در t در

مرحله 1: مقدار دهی اولیه وزن ها
 وزن برای گیت های مختلف عبارتند از:

گیت ورودی: W_{xi} , W_{xg} , b_i , W_{hi} , W_g , b_g

گیت فراموشی: W_{xf} , b_f , W_{hf}

گیت خروجی: W_{xo} , b_o , W_{ho}

مرحله 2: عبور از گیت های مختلف
 ورودی ها: xt و ht-i، ct-1 به سلول LSTM داده می شود.

عبور از گیت ورودی

$$Z_g = w_{xg} *x + w_{hg} * h_{t-1} + b_g$$

 $g = tanh(Z_g)$
 $Z_j = w_{xi} *x + w_{hi} * h_{t-1} + b_i$
 $i = sigmoid(Z_i)$

$$Z_f = w_{xf} * x + w_{hf} * h_{t-1} + b_f$$

f = sigmoid(Z_f)

Forget_gate_out = f

:عبور از گیت خروجی

$$Z_o = w_{xo} * x + w_{ho} * h_{t-1} + b_o$$

o = sigmoid(z_O)

Out_gate_out = o

• مرحله 3: محاسبه خروجي ht و وضعيت سلول فعلى ٠


:محاسبه وضعیت سلول فعلی ct

$$c_{t=}(c_{t-1} * forget_gate_out) + input_gate_out$$

ht محاسبه گیت خروجی:

h_t=out_gate_out * tanh(ct)

• مرحله 4: محاسبه گرادیان از طریق پس از انتشار (back propagation) در طول زمان t با استفاده از قانون زنجیره



فرض میکنیم، گرادیان عبوری از سلول بالا به صورت زیر باشد:

 $E_delta = dE/dh_t$

اگر از MSE (میانگین مربع خطا) برای خطا استفاده میکنیم، داریم:

 $E_delta=(y-h(x))$

در اینجا y مقدار اصلی h(x) و مقدار پیش بینی شده است.

:گرادیان با توجه به گیت خروجی

$$dE/do = (dE/dh_t) * (dh_t/do) = E_delta * (dh_t/do)$$

$$dE/do = E_delta * tanh(c_t)$$

:گرادیان با توجه به c

$$dE/dc_t = (dE / dh_t)^*(dh_t/dc_t) = E_delta *(dh_t/dc_t)$$

$$dE/dc_t = E_delta * o * (1-tanh^2(c_t))$$

dE/di، dE/dg گرادیان با توجه به گیت ورودی

$$\begin{split} dE/di &= (dE/di\) * (dc_t\ /\ di) \\ dE/di &= E_delta \quad *\ o\ * (1-tanh^2\ (c_t)) *\ g \end{split}$$

به طور مشابه

 $dE/dg = E_delta * o * (1-tanh^2(c_t)) * i$

```
:گرادیان با توجه به گیت فراموشی
                    dE/df = E delta * (dE/dc_t) * (dc_t / dt) t
                    dE/df = E_delta * o * (1-tanh^2(c_t)) * c_{t-1}
:گرادیان با توجه به c<sub>1-1</sub>
                   dE/dc_t = E_delta * (dE/dc_t) * (dc_t / dc_{t-1})
                   dE/dc_t = E delta * o * (1-tanh^2(c_t)) * f
:گرادیان با توجه به وزن گیت خروجی
                    dE/dw_{xo} = dE/d_o *(d_o/dw_{xo}) = E_delta * tanh(c_t) * sigmoid(z_o) * (1-sigmoid(z_o) * x_t)
                    dE/dw_{ho} = dE/do *(do/dw_{ho}) = E_delta * tanh(c_t) * sigmoid(z_o) * (1-sigmoid(z_o) * h_{t-1})
                    dE/db_o = dE/do *(do/db_o) = E_delta * tanh(c_t) * sigmoid(z_o) * (1-sigmoid(z_o))
:گرادیان با توجه به وزنه های گیت فراموشی
      dE/dw_{xf} = dE/df * (df/dw_{xf}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{t})) * c_{t-1} * sigmoid(z_{f}) * (1-sigmoid(z_{f}) * x_{t})
      dE/dw_{hf} = dE/df * (df/dw_{hf}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{t})) * c_{t-1} * sigmoid(z_{f}) * (1-sigmoid(z_{f}) * h_{t-1}) * (1-sigmoid(z_{f}) * h
      dE/db_o = dE/df * (df/db_o) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_t)) * c_{t-1} * sigmoid(z_f) * (1-sigmoid(z_f))
:گرادیان با توجه به وزن گیت ورودی
      dE/dw_{xi} = dE/di *(di/dw_{xi}) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_t)) * g * sigmoid(z_i) * (1-sigmoid(z_i) * x_t)
      dE/dw_{hi} = dE/di *(di/dw_{hi}) = E_delta * o * (1-tanh^2(c_t)) * g * sigmoid(z_i) * (1-sigmoid(z_i) * h_{t-1})
      dE/db_i = dE/di *(di/db_i) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_t)) * g * sigmoid(z_i) * (1-sigmoid(z_i))
      dE/dw_{xq} = dE/dg * (dg/dw_{xq}) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_t)) * i * (1-tanh^2 (z_q)) * x_t
      dE/dw_{hq} = dE/dg * (dg/dw_{hq}) = E_delta * o * (1-tanh^2(c_t)) * i * (1-tanh^2(z_q))*h_{t-1}
      dE/db_a = dE/dg *(dg/db_a) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_t)) * i * (1-tanh^2 (z_g))
                                                                                                                                                            در نهایت گرادیان های مرتبط با وزن ها عبارتند از:
```

```
dE/dw_{xo} = dE/d_o * (d_o/dw_{xo}) = E_delta * tanh(c_o) * sigmoid(z_o) * (1-sigmoid(z_o) * x_t)
                              dE/dw_{ho} = dE/do *(do/dw_{ho}) = E_{delta} * tanh(c_{i}) * sigmoid(z_{o}) * (1-sigmoid(z_{o}) * h_{i-1})
dE/db_o = dE/do *(do/db_o) = E_delta * tanh(c_o) * sigmoid(z_o) * (1-sigmoid(z_o))
                           dE/dw_{xf} = dE/df * (df/dw_{xf}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{t})) * c_{t-1} * sigmoid(z_{t}) * (1-sigmoid(z_{t})) * c_{t-1} * sigmoid(z_{t}) * sigmoid(z_
dE/dw_{hf} = dE/df * (df/dw_{hf}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{i})) * c_{i-1} * sigmoid(z_{i}) * (1-sigmoid(z_{i})) * h_{i-1} * sigmoid(z_{i}) * (1-sigmoid(z_{i})) * h_{i-1} * sigmoid(z_{i}) * sigmoid(z_{i}
                              dE/db_o = dE/df * (df/db_o) = E_{delta} * o * (1-tanh^2(c_i)) * c_{i-1} * sigmoid(z_i) * (1-sigmoid(z_i)) 
dE/dw_{vi} = dE/di * (di/dw_{vi}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{i})) * g * sigmoid(z_{i}) * (1-sigmoid(z_{i}) * x_{i})
dE/dw_{hi} = dE/di * (di/dw_{hi}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{i})) * g * sigmoid(z_{i}) * (1-sigmoid(z_{i})) * h_{t-1}
dE/db_i = dE/di *(di/db_i) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_i)) * g * sigmoid(z_i) * (1-sigmoid(z_i))
dE/dw_{xg} = dE/dg * (dg/dw_{xg}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{i})) * i * (1-tanh^{2}(z_{i})) * x_{i}
dE/dw_{hg} = dE/dg * (dg/dw_{hg}) = E_{delta} * o * (1-tanh^{2}(c_{i})) * i * (1-tanh^{2}(z_{g})) * h_{i-1}
\Box dE/db_g = dE/dg * (dg/db_g) = E_delta * o * (1-tanh^2 (c_i)) * i * (1-tanh^2 (z_g))
```

با استفاده از همه گرادیانها، میتوانیم به راحتی وزنهای مرتبط با دروازه ورودی، دروازه خروجی و دروازه فراموشی را بهروزرسانی کنیم.