# MATLAB® 外部接口编程








## 本章概述

- MATLAB 数据
- mxArray 数据类型
- mx 和 mex 前缀
- 数值与字符串数组 (创建/访问/查询)
- 通用函数(创建/设置/查询)
- 结构与元胞
- 参考:稀疏矩阵
- 参考:逻辑数组



### MATLAB 数据



#### 保存下列信息:

数据类型 维数 数据 实部/虚部 索引 # 非零的元素 # 字段和字段名称


### 数据的存储

▶ 列元素优先——与Fortran类似






### MATLAB的数据类型






## MATLAB数据类型 (续)






# mxArray



使用 get 和 set 辅助程序管理mxArray数据对象



# mxArray 类型 —— double





## 类型定义

```
typedef enum {
typedef enum {
       mxUNKNOWN CLASS = 0,
                                      mxREAL=0,
       mxCELL CLASS,
                                      mxCOMPLEX
       mxSTRUCT CLASS,
                                mxComplexity;
       mxOBJECT_CLASS,
       mxCHAR CLASS,
       mxLOGICAL CLASS,
       mxDOUBLE CLASS,
       mxSINGLE CLASS,
                               typedef uint16 T mxChar;
       mxINT8 CLASS,
       mxUINT8 CLASS,
       mxINT16 CLASS,
       mxUINT16 CLASS,
       mxINT32 CLASS,
                               注意:
       mxUINT32 CLASS,
       mxINT64 CLASS,
                               ■ 以mx为前缀的函数需要调用或
       mxUINT64 CLASS,
                                 者返回mxClassID枚举类型的
} mxClassID;
```

变量



### 示例:了解MATLAB数据

# 源代码文件: c:\class\coursefiles\ML02\explore.c >> cd c:\class\coursefiles\ML02 >> mex explore.c Name = >> x=2;Class ID = >> explore(x) **Dimension** = Data =



## mx 和 mex 前缀



#### 注意:

mex.h 必须包含到C源文件; mex.h 包含了 matrix.h ,用于执行 mx 函数。



### 数值数组 - 创建



mxCreateDoubleMatrix( int, int, mxComplexity);

■创建二维的 mxArray 双精度类型数据对象

mxCreateNumericMatrix(int, int,mxClassID,mxComplexity );

■创建二维的mxArray数据对象,数据的类型可以被任意定义

mxCreateDoubleScalar( double );

- ■创建双精度类型的mxArray标量数据对象
- ■双精度数据作为输入参量,数据对象的初值为输入的参量数值




# 数值数组 – 创建(Continued)

```
mxCreateNumericArray( int,int *,mxClassID,mxComplexity);
■创建N维的mxArray数据对象,数据类型可以任意定义
mxCreateSparse(int,int, int, mxComplexity);
■创建双精度的二维稀疏矩阵mxArray数据对象
■将ir, jc, nzmax 和附属标志作为输入参数
/* Code snippet from creatematrix.c */
void mexFunction(int nlhs,mxArray* plhs[],
                int nrhs,const mxArray* prhs[]) {
   mxArray* mlInteger,* mlDouble;
   mlInteger = mxCreateNumericMatrix(3,3,mxINT32 CLASS,mxREAL);
   mlDouble = mxCreateDoubleMatrix(3,3,mxREAL);
   mxDestroyArray(mlDouble);
```



### 数值数组 - 访问





# 数值数组 - 访问(续)

```
mxGetIr ( const mxArray * ), mxGetJc ( const mxArray * ) &
mxGetNzmax(const mxArray * )
■获取mxArray稀疏矩阵对象的相关参数
/* Code snippet from creatematrix.c */
void mexFunction(int nlhs,mxArray* plhs[],
                 int nrhs,const mxArray* prhs[])
  memcpy(mxGetData(mlInteger),cInt,sizeof(cInt));
  memcpy(mxGetPr(mlDouble),cDbl,sizeof(cDbl));
```



### 数值数组 - 查询类型



- 所有数值类型数组都可以通过一系列mxIs开头的函数查询其类型
- 所有mxIs函数返回值均为Boolean类型变量

#### ■ 常用的函数包括:

```
mxlsComplex(const mxArray *)
mxlsDouble(const mxArray *)
mxlsLogical(const mxArray *)
mxlsInt8(const mxArray *)
```



# 数值数组 - 查询类型(续)

```
/* Code snippet from querymatrix.c */
void mexFunction(int nlhs, mxArray * plhs[],
                 int nrhs, const mxArray * prhs[])
    mxComplexity cmplx;
    /* Get the complexity of the mxArray */
    cmplx = (mxIsComplex(prhs[0])
                         ? mxCOMPLEX : mxREAL);
```



## 示例: 创建数值数组

```
/* File creatematrix.c */
                                              1 or 2
                                 creatematrix
#include "mex.h"
void mexFunction(int nlhs,mxArray* plhs[],int
  nrhs,const mxArray* prhs[])
    mxArray* mlInteger,* mlDouble;
    /* Declare C data */
    /* Check errors for inputs and outputs */
    /* Create the numeric mxArray */
    mlInteger = mxCreateNumericMatrix(3,3,
                         mxINT32 CLASS,mxREAL);
    mlDouble = mxCreateDoubleMatrix(3,3,mxREAL);
```



## 示例: 创建数值数组(续)

```
/* Copy data from the C arrays mxArray */
 memcpy(mxGetData(mlInteger),cInt,sizeof(cInt));
 memcpy(mxGetPr(mlDouble),cDbl,sizeof(cDbl));
  /* Return the mxArray as output arguments */
 plhs[0] = mlInteger; /* Return 1st output */
  if (nlhs == 2)
    plhs[1] = mlDouble;
 else mxDestroyArray(mlDouble);/* Recommended*/
>> mex creatematrix.c
>> creatematrix
>> [A,B] = creatematrix
```



### 字符数组 - 创建



#### mxCreateString( const char \*);

■将C语言字符串作为输入初始化mxArray数据对象

```
mxCreateCharArray( ndims, const int * );
```

■将矩阵的维数和每一维的长度作为输入参数,后者为整数类型的数组

#### mxCreateCharMatrixFromStrings( rows, const char \*\* );

■将C语言字符串数组和相应的行列数作为输入参数



# 字符数组 - 创建 (续)

```
/* Code snippet from createstring.c */
void mexFunction(int nlhs,mxArray* plhs[],
                int nrhs,const mxArray* prhs[])
    /* Declare and define your C style strings */
   mlString1 = mxCreateCharMatrixFromStrings(5,cStr);
   mlString2 = mxCreateString(cSimpleStr);
```



### 字符数组 - 访问



#### mxGetChars( const mxArray \*);

- ■将字符类型的mxArray 数据对象作为输入参数
- ■返回mxArray数据对象第一个字符的地址

#### mxGetString( const mxArray \*, char \*, int );

- ■将字符类型的mxArray数据对象、字符串的指针和字符串的长度作为输入 参数,将数据对象的字符串拷贝到相应的指针中
- ■返回值为0则函数运行成功,否为返回1



# 字符数组 - 访问(续)

```
/* Code snippet from createstring.c */
void mexFunction(int nlhs,mxArray* plhs[],
                int nrhs,const mxArray* prhs[])
    /* Declare & define your C style strings & buffer*/
   /* Create mxArrays */
    bufflen=(mxGetM(mlString2)*mxGetN(mlString2)+ 1);
    buffer = mxCalloc(bufflen, sizeof(mxChar));
    flag = mxGetString(mlString2,buffer,bufflen);
    mxFree(buffer);
```




示例: 创建并访问字符数组





### 示例: 创建并访问字符串





## 通用函数 - 访问数据



- 所有通用的访问数据函数都以 mxGet 开头,后面紧随着感兴趣的属性或者字段
- 大多数 mxGet 函数的输入参数都是 const mxArray \*

#### ■ 常用的函数包括:

```
mxGetClassName(const mxArray *)
mxGetClassID(const mxArray *)
mxGetNumberOfElements(const mxArray *)
mxGetM(const mxArray *) / mxGetN(const mxArray *)
```



### 通用函数 - 设置数据



- 所有设置数据的函数都以mxSet开头,后面是相应的属性或字段
- 大多数 mxSet函数的输入参数是 mxArray \*

#### ■ 常用的函数包括:

```
mxSetData(mxArray *, void *)
mxSetM(mxArray *,int)
mxSetN(mxArray *,int)
mxSetPr(mxArray *,double *)
mxSetPi(mxArray *,double *)
```



### 通用函数 - 查询数据



- 所有查询数据的函数都以mxIs 开头
- 所有 mxIs 函数的返回值为Boolean类型的变量

#### ■ 常用的函数包括

```
mxIsClass(const mxArray *, const char *)
mxIsCell(const mxArray *)
mxIsChar(const mxArray *)
mxIsStruct(const mxArray *)
mxIsFromGlobalWS(const mxArray *)
```



### 示例:矩阵转置

本例子是用前面介绍的访问和查询函数实现下列功能:


- 识别输入参数的类型
- 对输入参数进行转置处理.
- 输出转置结果.

#### ■ 需要使用下列mx函数:

mxGetClassID
mxIsComplex
mxGetM / mxGetN
mxGetClassName
mxCreateNumericMatrix
mxGetPr / mxGetPi

>> edit querymatrix.c
>> mex querymatrix.c
>> querymatrix([1 2 3;...
4 5 6;])







### 结构 - 创建



mxCreateStructArray( int, int \*, int, const char \*\*)

- ■创建mxArray结构空数据对象
- ■返回mxArray数据对象指针

mxCreateStructMatrix( int, int, int, const char \*\*)

- ■创建二维结构mxArray数据对象
- ■返回 mxArray数据对象



### 结构 - 访问数据



mxGetField( const mxArray \*, int, const char \*)

- ■获取指定的结构中指定字段的数值
- mxGetFieldNumber( const mxArray \*, const char \*)
- ■获取指定结构中的指定字段名称的字段序号
- ■如果返回值为-1则字段不存在

mxGetFieldByNumber( const mxArray \*, int, int)

- ■获取指定结构中指定索引字段的数值,输入参数还需要字段的数量
- mxGetFieldNameByNumber( const mxArray \*, int)
- ■获取指定结构中的指定序号的字段名称

mxGetNumberOfFields (const mxArray \*)

■获取字段的数量



### 结构 - 设置数据



mxSetField( mxArray \*,int,const char \*, mxArray \*)

■ 根据给定的mxArray对象、索引和字段名称,设置字段的数值

mxSetFieldByNumber( mxArray \*,int,int,mxArray \*)

■ 根据给定的mxArray数据对象、字段数量和索引设置字段的数值

mxAddField( mxArray \*,const char \*)

■ 按照给定的字段名称给mxArray数据对象添加字段

mxRemoveField( mxArray \*, const char \*)

■ 从mxArray对象中删除一个字段



### 示例: 创建结构

#### 本例子将利用前面介绍的函数实现:

- 创建结构类型的数据,该结构具有两个字段
- 设置记录数据
- 获取字段的序号等信息

mexPrintf


■ 将创建 mxArray数据对象返回

#### **Structure** createstruct FieldName1 (FieldValue1) ■ 可能需要用到的函数: FieldName2 (FieldValue2) mxCreateStructMatrix mxCreateString >> edit createstruct.c mxSetField >> mex createstruct.c mxGetFieldNumber >> which createstruct

>> createstruct



## 示例: 创建结构(续)





### 元胞数组 - 创建



#### mxCreateCellArray( int, int \* )

- ■创建一个空元胞数组mxArray对象
- ■返回mxArray数据对象指针

#### mxCreateCellMatrix( int, int )

- ■创建二维元胞数组mxArray对象
- ■返回mxArray数据对象的指针



### 元胞数组 - 访问和设置



#### 访问

mxGetCell( const mxArray \*, int )

■ 根据索引获取mxArray元胞数组的元素

#### 设置

mxSetCell( const mxArray \*, int, mxArray \*)

■ 设置元胞数组元素,元素的内容是mxArray数据对象

注意: 元胞数组的第一个元素索引是0



## 示例: 创建元胞数组

本例子将利用前面介绍的函数创建设置访问元胞类型的数组:

- 创建尺寸为1x2的元胞数组
- 设置第一个元胞为字符串
- 获取字符串信息并输出
- 返回创建mxArray数据对象




■ 本例子中可能会用得的函数:

```
mxCreateCellMatrix
mxSetCell
mxGetCell
mxCreateString
mxGetString
mexPrintf
```

- >> edit createcell.c
- >> mex createcell.c
- >> which createcell
- >> createcell



## 示例: 创建元胞数组(续)





## 本章小结

- MATLAB 数据
- mxArray 数据类型
- mx 和 mex 前缀
- 数值与字符串数组 (创建/访问/查询)
- 通用函数(创建/设置/查询)
- 结构与元胞
- 参考:稀疏矩阵
- 参考:逻辑数组



## 参考: 稀疏矩阵

满阵要占据 25\*8 = 200 bytes

稀疏矩阵占用 84 bytes

### ir 整数类型数组,长度为 nnz

- ▶ 包含 pr 数组中元素的行索引值
  - ir  $\Rightarrow$  0,3,0,1,2,3

### jc 整数类型数组,长度为Cols + 1

- ▶ 包含 ir 数组中第一个非零元素的索引和该列元素个数的和
  - $jc \Rightarrow 0,2,2,5,6$



## 参考:稀疏矩阵-创建



mxCreateSparse(int, int, int)


■创建二位稀疏矩阵

mxCreateSparseLogicalMatrix(int, int, int)

- ■创建二维逻辑类型稀疏矩阵
- ■上述两个函数都需要ir,jc,nzmax等参数创建矩阵



## 参考:稀疏矩阵-访问和设置





### 示例: 创建稀疏矩阵

#### 本例子利用前面介绍的函数创建稀疏矩阵

- 创建稀疏矩阵
- 设置 ir, jc和 pr.
- 返回创建的结果.

createsparse	esparse
--------------	---------

Sparse	••••	(1,3)	
mxArray		(2.3)	-7

(2,3) -7

(4<sub>.</sub>4) -2

#### ■可能用到的函数有:

 ${\tt mxCreateSparse}$ 

mxGetPr

mxGetIr


mxGetJc

memcpy

- >> edit createsparse.c
- >> mex createsparse.c
- >> which createcell
- >> createsparse



# 示例: 创建稀疏矩阵(续)





### 参考:逻辑数组

#### mxArray \*mxCreateLogicalScalar(mxLOGICAL);

■ 该函数输入参数的类型为mxLOGICAL,这种数据类型就是C语言中表示布尔类型的数据类型,一般为bool。该函数的输出参数是mxArray数据类型的对象,它表示逻辑量。

#### mxArray \*mxCreateLogicalMatrix(int , int );

■ 该函数的输入参数是逻辑矩阵的行数m和列数n,函数的输出参数是mxArray数据类型的对象,表示逻辑量矩阵。

#### mxArray \*mxCreateLogicalArray(int, const int \*);

- 该函数的输入参数是数组的维数ndim和每一维的尺寸ndims,函数的输出参数是mxArray数据类型的对象,表示逻辑数组。
- 例如:

```
/* 创建mxArray数据对象-> 逻辑类型数组 */
Data = mxCreateLogicalArray(2,ndims);
/*获取数据的指针*/
pr = mxGetLogicals(Data);
/* 通过内存赋值的方法完成数据的赋值 */
memcpy(pr,data,12*sizeof(mxLogical));
```

