操作系统Lab0.5实验报告

学号: 2210620 姓名: 何畅

学号: 2212117 姓名: 胡雨欣

实验目的

实验0.5主要讲解最小可执行内核和启动流程。我们的内核主要在 Qemu 模拟器上运行,它可以模拟一台 64 位 RISC-V 计算机。为了让我们的内核能够正确对接到 Qemu 模拟器上,需要了解 Qemu 模拟器的启动流程,还需要一些程序内存布局和编译流程(特别是链接)相关知识。

本章将学到:

- 使用链接脚本描述内存布局
- 进行 交叉编译 生成可执行文件, 进而生成内核镜像
- 使用 OpenSBI 作为 bootloader 加载内核镜像,并使用 Qemu 进行模拟
- 使用 OpenSBI 提供的服务,在屏幕上格式化打印字符串用于以后调试

实验内容

根据资料,最小可执行内核的执行流为:

加电 -> OpenSBI启动 -> 跳转到 0x80200000 (kern/init/entry.S) ->进入 kern_init() 函数 (kern/init/init.c) ->调用 cprintf() 输出一行信息->结束。

1.显示即将执行的15条汇编指令

在make debug和make gdb后,运行如下指令:

```
x/15i $pc
```

得到的输出结果如下:

```
0x1000: auipc t0,0x0
0x1004: addi a1,t0,32
0x1008: csrr a0,mhartid
0x100c: ld t0,24(t0)
0x1010: jr t0
0x1014: unimp
0x1016: unimp
0x101a: .insn 2, 0x8000
0x101c: unimp
0x101e: unimp
0x1020: addi a2,sp,724
0x1022: sd t6,216(sp)
0x1024: unimp
0x1026: addiw a2,a2,3
```

0x1000: auipc t0,0x0

• AUIPC (Add Upper Immediate to PC) 指令,将当前程序计数器 (PC) 加上一个立即数的高位部分(这里是 0x0),结果存储到寄存器 t0 中。这条指令通常用于生成一个基地址。

0x1004: addi a1,t0,32

• ADDI (Add Immediate) 指令, 取寄存器 t0 中的值加上立即数 32 , 并将结果存储到寄存器 a1 中。也就是 a1 = t0 + 32 。

0x1008: csrr a0, mhartid

• CSRR (Control and Status Register Read) 指令,读取机器级硬件线程ID(mhartid)寄存器的值并将其存储到 a0 中。mhartid 寄存器通常保存当前处理器核心的ID。

0x100c: ld t0,24(t0)

• LD (Load Doubleword) 指令,从 t0 寄存器中地址偏移 24 的内存中加载一个64位数据,并将其存储到 t0 寄存器中。即从 t0+24 的内存地址读取数据。

0x1010: jr t0

• JR (Jump Register) 指令, 跳转到 t0 寄存器中的地址。

0x1014: unimp

• UNIMP 指令表示"未实现的操作",这通常是用于占位或用于调试的非法指令。

0x101a: .insn 2, 0x8000

• 这是一个自定义指令,它使用了.insn 伪指令,它允许程序员手动编码非标准的指令。

0x1020: addi a2,sp,724

• ADDI 指令, 取寄存器 sp (堆栈指针) 的值加上立即数 724, 并将结果存储到寄存器 a2 中。也就是 a2 = sp + 724。

0x1022: sd t6,216(sp)

• SD (Store Doubleword) 指令,将寄存器 t6 的值存储到 sp+216 地址的内存中。也就是将 t6 的值存到堆栈偏移为 216 的地址处。

0x1026: addiw a2,a2,3

• ADDIW (Add Immediate Word) 指令,取寄存器 a2 中的值加上立即数 3 ,并将结果存储到寄存器 a2 中。

2.显示当前所有寄存器信息

在运行指令前需要检查一下当前寄存器的值,使用如下指令:

```
info register
```

得到结果如下:

ra	0x0	0x0
sp	0x0	0x0
gp	0x0	0x0
tp	0x0	0x0
t0	0x0	0
t1	0x0	0

```
0x0
                   0
t2
fp
              0x0
                   0x0
s1
              0x0
                   0
              0x0 0
a0
                   0
              0x0
a1
a2
              0x0
                   0
              0x0
                   0
a3
              0x0 0
a4
              0x0
                   0
a5
              0x0
                   0
a6
a7
              0x0
                   0
              0x0 0
s2
s3
              0x0
                   0
s4
              0x0
                   0
              0x0 0
s5
              0x0 0
s6
s7
              0x0 0
s8
              0x0 0
s9
              0x0 0
              0x0 0
s10
s11
              0x0
                   0
t3
              0x0 0
t4
              0x0 0
              0x0 0
t5
t6
              0x0 0
              0x1000
                       0x1000
рс
```

可以看出程序运行前, PC 值为 0x1000 , t0 值为 0 ,按照第一条指令的解释,运行第一条指令后, t0 值应变为 0x1000 。

3.运行0x1000指令

运行 0x1000 指令后, t0 值如下:

```
t0 0x1000 4096
```

符合上一步猜想。

4.运行0x1004指令

根据指令,运行后应为 a1=t0+32=0x1000+32=0x1020,运行这条指令,寄存器值为:

```
a1 0x1020 4128
```

符合猜想。

5.运行0x1008指令

在运行这条指令前,先记录 mhartid 和 a0 寄存器的值:

```
mhartid 0x0 0
a0 0x0 0
```

6.运行0x100C和0x1010指令

0x100c 是从 t0+24 的内存地址读取数据,并将其存储到 t0 寄存器中。这一步运行后 t0 的值是 0x80000000。

接下来的0x1000指令是一个跳转指令,即程序会跳转到 0x80000000。

这一步运行结束后,观察各寄存器的值,其中:

```
pc 0x80000000 0x80000000
```

证明程序跳转成功,接下来运行 0x80000000 处的指令。 而我们知道, bootloader 的 openSBI.bin 被加载到物理内存以物理地址 0x80000000 开头的区域上。

7.阶段小结

不难看出,上面几条指令首先将程序计数器的当前值存储到 t0 寄存器中,然后在该值上加 32 并存储到 a1 寄存器中。接着,它读取当前硬件线程的ID并存储到 a0 寄存器中。之后,它从内存中加载一个64 位数到 t0 寄存器中,实现跳转到 0x80000000。

其中把硬件线程的ID储存是因为主核心会负责引导操作系统,而其他核心可能会等待或执行不同的初始化。当主核心完成某些初始化工作时,可以通知其他核心继续运行特定的任务。因此,读取并存储线程ID,是为了正确区分、管理和协调多核处理器的启动流程。

8.分析kern/init/entry.S

我们知道,内核镜像 os.bin 被加载到以物理地址 0x80200000 开头的区域上。

因此我们对 0x80200000 设置断点:

```
break *0x80200000
```

运行后可以看到显示:

```
Breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
```

表示在 kern/init/entry.s 文件中的第7行设置了这个断点。

接下来我们看一看 kern/init/entry.S 有什么:

```
#include <mmu.h>
#include <memlayout.h>

.section .text,"ax",%progbits
.globl kern_entry
kern_entry:
    la sp, bootstacktop

    tail kern_init

.section .data
    # .align 2^12
```

```
.align PGSHIFT
   .global bootstack
bootstack:
   .space KSTACKSIZE
   .global bootstacktop
bootstacktop:
```

8.1头文件

```
#include <mmu.h>
#include <memlayout.h>
```

这些是预处理器指令。这些头文件可能定义了一些内存管理单元(MMU)相关的常量、内存布局以及其他与内存地址相关的定义,如 PGSHIFT 和 KSTACKSIZE 等宏。

8.2定义

```
.section .text,"ax",%progbits
.globl kern_entry
```

第一条指令定义了 .text 段,通常用于存放可执行代码。 "ax" 表示该段具有可执行(x)和可读(a)权限,%progbits 表示这是包含程序代码的部分。

.globl 表示 kern_entry 是一个全局符号,可以被其他文件访问。它定义了内核启动的入口点,即所有内核初始化操作都从这里开始。

8.3kern_entry

```
kern_entry:
    la sp, bootstacktop

tail kern_init
```

Ta 是 "load address" 指令,它将 bootstacktop 的地址加载到栈指针寄存器(sp)中。 bootstacktop 是内核栈的栈顶位置。

tail 是汇编中的一个优化指令,它相当于一个无条件跳转,并且在跳转时不保留当前函数的调用栈。此指令会直接跳转到 kern_init 函数,并将控制权交给它。

8.4设置内核的初始状态

```
.section .data
    # .align 2^12
    .align PGSHIFT
    .global bootstack
bootstack:
    .space KSTACKSIZE
    .global bootstacktop
bootstacktop:
```

第一条指令这定义了 .data 段,存放的是程序中的已初始化数据。这里面存放的是与内核栈相关的数据。

.align 用于调整段的对齐方式。 PGSHIFT 可能定义为页大小的移位数(通常是 12 ,即4KB对齐),因此这条指令将数据对齐到一个页边界。

.global 指令将 bootstack 声明为全局符号,以便其他文件可以访问它。 bootstack 是内核栈的起始地址。

.space 用于在内存中分配一块空间,这里分配的空间大小为 KSTACKSIZE ,即内核栈的大小。

.global 指令将 bootstacktop 声明为全局符号。

这段代码确保了内核启动时栈的正确初始化,并且为内核初始化代码 kern_init 的执行做好了准备。

9.运行

运行指令 continue 后,程序在断点处停下,观察当前 PC 下的接下来10条指令:

```
0x80200000 <kern_entry>: auipc sp,0x3
0x80200004 <kern_entry+4>: mv sp,sp
0x80200008 <kern_entry+8>: j 0x8020000a <kern_init>
0x8020000a <kern_init>: auipc a0,0x3
0x8020000e <kern_init+4>: addi a0,a0,-2
0x80200012 <kern_init+8>: auipc a2,0x3
0x80200016 <kern_init+12>: addi a2,a2,-10
0x8020001a <kern_init+16>: addi sp,sp,-16
0x8020001c <kern_init+18>: li a1,0
0x8020001e <kern_init+20>: sub a2,a2,a0
```

 AUIPC 是 "Add Upper Immediate to PC" 的缩写,作用是将当前的程序计数器 (PC) 值加上立即数的高位部分 (0x3) ,并将结果存入指定的寄存器,这里是栈指针寄存器 (sp) 。即 sp 的值是 0x80200000 + 0x3000 = 0x80203000 。

MV 是 "move" 指令,作用是将一个寄存器的值复制到另一个寄存器中。这里是将 sp 寄存器的值复制回 sp 自身。

」是 "jump" 指令,用于无条件跳转到一个指定的地址。这里跳转到 0x8020000A 地址处,也就是 kern_init 函数的位置,开始执行内核初始化代码。

10.分析 kern_init

因为 kern_init 函数在 init.c 文件里,所以我们进入 init.c。

```
#include <string.h>
#include <sbi.h>
int kern_init(void) __attribute__((noreturn));

int kern_init(void) {
    extern char edata[], end[];
    memset(edata, 0, end - edata);

    const char *message = "(THU.CST) os is loading ...\n";
    cprintf("%s\n\n", message);
    while (1)
        ;
}
```

extern char edata[], end[];声明了两个外部符号 edata 和 end

memset(edata, 0, end - edata);使用 memset 函数将从 edata 到 end 之间的内存区域清零。这段区域通常是BSS段(未初始化的全局变量区域)。

const char *message = "(THU.CST) os is loading ...\n"; 定义了一个字符串常量 message, 内容为 "(THU.CST) os is loading ...\n"。这个消息是操作系统启动时显示给用户的提示信息。

cprintf("%s\n\n", message);调用 cprintf 函数将 message 内容输出到控制台。

while (1) 这是一个无限循环,程序进入这个循环后永不退出。

在控制台运行 make gemu, 使用 gemu 语句进行 gemu 启动加载内核可以看到:

```
hechang@hechang-virtual-machine:/mnt/hgfs/Ubuntu/riscv64-ucore-labcodes/lab0$ make qemu
OpenSBI v0.4 (Jul 2 2019 11:53:53)
 ./| .__/ \___| | |_|___/|___|
      1_{-1}
Platform Name
                 : QEMU Virt Machine
Platform HART Features : RV64ACDFIMSU
Platform Max HARTs
                 : 8
Current Hart
                 : 0
                 : 0x80000000
Firmware Base
Firmware Size
                 : 112 KB
                : 0.1
Runtime SBI Version
PMP0: 0x0000000080000000-0x000000008001ffff (A)
(THU.CST) os is loading ...
```

说明 ucore 成功执行。

实验感想

在本次实验中,我深入了解了操作系统内核启动过程中的关键环节。本实验通过对上电后 openSBI 启动过程的分析以及跳转到 0x80200000 后对内核初始化代码的调试,不仅让我对硬件启动和操作系统的交互有了更深的认识,还增强了我对低层系统结构的理解,让我知道启动操作系统需要一个复杂的过程。