

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2025-2026 学年（1）学期

课程名称： 通信软件开发与应用

学生学院： 通信与信息工程学院

专业班级： 01042301

学生学号： 2023211281

学生姓名： 丁同勖

联系电话： 18019582857

重庆邮电大学教务处制


课程名称	通信软件开发与应用		课程编号	A2012230		
实验地点	YF315		实验时间	11 周 9-11 节		
校外指导教师	无		校内指导教师	梁燕		
实验名称	IP 抓包程序设计与实现					
评阅人签字		操作成绩 80%		报告成绩 20%		总评成绩
<p>一、实验目的</p> <p>1、掌握 IP 数据报的结构 2、掌握原始套接字使用方法 3、掌握本机 IP 枚举方法 4、掌握网卡混杂模式设置方法 5、掌握地址过滤、端口过滤、协议过滤等基本数据包过滤方法</p>						
<p>二、实验思路</p> <p>这是一个基于 Windows 平台的网络抓包程序，其核心功能是捕获流经特定网络接口卡的 IP 数据包，并实时统计和显示不同数据流（由源 IP、目的 IP 和协议定义）的数据包数量。以下是该程序的主要执行流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 参数检查与环境初始化 <ul style="list-style-type: none"> 检查命令行参数：程序启动时，首先检查是否提供了一个必需的命令行参数——抓包时长（秒）。如果参数缺失或无效（小于等于 0），则打印错误信息并退出。 初始化 Winsock：调用 WSAStartup 函数来初始化 Windows Socket API (WSA) 环境，这是在 Windows 上进行任何网络编程前必须执行的步骤。 网络适配器选择 <ul style="list-style-type: none"> 枚举网卡：使用 GetAdaptersInfo API 获取本机上所有网络适配器的详细信息，包括描述和 IP 地址。 显示与选择：将所有可用的网卡列表打印到控制台，并提示用户输入一个编号来选择要监控的网卡。 保存选择：根据用户的输入，保存选定的网卡描述及其 IP 地址，用于后续的套接字绑定和信息显示。 原始套接字配置 <ul style="list-style-type: none"> 创建原始套接字：调用 socket 函数创建一个 SOCK_RAW 类型的原始套接字，并指定协议为 IPPROTO_IP。这使得程序能够直接访问和处理网络层的 IP 数据包。 绑定套接字：调用 bind 函数将创建的套接字与用户选择的网卡 IP 地址进行绑定。这一步是必需的，以便后续开启混杂模式时能正确地作用于指定的网卡。 开启混杂模式：通过 WSAIoctl 函数和 SIO_RCVALL 控制码，将网卡设置为混杂模式（Promiscuous Mode）。在此模式下，网卡会接收所有流经它的数据包，而不仅仅是发往本机 IP 地址的数据包。此操作通常需要管理员权限。 多线程实时显示 <ul style="list-style-type: none"> 启动显示线程：程序创建一个独立的子线程 (displayThread)，专门负责 UI 的刷新。 实时刷新：该线程在一个循环中运行，每秒钟清空一次控制台 (system("cls"))，然后打印出当前的抓包进度、网卡信息以及存储在 statistics map 中的实时数据包统计结果。这种设计将数据捕获与数据显示分离，避免了 UI 刷新阻塞主线程的抓包逻辑。 核心抓包与分析循环 <ul style="list-style-type: none"> 循环抓包：主线程进入一个 while 循环，循环的终止条件是当前时间超过预设的抓包 						

时长。

- **接收数据:** 在循环内部，调用 `recv` 函数阻塞式地等待并接收一个 IP 数据包到缓冲区 `buffer` 中。
- **解析 IP 头:** 成功接收到数据后，程序直接从缓冲区解析 IP 包头。它提取出协议类型（如 TCP, UDP, ICMP）、源 IP 地址和目的 IP 地址。
- **数据包过滤:** 程序会进行简单的过滤，忽略掉广播包（目的 IP 为 255.255.255.255）以及与本机 IP 无关的数据包（即源 IP 和目的 IP 都不是本机 IP 的包）。
- **更新统计:** 对于通过过滤的包，程序构造一个 Key（包含源 IP、目的 IP、协议），并在 `statistics map` 中为该 Key 对应的计数值加一。

6. 清理与退出

- **停止显示:** 当抓包时间结束后，主循环退出。程序将 `running` 标志位设为 `false`，通知显示线程结束其循环，并调用 `join()` 等待该线程安全退出。
- **资源释放:** 最后，程序调用 `closesocket` 关闭原始套接字，并调用 `WSACleanup` 释放 Winsock 库占用的所有资源。
- **结束:** 打印抓包结束信息，程序正常退出。



三、源代码

```
// 禁用一些旧版函数API的安全警告，以便于使用一些传统的Windows Socket函数
#define _WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

// -----
// 包含头文件
// -----
#include <winsock2.h>      // Windows Socket 2 主要头文件
#include <ws2tcpip.h>       // TCP/IP 协议相关的附加定义，如 inet_pton
#include <iphlpapi.h>        // IP 帮助程序 API，用于获取网络适配器信息
#include <mstcpip.h>         // 包含 SIO_RCVALL 等 IOCTL 控制码的定义
#include <iostream>           // 标准输入输出流
#include <iomanip>            // 用于格式化输出，如 setw
#include <map>                // 用于存储统计数据
#include <vector>              // 用于存储网络适配器列表
#include <string>              // C++ 字符串操作
#include <thread>              // C++11 线程支持，用于实时显示
#include <chrono>              // C++11 时间库，用于计时

// -----
// 链接库
// -----
#pragma comment(lib, "ws2_32.lib")      // 链接 Windows Socket 2 库
#pragma comment(lib, "iphlpapi.lib")    // 链接 IP 帮助程序 API 库

// -----
// 全局常量与命名空间
// -----
// 定义带有颜色的控制台输出消息前缀，以区分不同类型的消息
const std::string ErrorMsg = "\033[31m[ERR]\033[0m\t";      // 红色错误消息
const std::string InformationMsg = "\033[32m[INFO]\033[0m\t"; // 绿色信息消息
const std::string WarningMsg = "\033[33m[WARN]\033[0m\t";   // 黄色警告消息

using namespace std;

// -----
// 数据结构定义
// -----
/***
 * @brief 用于作为 map 的键，以统计不同的数据流。
 *        一个数据流由源IP、目的IP和协议唯一确定。
 */
struct Key {
    string src;    // 源IP地址
```

```

    string dst; // 目的IP地址
    string proto; // 协议名称

    /**
     * @brief 重载小于运算符，使得 Key 结构体可以被用作 std::map 的键。
     * @param other 另一个 Key 对象。
     * @return 如果当前对象小于 other，则返回 true。
     */
    bool operator<(const Key& other) const {
        return std::tie(src, dst, proto) < std::tie(other.src, other.dst, other.proto);
    }
};

/***
 * @brief 将IP头中的协议号转换为可读的字符串名称。
 * @param proto IP数据包头中的协议字段值 (1 byte)。
 * @return 对应的协议名称字符串。
 */
string protocolName(unsigned char proto) {
    switch (proto) {
    case 1: return "ICMP";
    case 2: return "IGMP";
    case 6: return "TCP";
    case 17: return "UDP";
    default: return "Other"; // 其他未识别的协议
    }
}

// -----
// 主函数
// -----
int main(int argc, char* argv[])
{
    // --- 1. 参数检查 ---
    if (argc != 2) {
        cout << ErrorMsg << "用法: IP_Monitor.exe <抓包时间(秒)>\n";
        return -1;
    }

    int captureSeconds = atoi(argv[1]); // 将命令行参数从字符串转换为整数
    if (captureSeconds <= 0) {
        cout << ErrorMsg << "抓包时间无效\n";
        return -1;
    }

    // --- 2. 初始化 Winsock ---

```

```

WSADATA wsa;
if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0) {
    cout << ErrorMsg << "WSAStartup 初始化失败\n";
    return -1;
}

// --- 3. 枚举并选择网络适配器 ---
ULONG len = 15000; // 预分配一个足够大的缓冲区
IP_ADAPTER_INFO* pAdapterInfo = (IP_ADAPTER_INFO*)malloc(len);

// 第一次调用 GetAdaptersInfo 获取所需的缓冲区大小
if (GetAdaptersInfo(pAdapterInfo, &len) == ERROR_BUFFER_OVERFLOW) {
    free(pAdapterInfo); // 释放旧缓冲区
    pAdapterInfo = (IP_ADAPTER_INFO*)malloc(len); // 按实际大小重新分配
}

// 第二次调用获取信息
if (GetAdaptersInfo(pAdapterInfo, &len) != NO_ERROR) {
    cout << ErrorMsg << "GetAdaptersInfo() 失败\n";
    free(pAdapterInfo);
    return -1;
}

vector<IP_ADAPTER_INFO*> adapters; // 存储所有适配器信息的指针
IP_ADAPTER_INFO* p = pAdapterInfo;

cout << InformationMsg << "本机网卡列表: \n";
int idx = 1;
int maxDescriptionLen = 0; // 用于对齐输出

// 遍历链表，找到最长的描述长度
while (p) {
    int currentLen = strlen(p->Description);
    if (currentLen > maxDescriptionLen)
        maxDescriptionLen = currentLen;
    adapters.push_back(p);
    p = p->Next;
}

// 打印所有适配器信息
for (auto* adp : adapters) {
    cout << "\t" << "\033[33m" << idx++ << ".\033[0m" << left << setw(maxDescriptionLen + 2)
<< adp->Description
    << "\033[33mIP: \033[0m" << adp->IpAddressList.IpAddress.String << "\n";
}

// 获取用户选择

```

```
cout << "\n请输入网卡编号: ";
int choice;
cin >> choice;

if (choice <= 0 || choice > adapters.size()) {
    cout <<ErrorMsg << "无效的网卡编号\n";
    free(pAdapterInfo);
    return -1;
}

// 保存用户选择的网卡信息和IP地址
string AdapterInfo = adapters[choice - 1]->Description;
string localIP = adapters[choice - 1]->IpAddressList.IpAddress.String;

// 释放为适配器信息分配的内存
free(pAdapterInfo);

// --- 4. 创建原始套接字并绑定 ---
// AF_INET: IPv4, SOCK_RAW: 原始套接字, IPPROTO_IP: 捕获IP层数据包
SOCKET s = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_IP);
if (s == INVALID_SOCKET) {
    cout <<ErrorMsg << "socket 创建失败, 错误代码: " << WSAGetLastError() << "\n";
    WSACleanup();
    return -1;
}

// 绑定套接字到选择的网卡IP上
sockaddr_in localAddr;
localAddr.sin_family = AF_INET;
inet_pton(AF_INET, localIP.c_str(), &localAddr.sin_addr);
localAddr.sin_port = 0; // 端口号对于原始套接字无意义

if (bind(s, (sockaddr*)&localAddr, sizeof(localAddr)) == SOCKET_ERROR) {
    cout <<ErrorMsg << "bind 失败(需要以管理员权限运行), 错误代码: " << WSAGetLastError()
<< "\n";
    closesocket(s);
    WSACleanup();
    return -1;
}

// --- 5. 开启网卡混杂模式 ---
// SIO_RCVALL: 控制码, 使网卡接收所有流经它的数据包, 而不仅仅是发给本机的数据包
DWORD dwValue = 1; // 1 表示开启
if (WSAIoctl(s, SIO_RCVALL, &dwValue, sizeof(dwValue),
NULL, 0, &dwValue, NULL, NULL) == SOCKET_ERROR) {
    cout <<ErrorMsg << "无法开启混杂模式, 请确保以管理员权限运行! 错误代码: " <<
```

```

WSAGetLastError() << "\n";
    closesocket(s);
    WSACleanup();
    return -1;
}

// --- 6. 准备数据统计与多线程显示 ---
map<Key, int> statistics; // 用于存储数据包统计结果
bool running = true; // 控制显示线程的循环

auto startTime = chrono::steady_clock::now(); // 记录抓包开始时间
auto endTime = startTime + chrono::seconds(captureSeconds); // 计算抓包结束时间

// 创建一个子线程，用于实时刷新和显示统计数据
thread displayThread([&]() {
    while (running) {
        system("cls"); // 清空控制台屏幕

        // 打印标题和当前状态
        cout << InformationMsg << "\033[33m当前选择网卡信息: \033[0m" << AdapterInfo <<
"\033[33m IP: \033[0m" << localIP << endl;
        auto elapsed = chrono::duration_cast<chrono::seconds>(chrono::steady_clock::now() -
startTime).count() + 1;
        if (elapsed > captureSeconds) {
            cout << InformationMsg << "开始抓包 " << captureSeconds << "/" << captureSeconds
<< " 秒...\n";
        }
        else {
            cout << InformationMsg << "开始抓包 " << elapsed << "/" << captureSeconds <<
" 秒...\n";
        }
        cout << InformationMsg << "实时 IP 数据包统计 (每秒刷新) \n";
        cout <<
"\033[32m-----\033[0m\n";
        cout << "\033[33m" << left << setw(18) << "源IP"
            << setw(18) << "目的IP"
            << setw(10) << "协议"
            << setw(8) << "数量" << "\033[0m" << endl;
        cout <<
"\033[32m-----\033[0m\n";

        // 遍历 map 并打印统计数据
        for (auto& kv : statistics) {
            cout << left << setw(18) << kv.first.src
                << setw(18) << kv.first.dst
                << setw(10) << kv.first.proto

```

```

        << setw(8) << kv.second << endl;
    }

    cout <<
"\033[32m-----\033[0m\n";
    this_thread::sleep_for(chrono::seconds(1)); // 每秒刷新一次
}

});

// --- 7. 主循环: 抓包与分析 ---
unsigned char buffer[65536]; // 定义一个足够大的缓冲区来接收数据包

while (chrono::steady_clock::now() < endTime) {
    // 从套接字接收数据, recv会阻塞直到有数据到达
    int ret = recv(s, (char*)buffer, sizeof(buffer), 0);
    if (ret <= 0) continue; // 如果接收失败或没有数据, 则继续下一次循环

    // ---- 解析IP头 ----
    // 接收到的 buffer 直接就是 IP 头开始的数据
    unsigned char* ip = buffer;

    // IP头第10个字节(偏移量为9)是协议字段
    unsigned char proto = ip[9];

    // 解析源和目的IP地址
    // 源IP地址在偏移量 12-15 字节
    // 目的IP地址在偏移量 16-19 字节
    char srcIP[16], dstIP[16];
    sprintf(srcIP, "%d.%d.%d.%d", ip[12], ip[13], ip[14], ip[15]);
    sprintf(dstIP, "%d.%d.%d.%d", ip[16], ip[17], ip[18], ip[19]);

    // ---- 数据包过滤 ----
    // 过滤掉广播包
    if (strcmp(dstIP, "255.255.255.255") == 0)
        continue;

    // 只统计与本机IP相关的数据包 (本机作为源或目的)
    if (localIP != srcIP && localIP != dstIP)
        continue;

    // ---- 更新统计信息 ----
    Key k{ srcIP, dstIP, protocolName(proto) }; // 创建一个Key
    statistics[k]++;
}
}

// --- 8. 结束与清理 ---

```

```
running = false; // 通知显示线程退出循环
displayThread.join(); // 等待显示线程执行完毕

// 关闭套接字并清理 Winsock 环境
closesocket(s);
WSACleanup();

cout << "\n" << InformationMsg << "抓包结束! \n";

return 0;
}
```

四、实验结果及分析

```
[ex] D:\个人文件\作业\5-第五学期_大三上\通信软件开发与应用\Development_and_Application_of_Communication_Software\x64\Debug\IP_Monitor.exe
[INFO] 本机网卡列表:
1. Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller      IP: 192.168.31.133
2. Bluetooth Device (Personal Area Network)     IP: 0.0.0.0
3. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1   IP: 192.168.138.1
4. ZeroTier Virtual Port                         IP: 172.27.231.1
5. VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8   IP: 192.168.70.1
6. Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz                IP: 0.0.0.0
7. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter       IP: 0.0.0.0
8. Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2     IP: 0.0.0.0

请输入网卡编号: 1
```

```

Microsoft Visual Studio 调试控制台
[INFO] 当前选择网卡信息: Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller IP: 192.168.31.133
[INFO] 开始抓包 10/10 秒...
[INFO] 实时 IP 数据包统计 (每秒刷新)



| 源IP            | 目的IP            | 协议  | 数量   |
|----------------|-----------------|-----|------|
| 101.91.134.222 | 192.168.31.133  | UDP | 1    |
| 103.195.103.66 | 192.168.31.133  | UDP | 1    |
| 185.152.67.145 | 192.168.31.133  | UDP | 1    |
| 192.168.31.1   | 192.168.31.133  | UDP | 5    |
| 192.168.31.133 | 101.91.134.222  | UDP | 1    |
| 192.168.31.133 | 103.195.103.66  | UDP | 9    |
| 192.168.31.133 | 104.234.151.241 | TCP | 37   |
| 192.168.31.133 | 106.75.165.71   | TCP | 97   |
| 192.168.31.133 | 112.65.212.243  | TCP | 107  |
| 192.168.31.133 | 112.83.140.13   | TCP | 28   |
| 192.168.31.133 | 112.83.140.14   | TCP | 147  |
| 192.168.31.133 | 116.169.183.171 | TCP | 31   |
| 192.168.31.133 | 116.169.183.202 | TCP | 158  |
| 192.168.31.133 | 119.6.222.235   | TCP | 147  |
| 192.168.31.133 | 120.53.53.53    | TCP | 196  |
| 192.168.31.133 | 122.195.90.196  | TCP | 68   |
| 192.168.31.133 | 122.248.50.149  | TCP | 14   |
| 192.168.31.133 | 14.204.50.238   | TCP | 9    |
| 192.168.31.133 | 142.250.217.74  | TCP | 7    |
| 192.168.31.133 | 142.250.69.170  | TCP | 14   |
| 192.168.31.133 | 142.250.73.106  | TCP | 7    |
| 192.168.31.133 | 142.251.34.202  | TCP | 7    |
| 192.168.31.133 | 150.171.28.11   | TCP | 1    |
| 192.168.31.133 | 157.148.36.249  | TCP | 12   |
| 192.168.31.133 | 157.148.54.104  | TCP | 45   |
| 192.168.31.133 | 172.20.2.86     | TCP | 1    |
| 192.168.31.133 | 185.152.67.145  | UDP | 9    |
| 192.168.31.133 | 192.168.10.2    | UDP | 13   |
| 192.168.31.133 | 192.168.31.1    | UDP | 5    |
| 192.168.31.133 | 20.189.173.25   | TCP | 14   |
| 192.168.31.133 | 20.191.166.67   | TCP | 3    |
| 192.168.31.133 | 212.95.35.26    | TCP | 1    |
| 192.168.31.133 | 221.15.71.105   | TCP | 710  |
| 192.168.31.133 | 221.238.41.89   | TCP | 7    |
| 192.168.31.133 | 222.138.197.56  | TCP | 22   |
| 192.168.31.133 | 223.5.5.5       | TCP | 351  |
| 192.168.31.133 | 223.6.6.6       | TCP | 40   |
| 192.168.31.133 | 224.0.0.251     | UDP | 10   |
| 192.168.31.133 | 27.37.206.195   | TCP | 34   |
| 192.168.31.133 | 35.206.110.250  | UDP | 24   |
| 192.168.31.133 | 39.106.134.164  | TCP | 30   |
| 192.168.31.133 | 4.145.79.80     | TCP | 4    |
| 192.168.31.133 | 40.119.213.159  | TCP | 32   |
| 192.168.31.133 | 43.137.73.92    | TCP | 24   |
| 192.168.31.133 | 43.144.129.190  | TCP | 13   |
| 192.168.31.133 | 49.13.2.175     | TCP | 42   |
| 192.168.31.133 | 58.144.165.249  | TCP | 2245 |
| 192.168.31.133 | 58.144.165.250  | TCP | 58   |
| 192.168.31.133 | 58.144.224.155  | TCP | 92   |
| 192.168.31.133 | 58.144.249.50   | TCP | 70   |
| 192.168.31.133 | 59.80.56.31     | TCP | 417  |
| 192.168.31.133 | 60.221.222.1    | TCP | 85   |
| 192.168.31.133 | 60.9.60.239     | UDP | 1083 |
| 192.168.31.133 | 61.240.206.11   | TCP | 68   |
| 192.168.31.133 | 61.240.206.12   | TCP | 332  |
| 192.168.31.133 | 61.240.206.13   | TCP | 37   |
| 192.168.31.133 | 74.176.1.69     | TCP | 1    |
| 192.168.31.133 | 79.127.159.187  | UDP | 66   |
| 60.9.60.239    | 192.168.31.133  | UDP | 707  |
| 79.127.159.187 | 192.168.31.133  | UDP | 1    |


[INFO] 抓包结束!

D:\个人文件\作业\5-第五学期_大三上\通信软件开发与应用\Development_and_Application_of_Communication_Software\x64\Debug\IP Monitor.exe (进程 10280)已退出, 代码为 0 (0x0)。
要在调试停止时自动关闭控制台, 请启用“工具”->“选项”->“调试”->“调试停止时自动关闭控制台”。
按任意键关闭此窗口. . .

```

五、实验中问题及分析

- 一开始创建套接字失败，在调试属性中将 UAC 执行级别调整为 requireAdministrator 后成功执行。
- 对于每秒更新结果的方式进行了较多次的迭代，从每秒钟叠加输出完整抓取结果，变更为清空后重新输出，更加美观直观。

六、心得体会

1. 对底层网络工作机制的深刻理解

理论学习网络协议（如 TCP/IP）和实际动手编写嗅探器是两种完全不同的体验。

- 原始套接字是关键：**平时我们使用的 SOCK_STREAM (TCP) 或 SOCK_DGRAM (UDP) 套接字都是经过操作系统协议栈层层处理后，将应用层数据交给我们的。而使用 SOCK_RAW 才让我们有机会直接触碰到网络层（IP 层）的原始数据包，这是实现嗅探器的基石。
- 混杂模式的威力：**代码中通过 WSAIoctl 和 SIO_RCVALL 开启了网卡的混杂模式。这让我直观地认识到，物理上，网卡能“听到”所有流经它的数据帧，而不仅仅是发给自己的。开启此模式就是授权程序去处理这些“路过”的数据，极大地扩展了监控范围。
- 数据包结构不再抽象：**当亲手从 `unsigned char* buffer` 中按字节偏移量（如 `ip[9]` 取协议，`ip[12]` 开始取源 IP）解析数据时，IP 包头的格式、每个字段的含义和长度都变得具体而清晰。这比单纯看协议图解要印象深刻得多。

2. C++ 特性在系统编程中的应用

学习了通过现代 C++ 特性来编写结构清晰、功能强大的系统级应用。

- RAII 思想的重要性：**虽然代码中使用了手动的 `closesocket` 和 `WSACleanup`，但可以想象在更复杂的应用中，将 Socket 句柄、内存分配等封装在类中，利用构造函数和析构函数自动管理资源，能让代码更健壮，避免资源泄漏。
- 多线程提升用户体验：**项目最大的亮点之一是将数据捕获与 UI 显示分离。主线程专注于高效地执行阻塞的 `recv` 调用并处理数据，而子线程 (`displayThread`) 则负责定时刷新统计界面。这种设计是构建响应式、高性能网络应用的典范，避免了因 UI 刷新而丢失数据包，或因等待数据包而导致界面卡顿。
- STL 容器的使用：**使用 `std::map` 配合自定义的 `struct Key` 来进行数据统计非常优雅。只需要为 `Key` 重载 `operator<`，就可以轻松地以“源 IP-目的 IP-协议”为唯一标识符，自动完成数据流的分类和计数，代码简洁且高效。

3. 实践中的经验

编写过程中会遇到一些理论学习时不会注意到的细节问题。

- 管理员权限是前提：**创建原始套接字、绑定 IP 以及开启混杂模式，这些都属于特权操作。初次运行时因为权限不足而导致 `bind` 或 `WSAIoctl` 失败。这让我认识到网络底层操作与操作系统安全策略的紧密联系。
- 字节序问题（潜在）：**在这个项目中，由于只解析 IP 地址和协议号（单字节），没有涉及到端口号等（2 字节）字段，所以没有显式处理网络字节序（Big-Endian）和主机字节序（Little-Endian）的转换。但在更深入的解析（如 TCP/UDP 端口）中，使用 `ntohs()` 等函数是必须的，这是一个极易被忽略的陷阱。