جمع واعداد عينات التربة للتحليل

التربة: هي عبارة عن الطبقة السطحية المفككة من القشرة الارضية والناتجة من تفتيت وتكسير الصخور وتحلل المواد العضوية وتعتبر وسط ملائم لنمو النباتات.

❖ مكونات التربة:

- 1- الطور الصلب: عبارة عن حبيبات التربة منها حبيبات معدنية ناتجة من تفتيت الصخور وحبيبات عضوية ناتجة من تحلل المواد العضوية.
 - 2- الطور السائل: عبارة عن ماء التربة مذابا به العناصر الغذائية.
- 3- الطور الغازى: عبارة عن الهواء الارضى ويختلف فى تركيبه عن الهواء الجوى فى نسبة الاكسجين وثانى اكسيد الكربون والنيتروجين.

التكوين الميكانيكي للتربة:

1- رمل 2- سلت 3- طین

- ** ناعم التربة: عبارة عن حبيبات التربة التي يقل قطرها عن 2 مم وهي رمل وسلت وطين.
- ** عينات التربة: عبارة عن جزء من التربة أخذ لتمثيلها بحيث يعكس الخواص الطبيعية والكيميائية والمعدنية.

اغراض او أهداف جمع عينات التربة:

- 1- دراسة محتوى التربة من العناصر الغذائية لمعرفة مدى حاجتها للتسميد.
 - 2- معرفة محتوى التربة من العناصر الضارة والثقيلة.
 - 3- دراسة الخواص الطبيعية للتربة وعمل دراسة تفصيلية للتربة.
 - 4- معرفة رقم حموضة التربة وتحليل الكاتيونات والانيونات .
 - أنواع او طرق اخذ عينات التربة:

1- عينات بسيطة (فردية) :

** تؤخذ من التربة عينات فردية في حالة وجود اختلافات في الحقل مثل: زراعة الارض بأكثر من محصول ، وجود اختلافات في نمو النباتات

** تؤخذ من التربة عينات فردية من منطقة والمنطقة المجاورة لها في حالة: وجود ارتفاعات وانخفاضات (التربة غير مستوية) ، ووجود بقع ملحية أو زيتية.

2- العينة الممثلة الشاملة: عبارة عن مجموعة من العينات الفردية تخلط مع بعضها البعض تؤخذ بكميات متساوية وعلى اعماق متساوية.

**حالات أخذ العينة الممثلة الشاملة:

1- زراعة الارض بمحصول واحد. 2- تجانس نمو النباتات في الحقل.

3- عندما تكون الارض مستوية. 4 - عدم وجود بقع ملحية أو زيتية.

8- العينات السطحية: تؤخذ على عمق 0 - 30 سم لمعرفة محتوى التربة من العناصر الغذائية.

4- العينات التحت سطحية: تؤخذ على عمق 30 - 60 سم لمعرفة محتوى التربة من العناصر الغذائية.

٠٠ الشروط الواجب مراعاتها عند أخذ عينة من الحقل للتحليل:

1- يجب الا يكون الحقل مسمد بسماد كيماوي او عضوى وخالى من بقايا النباتات.

2- يجب ألا يكون الحفل حديث الرى مما يجعل التربة لزجة فيصعب أخذ العينة.

3- تجنب أخذ العينات من أماكن تطهير الترع او اماكن تخزين السماد البلدى.

4- عدم نقل العينات في أجولة او مقاطف كانت معبأه بسماد كيماوي او عضوى.

5- يجب تساوى العمق عند أخذ العينات وتساوى الكميات وتخلط مع بعضها البعض.

6- تنقل العينات الى المعمل وتجفف تجفيف هوائيا بعيدا عن سقوط الامطار.

7- عدم حفظ العينات فترة طويلة حتى لا يؤثر على محتوى التربة من العناصر الغذائية.

8- يجب ان تكتب البيانات على كل عينة وهي رقم العينة، موقع الحقل، المحصول المنزرع، حالة النمو، الانتاجية، طرق الرى المتبعة.

• أدوات أخذ عينات التربة:

1- الاوجر المفتوح (مثقاب التربة): يستخدم في الاراضى الطينية

ويعاب عليه: لا يستخدم في الاراضي الرملية، ولا يمكن أخذ عينة بحالاتها الطبيعية.

- 2- الاوجر المغلق (مثقاب فرانكل): يستخدم في الاراضي الرملية المفككة ولايستخدم في الاراضي الطينية المتماسكة.
- **3- اسطوانة التربة:** تستخدم في الاراضى الطينية ذات البناء (المتماسكة) ، ويمكن أخذ عينة بحالاتها الطبيعية، ولا تستخدم في الاراضى الرملية.
- ❖ القطاع الارضى: عبارة عن مقطع رأسى فى التربة طوله متر وعرضه متر ينتهى
 عمقه اما بظهور الصخر الاصلى او الماء الارضى او يكتفى بعمق 1.5 متر.

** أهم ما يراعى عند حفر قطاعات التربة:

- 1- التجول في الحقل وتحديد اماكن الاختلافات وعمل رسم كروكي وتحديد اماكن حفر القطاعات.
 - 2- اعطاء اماكن القطاعات ارقام لتحديدها ومعرفتها.
- 3- حفر القطاع وتحديد أفاق القطاع على حسب الاختلافات فى اللون- قوام التربة- بناء التربة-كمية الجير- كمية الجبس- رقم الحموضة.
- 4- تؤخذ العينات من الجانب الغير مظلل المواجهه لأشعة الشمس وتؤخذ من أسفل لأعلى حتى لا يحدث خلط لعينات الافاق.
 - 5- اذا ظهرت طبقات صماء تحدد عمقها وتؤخذ عينة من الطبقة التي تعلوها والتي اسفل منها.
 - 6- ترسل العينات الى المعمل وتعد للتحليل.

اعداد عینة التربة للتحلیل الکیمیائی:

- 1- تجفف العينات تجفيف هوائيا في مكان مشمس جيد التهوية بعيدا عن المطر.
 - 2- يتم دق العينة دق هين بواسطة مطرقة خشبية.
 - 3- تنخل العينة بمنخل سعه ثقوبه 2 مم للحصول على ناعم التربة.
 - 4- يتم وزن الحصى وايجاد النسبة المئوية للحصى.