तणांचे प्रकार व तण नियंत्रण

अ. पिकात वाढणा–या तणांचे प्रकार :

- एकदल वर्गीय: अरुंद पानाची तणे, फांद्या नसलेली तणे उदा. शिप्पी, लोना, केणा, भरड, घोटकात्रा, वाघनखी, चिकटा, पंघाड, हराळी, लव्हाळा, कुंद, विंचू, चिमणचारा इ.
- द्विदलवर्गीय: रुंद पानाची तसेच फांद्या असलेली तणे उदा.दिपमाळ, दुधी, माठ, काटेमाठ, कुंजरू, हजारदाणी, तांदुळजा, रानताग, पेटारी, माका, उंदीरकाणी, शेवरा, रान एरंडी, गाजरगवत, बरबडा, कुर्डू, टाळप, पाथरी, चांदवेल, चंदन बटवा, खांडाखुळी इ.

आ. तण नियंत्रणाच्या पद्धती:

- 9. प्रतिबंधात्मक उपाय: तणांचा प्रादुर्भाव व तणांची वाढ होऊ नये म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींचा समावेश प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये होतो. उदा. प्रमाणित बियाणे वापरणे, तणविरहीत बियाणे पेरणे, पीक पेरणीपूर्वी तणांचा नायनाट करणे. पूर्ण कुजलेले शेणखत / कंपोस्ट खत वापरणे, जिमनीची पूर्व मशागत योग्य रितीने करणे, शेताचे बांध पाण्याच्या चारी/पाट व शेतातील रस्ते तण विरहीत ठेवणे इत्यादी.
- **२. निवारणात्मक उपाय :** तणांचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर तणांची तीव्रता कमी करण्यासाठी वापरावयाच्या सर्व पद्धती या प्रकारात मोडतात.
 - i) भौतिक व यांत्रिक पद्धतीने तण नियंत्रण करणे. उदा. हाताने तण उपटणे, कोळपणी, खुरपणी, खांदणी, मशागत, कापणी, छाटणी, तण क्षेत्रात पाणी साठवणे, जाळणे, आच्छादन करणे इ.
 - ii) स्पर्धात्मक जलद वाढणारी पिके घेणे, योग्य पीक पद्धतीचा व योग्य पेरणी पद्धतीचा अवलंब करणे हेक्टरी रोपांची संख्या योग ठेवणे, योग्य पीक फेरपालट, आंतरपिक पद्धतीचा अवलंब करणे, खते व पाणी देण्याच्या सुधारित पद्धतींचा वापर करणे इत्यादी (बिगर खर्चिक पद्धती).
 - iii) जैविक पद्धतीने तणांचा बंदोबस्त करणे: या पध्दतीमध्ये विविध जैविक घटकांच्या सहाय्याने तणाचे व्यवस्थापन केले जाते.
 - iv) रासायनिक पद्धतीने तणांचा बंदोबस्त करणे : या पध्दतीत रासायनिक तणनाशकांचा वापर करून तणांचे व्यवस्थापन केले जाते.

तण व्यवस्थापनाच्या विविध पद्धती वापरून त्यांचे दिसून येणारे अपेक्षित परिणाम व विशिष्ट प्रकारच्या पद्धतीचा अवलंब करावयाची शक्यता खालील गोष्टींवर अवलंबून असते.

- अ. तणांचा प्रकार व त्याने व्यापलेले क्षेत्र.
- ब. हवामान परिस्थिती
- क. त्या विभागाची आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती.
- ड. तण व्यवस्थापनाच्या विविध पद्धती, आर्थिक बाजू व वापरावयाच्या पद्धतीची कार्यक्षमता.

अशा अनेक बाबींचा विचार करून, तणांचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यासाठी एकच पद्धत न वापरता अनेक पद्धतीची योग्य सांगड घालावी लागते. यालाच एकात्मिक तण व्यवस्थापन पद्धत असे म्हणतात.

इ. एकात्मिक तण व्यवस्थापन पद्धत:

٩.	पेरणीनंतर लगेच पीक व तणे उगवणी पूर्वी तणनाशकाची फवारणी करणे (रासायनिक पद्धत)	+	पेरणीनंतर १-२ कोळपण्या करणे (यांत्रिक पद्धत)	+	जरुरीनुसार खुरपणी करणे (यांत्रिक पद्धत)
₹.	पेरणीनंतर १५-२० दिवसांनी कोळपणी अथवा खुरपणी करणे (यांत्रिक पद्धत)	+	खुरपणीनंतर १५-२० दिवसांनी उगवलेल्या तणांवर उगवणी नंतर वापरावयाच्या तणनाशकाची फवारणी करणे. (रासायनिक पद्धत)	+	जरुरीनुसार मोठी तणे हाताने उपटून अथवा विळ्याने कापून काढणे (यांत्रिक पद्धत)
₹.	पेरणीनंतर लगेच पीक व तणे उगवणी पूर्वी तणनाशकाची फवारणी करणे (रासायनिक पद्धत)	+	३०-३५ दिवसांनी उगवलेल्या तणांवर तणनाशकाची फवारणी करणे (रासायनिक पद्धत)	+	जरुरीनुसार मोठी तणे हाताने उपटून अथवा विळ्याने कापून काढणे (यांत्रिक पद्धत)

महत्वाच्या पिकातील एकात्मिक तण व्यवस्थापन

अ. क्र.	पिक	तणनाशक	हेक्टरी मात्रा	पाण्याचे प्रमाण	फवारा करण्याची	फवारणी नंतर निंदणी	आवश्यक काळजी
			(कि./लि.)	(लि./हे)	वेळ	आणि कोळपणी	
						करण्याची वेळ	
						(आठवडे)	
٩.	ज्वारी	ॲट्राझीन	१ कि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	तुरीसारखे आंतरिपके घेवू
					उगवणी पूर्वी		नये.
٦.	बाजरी	ॲट्राझीन	१ कि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	गरज नाही	मजूर उपलब्ध नसल्यास
					उगवणी पूर्वी		
₹.	मका	ॲट्राझीन	दीड कि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	हलक्या मध्यम ते भारी
					उगवणी पूर्वी		जमिनीत
8.	पेरसाळ	9. पेंडामेथॅलीन	२ कि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	जमीन भुसभुशीत आणि
	(ओलीत)				उगवणी पूर्वी		ओलसर असावी
		२. ब्यूटॅक्लोर	३ कि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	जमीन भुसभुशीत आणि
					उगवणी पूर्वी		ओलसर असावी
٧.	गहू	१. ऑक्सीफ्लोरोफेन	४२५ मिली	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	पाणी माती मिश्रित गढूळ
					उगवणी पूर्वी		असू नये.
		२. २-४ डी	१ कि.	५०० लि.	पेरणी नंतर २५-३०	सहा	जिमनीवरील फवा-
					दिवसांनी		यासाठी फुट पंप अथवा
							नॅपसॅक पंप वापरावा.
ξ.	उडीद	ऑक्सीफ्लोरोफेन	४२५ मिली	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	जिमनीवरील फवा-
					उगवणी पूर्वी		यासाठी फुट पंप अथवा
							नॅपसॅक पंप वापरावा.
0.	तूर	<u>पेंडामेथॅलीन</u>	अडीच लि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	जमिनीवरील फवा-
					उगवणी पूर्वी		यासाठी फुट पंप अथवा
							नॅपसॅक पंप वापरावा.

अ. क्र.	पिक	तणनाशक	हेक्टरी मात्रा	पाण्याचे प्रमाण	फवारा करण्याची	फवारणी नंतर निंदणी	आवश्यक काळजी
			(कि./लि.)	(लि./हे)	वेळ	आणि कोळपणी	
						करण्याची वेळ	
						(आठवडे)	
۷.	कपाशी	१. पेंडामेथॅलीन	अडीच कि	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	
					उगवणी पूर्वी		
		२. पायरीथोबॅक सोडियम ६ %	१-१.२५ कि	५०० ली	पेरणी नंतर २० ते २५		
		+ क्विझॉलोफॉप इथाईल ४ %			दिवसांनी		
۶.	सुर्यफुल	ऑक्सीफ्लोरोफेन	४२५ मिली	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	पाच	जमिनीवरील फवा-
					उगवणी पूर्वी		यासाठी फुट पंप अथवा
							नॅपसॅक पंप वापरावा.
90.	हरभरा	प <u>ं</u> डामेथॅलीन	अडीच लि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	नोजल/डब्ल्यूएफएन ४०
					उगवणी पूर्वी		क्रमांकाचे
99.	भुईमुग	प <u>ं</u> डामेथॅलीन	अडीच लि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	पाच	नोजल/डब्ल्यूएफएन ४०
					उगवणी पूर्वी		क्रमांकाचे
٩२.	ऊस	१. ॲट्राझीन	२ लि	9000	लागवणीनंतर वापसा	आट	नोजल/डब्ल्यूएफएन ४०
					येताच		क्रमांकाचे
		२. मेट्रीब्यूझीन	१ कि.	9000	लागवणीनंतर वापसा	सहा	नोजल/डब्ल्यूएफएन ४०
					येताच		क्रमांकाचे
93.	सोयाबीन	१. पेंडामेथॅलीन	२ लि.	9000	पेरणी नंतर परंतु बियाणे	सहा	नोजल/डब्ल्यूएफएन ४०
					उगवणी पूर्वी		क्रमांकाचे
93.	सोयाबीन	२. डायकलोसुलभ ८४ %	२६.२ ते ३०.९	400-640	पेरणी नंतर परंतु बियाणे		
			ग्रॅ.		उगवणी पूर्वी		
		३.इमॅझी थॅपर ३५ %	१०० ग्रॅ	५०० लि	पेरणी नंतर २० ते २५		
		+इमॅझॅमॉकस ३५ %			दिवसांनी		