MI03 P09 TP1_2

TP MI03 - Réalisation d'un mini noyau temps réel (Parties 3 et 4).

Les tâches ont besoin d'échanger des données pour coopérer au sein d'une application. La façon la plus simple et la plus rapide de transmettre des données est de ne pas les transmettre, et donc d'utiliser des zones de données communes, par exemple des espaces de mémoire partagées entre les tâches, définis au moyen de variables globales ou alloués par des requêtes spécifiques du noyau.

Problèmes posés par le partage d'objets partagés

On suppose deux tâches A et B qui produisent des données devant être éditées sur une imprimante. L'emploi de l'imprimante par la tâche A exclut bien entendu son utilisation par la tâche B. Dans le cas contraire, les données imprimées seraient mélangées et en conséquence, incompréhensibles.

On qualifie d'accès concurrents des situations où plusieurs tâches lisent et écrivent des données partagées et ou le résultat dépend de l'ordonnancement des tâches.

On remarque dans l'exemple que le problème peut être résolu de façon simple si l'accès à un objet par une tâche interdit son accès par d'autres tâches.

3^{ème} partie : exclusion mutuelle

Pour éliminer les accès concurrents, il suffit de trouver un moyen d'interdire l'accès simultané à une donnée/ressource partagée. Les parties du programme qui conduisent à un conflit sont appelées sections critiques, le moyen de régler le problème d'accès concurrent l'exclusion mutuelle.

L'ensemble des règles régissant l'accès à une section critique est donné par [Tanenbaum 87] :

- 1. Une section critique ne doit être occupée que par une seule tâche à la fois,
- 2. Aucune hypothèse ne doit être faite sur la vitesse relative et le nombre de tâches en exécution,
- 3. Aucune tâche suspendue en dehors d'une section critique ne doit en bloquer une autre.
- 4. Une tâche doit attendre un temps fini devant une section critique.

Il existe plusieurs techniques pour réaliser l'exclusion mutuelle :

- Masquage des interruptions, utilisé dans le noyau
- Variables verrou et attente active
 - o Simples
 - Avec avertissement
- Instructions de type « Test and Set »

Dans tous les cas, ces techniques conduisent à l'utilisation d'une boucle d'attente active, qui présente l'inconvénient de consommer inutilement du temps processeur, et présente un risque d'interblocage dans le cas d'un noyau gérant des tâche de priorités multiples. Pour éviter cette attente active, on se propose d'ajouter un état supplémentaire aux tâches : **l'état suspendu (SUSP)**.

Une tâche peut passer de l'état EXEC à SUSP au moyen de la primitive *dort()*, et être réveillée (donc passer de l'état SUSP à EXEC) au moyen de la primitive *reveille()*.

Ouestions

On vous demande d'ajouter au mini-noyau temps réel la gestion de la suspension et du réveil d'une tâche. Vous réaliserez les deux primitives suivantes :

void dort(void): endort (suspend) la tâche courante

void reveille(register ushort tache): réveille la tâche tache. Le signal de réveil n'est pas mémorisé si la tâche n'est pas suspendue.

MI03 P09 TP1_2

Vous modifierez les fichiers NOYAU.C et NOYAU.H afin d'implémenter ces deux primitives.

Vous écrirez un petit programme de test mettant en œuvre ces deux primitives dans le cas du modèle de communications producteur/consommateur. Le programme devra comporter au moins deux tâches ; la première, le producteur, produira des entiers courts dans une file circulaire, la seconde, le consommateur, retirera ces entiers de la file et les affichera.

4^{ème} partie : sémaphores

Dans la partie 3 du TP, on a vu que la résolution des conflits d'accès à des ressources partagées était un problème complexe et difficile à régler sans plus d'outils. Les sémaphores offrent une solution générale à ces problèmes.

Définition

Les sémaphores sont proposés pour la première fois en 1965 par Dijkstra. Il s'agit de compter le nombre de tâches endormies (ou de réveils en attente) à l'aide d'une variable appelée **sémaphore**. Un sémaphore *s* est composé de :

- un compteur e(s), à valeur entière positive, négative ou nulle ;
- une file f(s), permettant de stocker les tâches en attente sur le sémaphore.

Il est muni de deux primitives d'accès, P(s) et V(s), qui permettent respectivement de prendre et de libérer une ressource associée au sémaphore. Toutes les opérations sur un sémaphore sont supposées indivisibles (ou *atomiques*).

P(s) réalise les actions suivantes :

- décrémenter e(s)
- si e(s) < 0 alors
 - \circ bloquer la tâche ayant effectué la requête et mettre celle-ci dans la file f(s)

V(s) réalise les actions :

- incrémenter *e(s)*
- $si e(s) \le 0 alors$
 - \circ sortir une tâche de la file f(s) et la relancer.

D'autre part, il est créé par une primitive permettant de fixer une valeur initiale du compteur **positive ou nulle.**

Principe de fonctionnement et propriétés

On peut imaginer un sémaphore comme une barrière, la valeur initiale du compteur représentant le nombre de tâches pouvant franchir la barrière en même temps (ou le nombre de tickets disponibles). Tant que des tickets sont disponibles, une tâche peut franchir la barrière (P(s)). Dès que tous les tickets sont épuisés, il faut attendre qu'une autre tâche restitue (V(s)) un ticket pour pouvoir passer la barrière.

On appelle ce type de sémaphore un **sémaphore à compte**. Il existe des cas particuliers, dépendant en général de la valeur à l'initialisation. Par exemple :

- sémaphores **binaires** ou **d'exclusion mutuelle (mutex)**, initialisés à 1, utilisés pour protéger des sections critiques ;
- sémaphores *privés*, en général initialisés à 0, pour lesquels un seul processus, dit **propriétaire du sémaphore**, peut utiliser P(s). Ces sémaphores sont le plus souvent utilisés pour synchroniser des tâches entre elles et on peut faire l'économie de la file des tâches en attente, puisque seule la tâche propriétaire peut être en attente.

MI03 P09 TP1_2

Ouestions

1 - On vous demande d'ajouter au mini-noyau temps réel la gestion de sémaphores à compte. Vous placerez dans un fichier *SEM.C* les structures de données permettant la gestion des sémaphores ainsi que les diverses fonctions d'accès (primitives), et dans *SEM.H* les déclarations permettant d'en faire usage dans un programme utilisateur.

```
Structure de données d'un sémaphore :

typedef struct {

FIFO file ; /* File circulaire des tâches en attente */

short valeur ;/* compteur du sémaphore e(s) */
} SEMAPHORE ;
```

Données globales :

Les sémaphores sont stockés dans un tableau global de taille MAX_SEM, chaque élément contenant un sémaphore distinct. Un élément est considéré vide si le compteur d'éléments de la file associée au sémaphore est négatif.

```
SEMAPHORE _sem[MAX_SEM] ;
```

Primitives d'accès :

2 – En utilisant les primitives que vous venez de définir, reprendre le modèle producteur/consommateur et résoudre les problèmes d'exclusion mutuelle et de synchronisation entre le producteur et le consommateur en utilisant exclusivement des sémaphores. Vérifiez le fonctionnement avec plusieurs producteurs et consommateurs.