PRÁCTICA 2: Instalación y configuración de un servidor DHCP en Debian 11.

Servicios de Red e Internet


Ana María Serrano Pedrajas

12/10/2024

Contenido

1.	Inst	alación y configuración de un servidor DHCP en Debian 112
2.	Ejer	cicios8
	2.1. Ia mác	Captura donde se observe la configuración realizada para habilitar el enrutamiento de quina servidora. Indica todo lo que has realizado. (Vale doble)8
	2.2. archiv	Captura donde se aprecien las propiedades generales del servidor DHCP. Indica qué o has modificado9
	2.3. archiv	Captura donde se vean las direcciones que se han concedido a los clientes. Indica qué o has visualizado10
	2.4. por ha	Captura donde se observe la funcionalidad del servidor DHCP contra ip's duplicadas ber sido asignadas estáticamente10
	2.5. Captura donde se observe el haber realizado una reserva para el cliente linux, el cual recibirá la ip 10.0.0.15	
	2.6. se obs	Captura desde la terminal del cliente sobre el que se ha realizado la reserva en la que erve la ip asignada11
	2.7.	Captura desde la terminal del cliente que no tiene reserva asignada12
	2.8.	Captura desde la terminal del cliente que no tiene reserva asignada12
	2.9. linux t	Captura desde la terminal donde se observe que ambos clientes tanto windows como ienen acceso a internet13

1. Instalación y configuración de un servidor DHCP en Debian 11 A partir del siguiente esquema de red.




 Realizar las configuraciones básicas del servidor previas a cualquier instalación y configuración de servicios.


En primer lugar, actualizamos el repositorio de paquetes y el sistema operativo con el siguiente comando:

su -

apt update -y && apt upgrade -y



A continuación configuramos el archivo /etc/resolv.conf para que contacte a nuestro servidor en la IP 192.168.67.2, que es la que establece VMWare como puerta de enlace y DNS:




2. Configurar enrutamiento.

Lo veremos más adelante en la sección de capturas, pero este paso es clave para poder activar el acceso al cliente a Internet.

3. Instalar el servicio DHCP.

Instalamos el servicio con el siguiente comando:

apt install isc-dhcp-server




4. En nuestra LAN necesitamos implantar una red 10.0.0.0/8.

Primero necesitamos conocer qué interfaz es la WAN y cuál la LAN.

Para ello podemos utilizar una de estas dos soluciones.

a) Utilizar el comando: ip -a para comprobar las interfaces



o bien,

b) Hacer un listado de interfaces enlazadas a dispositivo con el comando ls -l /sys/class/net




En ambos casos, vemos que las interfaces son ens33 (WAN) y ens34 (LAN).

Es el turno de configurar ambas para que la WAN establezca una IP fija (192.168.67.100), se conecte a Internet y establezca la puerta de enlace (192.168.67.2).

En cuanto a la LAN, vamos a establecer una IP fija (10.0.0.1) para reservarla para esta interfaz, que será a través de la que se conecte nuestro cliente y se le dará un rango en DHCP que configuraremos más tarde.

Toda esta configuración se debe incluir en el archivo /etc/network/interfaces:



Una vez realizados estos cambios, tenemos que reiniciar el servicio de red con el siguiente comando:

systemctl restart networking

- 5. Realiza los pasos necesarios para conseguir la siguiente configuración en el servidor:
 - a. Rango de direcciones a repartir:10.0.0.10 10.0.0.40
 - b. Máscara de red: 255.0.0.0.
 - c. Duración de la concesión: 1 dia
 - d. Puerta de enlace: 10.0.0.1.
 - e. Servidores DNS: el o los que creas que hay que poner.


En este caso se trata de configurar el servidor DHCP que hemos instalado en el paso 3. El archivo donde vamos a realizar esta configuración es /etc/dhcp/dhcpd.conf .

Es clave establecer aquí quien va a ser el encargado del enrutamiento (la LAN, en 10.0.0.1) y cuál va a ser la DNS (192.168.67.2), junto con el rango solicitado.




Una vez configurado este archivo, hay que reiniciar el servicio DHCP con el siguiente comando: systemctl restart isc-dhcp-server

- 6. Configura los clientes para que reciban la ip dinámicamente
- a) Cliente Windows



b) Cliente Ubuntu




2. Ejercicios

2.1. Captura donde se observe la configuración realizada para habilitar el enrutamiento de la máquina servidora. Indica todo lo que has realizado. (Vale doble)

Para el enrutamiento de la máquina servidora con Debian server necesitamos editar el archivo /etc/sysctl.conf y descomentar la línea net.ipv4.ip_forward=1.

Seguidamente reiniciamos el servicio de networking con el comando:

systemctl restart networking



A continuación, tenemos que configurar el cortafuegos del servidor para que se realice el enrutamiento NAT con objeto de que las direcciones IP en el rango 10.0.0.0/8 salgan a través de la interfaz de red ens33. Para hacer esto ejecutamos el comando:


iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.0.0/8 -o ens33 -j MASQUERADE

Este cambio es temporal y lo perderíamos al reiniciar, así que debemos ejecutar el siguiente para que los cambios sean persistentes:

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

2.2. Captura donde se aprecien las propiedades generales del servidor DHCP. Indica qué archivo has modificado

Como se ha descrito anteriormente, hemos modificado el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf con el siguiente contenido:



Pero también hemos tenido que modificar el archivo /etc/default/isc-dhcp-server para indicar la interfaz que queremos que escuche las peticiones de requerimiento de DHCP, en este caso la interfaz LAN.


```
Debian Server SRI X
                                       Ubuntu Cliente SRI
 Actividades
                                                                                           12 de oct 16:44

    Terminal

                                                                                      usuario@debianserversri: ~
root@debianserversri:~# cat /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
# Additional options to start dhcpd with.
        {\tt Don't\ use\ options\ -cf\ or\ -pf\ here};\ {\tt use\ DHCPD\_CONF/\ DHCPD\_PID\ instead}
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
        Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1"
INTERFACESv4="ens34"
INTERFACESv6="
root@debianserversri:~#
```

2.3. Captura donde se vean las direcciones que se han concedido a los clientes. Indica qué archivo has visualizado

Estas concesiones se pueden revisar en el archivo /var/lib/dhcp/dhcpd.leases



- 2.4. Captura donde se observe la funcionalidad del servidor DHCP contra ip's duplicadas por haber sido asignadas estáticamente
- 2.5. Captura donde se observe el haber realizado una reserva para el cliente linux, el cual recibirá la ip 10.0.0.15


Realizamos los cambios en el archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf y reiniciamos el servicio con systemctl isc-dhcp-sever restart.




2.6. Captura desde la terminal del cliente sobre el que se ha realizado la reserva en la que se observe la ip asignada.

Realizamos este ejercicio en los siguientes pasos:

- Liberamos la IP actual con sudo dhclient -r
- Solicitamos nueva IP a DHCP con sudo dhclient
- Ejecutamos ip a para revisar si se nos ha asignado la IP correcta








2.8. Captura desde la terminal del cliente que no tiene reserva asignada.

Lo haríamos en los siguientes pasos:

- ipconfig /release para liberar la IP actual
- ipconfig /renew para realizar un nuevo requerimiento de IP al servidor DHCP



2.9. Captura desde la terminal donde se observe que ambos clientes tanto windows como linux tienen acceso a internet.

