Asm 1

Adrese

Orice adresa este formata din doua componente: segment si offset (deplasament), notatia uzuala fiind *segment:offset*. Pentru partea de offset exista mai multe variante:

- Constanta numerica. Exemplu: [100]
- Valoarea unui registru general pe 32 biti. Exemplu: [EAX] (se poate scrie si cu litere mici)
- Suma dintre valoarea unui registru general pe 32 biti si o constanta.
 Exemplu: [EBX+5]
- Suma a doi registri generali pe 32 biti. Exemplu: [ECX+ESI]
- Combinatia celor 2 variante anterioare: suma a 2 registri si a unei constante.
 Exemplu: [EDX+EBP+14]
- Suma a 2 registri, dintre care unul inmultit cu 2, 4, sau 8, la care se poate aduna o constanta. Exemple: [EAX+EDI*2], [ECX+EDX*4+5]

Instructiunea de atribuire: mov

Sintaxa: mov destinatie, sursa

Efect: pune in destinatie valoarea din sursa.

Destinatia, respectiv sursa, pot fi:

- registru, registru. Exemple: mov eax, ebx;, mov al, bh;
- registru, adresa de memorie. Exemplu: *mov bl*, [*eax*];
- adresa de memorie, registru. Exemplu: mov [esi], esx;
- registru, constanta numerica. Exemplu: *mov ah*, 0;
- memorie, constanta numerica. Exemplu: mov [eax], 3;

Ex. 1:

```
void main(){
   _asm{
    mov eax, 0;
    mov ah, 1;
   }
}
Ex. 2:
#include <stdio.h>

void main(){
   int i = 0;
   _asm{
    mov ax, i;
```

#include <stdio.h>

```
}
Dimensiunea operanzilor:
mov byte ptr [eax], 5; //afecteaza 1 octet
mov word ptr [eax], 5; //afecteaza 2 octeti
mov dword ptr [eax], 5; //afecteaza 4 octeti (double word)
Instrucțiunea add
Sintaxa: add op1, op2
Efect: op1 = op1 + op2
Ex. 1:
#include <stdio.h>
void main(){
 int a=10;
 _asm {
  add a,5
 printf("%d\n",a);
Ex. 2:
#include <stdio.h>
void main(){
 _asm {
  mov eax,0xFFFFFFF;
  add eax,2; // rezultatul este 0x100000001; necesita 33 biti.
         // setare carry
  mov eax,0;
  mov ax, 0xFFFF;
  add ax, 2; // doar ax se modifica!
         // desi rezultatul este 0x10001,
         // al 17-lea bit din eax nu se modifica.
         // se seteaza carry
 printf("%d\n",c);
Instrucțiunea sub
Sintaxa: sub op1, op2
Efect: op1 = op1 - op2
```

```
Ex. 1:
#include <stdio.h>

void main()
{
  int a=10,b=14;
  _asm {
    mov eax,b
    sub a,eax
  }
  printf("%d\n",a);
}
```

Instrucțiuni booleene: AND, OR, XOR, NOT

Sintaxa:

- *and* destinatie, sursa
- *or* destinatie, sursa
- *xor* destinatie, sursa
- *not* destinatie

Instrucțiunile and, or, xor modifică indicatorul ZERO

Utilitatea principală a acestor instrucţiuni este in lucrul cu măşti. De exemplu, dacă ne interesează valoarea bitului al 5-lea din registrul ax, este suficient să se execute *and* intre *ax* şi valoarea (scrisa binar) 00000000010000 (aceasta se numeşte mască). Rezultatul operaţiei va fi 0 (iar indicatorul ZERO va deveni 1) dacă bitul al 5-lea din ax are valoarea 0, respectiv va fi diferit de 0 (iar indicatorul ZERO va deveni 0) dacă bitul al 5-lea din ax are valoarea 1.

Dezavantajul abordării de mai sus este acela că instrucțiunea *and* modifică valoarea primului operand, plasind acolo rezultatul operației.

Instrucțiunea *test* are același efect ca și *and* (execută AND intre biții celor doi operanzi, modifică la fel indicatorul ZERO), dar *nu alterează valoarea primului operand*. De exemplu:

test ax, 0x0010 // binar: 0000000000010000

modifică indicatorul ZERO ca și and ax, 0x0010 fără a altera valoarea din ax.

Asm 2

Instrucțiunea mul – înmulțire de numere fără semn

Sintaxa: mul op

Efect: destinatie_implicita = operand_implicit * op

Operația de înmulțire este o operație binară. Din moment ce la instrucțiunea *mul* se precizează un singur operand, este evident că celalalt operand va fi implicit. Operandul implicit depinde de dimensiunea operandului explicit *op* (după cum știm și de la celelalte instrucțiuni studiate, operanzii trebuie să aibă aceeași dimensiune). În tabelul de mai jos sunt precizați operanzii impliciți pentru fiecare din dimensiunile posibile ale operandului explicit.

În plus, trebuie observat faptul că reprezentarea rezultatului operației de înmulțire poate avea lungime dublă față de lungimea operanzilor. De exemplu, înmulțind următoarele 2 numere reprezentate pe câte 8 biți, obținem un rezultat reprezentat pe 16 biți:

Deci dimensiunea destinației implicite trebuie să fie dublul dimensiunii operanzilor.

Tabelul de mai jos prezintă operanzii impliciți și destinațiile implicite pentru diversele dimensiuni ale operandului implicit:

Dimensiune operand explicit Operand implicit Destinație implicită

1 octet	al	ax
2 octeţi	ax	(dx, ax)
4 octeţi	eax	(edx, eax)

Operandul explicit nu poate fi constantă numerică:

mul 10; //EROARE mul byte ptr 2; //EROARE

El trebuie să fie ori un *registru de date* (al, ebx, ...), ori o *adresă de memorie*. Dacă adresa de memorie nu este dată prin numele simbolic (de exemplu, numele unei variabile declarate în programul C ce încapsulează codul asm), ci prin modurile de adresare discutate anterior, trebuie precizată dimensiunea în octeți a zonei de

memorie ce conține respectivul operand explicit, pentru a se putea stabili operandul implicit și destinația implicită.

De exemplu:

- mul byte ptr [ebp 4]: operandul explicit se află în memorie la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 1 octet (valoarea efectivă este cea din octetul de la aceasta adresa)
- mul word ptr [ebp 4]: operandul explicit se află la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 2 octeți (valoarea efectivă este cea compusă din primii 2 octeți de la aceasta adresa)
- mul dword ptr [ebp 4]: operandul explicit se află la adresa [ebp 4] şi are dimensiunea de 4 octeți (valoarea efectivă este cea compusă din primii 4 octeți de la aceasta adresa)

Câteva exemple:

- linia de cod *mul bl* va avea urmatorul efect:
 - se calculează rezultatul înmulțirii dintre *al* și *bl* (*bl* are dimensiunea de 1 octet, deci operandul implicit la înmulțire este *al*)
 - acest rezultat se pune în ax(care este destinația implicită pentru înmulțiri cu operandul explicit op de 1 octet

Mai concret, $mul\ bl <=> ax = al * bl$

- linia de cod *mul bx* va avea urmatorul efect:
 - se calculează rezultatul înmulțirii dintre *ax* și *bx* (*bx* are dimensiunea de 2 octeți, deci operandul implicit la înmulțire este *ax*)
 - acest rezultat se pune în (dx,ax) astfel: primii 2 octeți (cei mai semnificativi) din rezultat vor fi plasați în dx, iar ultimii 2 octeți (cei mai puțin semnificativi) în ax
 - rezultatul înmulţirii este, de fapt, $dx*2^{16} + ax$

Desigur, acest rezultat pe 4 octeți ar fi încăput în eax. Se folosesc însă regiștrii (dx,ax) pentru compatibilitatea cu mașinile mai vechi, pe 16 biți. Exemplu de cod:

#include <stdio.h>

```
}
}
```

- linia de cod *mul ebx* va avea urmatorul efect:
 - se calculează rezultatul înmulțirii dintre *eax* și *ebx* (*ebx* are dimensiunea de 4 octeți, deci operandul implicit la înmulțire este *eax*)
 - acest rezultat se pune în (*edx*,*eax*) astfel: primii 4 octeți (cei mai semnificativi) din rezultat vor fi plasați în *edx*, iar ultimii 4 octeți (cei mai puțin semnificativi) în *eax*
 - rezultatul înmulțirii este, de fapt, $edx*2^{32} + eax$

```
Exemplu de cod: #include <stdio.h>
```

```
void main(){
   asm {
```

mov eax, 60000; //in baza 16: 0000EA60

```
mov ebx, 60000; //in baza 16: 0000EA60 mul ebx; //rezultatul inmultirii este 3600000000; //in baza 16: D693A400, plasat astfel:
```

//in edx - partea cea mai semnificativa: 00000000

//in eax - partea cea mai putin semnificativa: D693A400

}
Instrucţiunea imul – înmulţire de numere cu semn (Integer MULtiply)
Sintaxa: *imul op*

După cum am precizat mai sus, la instrucțiunea *mul* operanzii sunt considerați numere fără semn. Aceasta înseamnă că se lucrează cu numere pozitive, iar bitul cel mai semnificativ din reprezentare este prima cifră a reprezentării binare, nu bitul de semn.

Pentru operații de înmulțire care implică numere negative există instrucțiunea *imul* (este nevoie de două instrucțiuni distincte deoarece, spre deosebire de adunare sau scădere, agoritmul de înmulțire este diferit la numerele cu semn). Ceea s-a prezentat la *mul* este valabil și pentru *imul*. Diferența este aceea că numerele care au bitul cel mai semnificativ 1 sunt considerate numere negative, reprezentate în complement față de 2.

```
Exemplu:
```

}

```
void main(){
  _asm {
    mov ax, 0xFFFF;
    mov bx, 0xFFFE;
```

```
mul bx;
               //rezultatul inmultirii numerelor FARA SEMN:
            \frac{1}{65535} * 65534 = 4294770690:
            //in baza 16: FFFD0002, plasat astfel:
            //in dx - partea cea mai semnificativa: FFFD
            //in ax - partea cea mai putin semnificativa: 0002
  mov ax, 0xFFFF;
  mov bx, 0xFFFE;
               //rezultatul inmultirii numerelor CU SEMN:
  imul bx;
            //-1 * -2 = 2;
            //in baza 16: 00000002, plasat astfel:
            //in dx - partea cea mai semnificativa: 0000
            //in ax - partea cea mai putin semnificativa: 0002
 }
Exercitiu:
Fie următorul program care calculează factorialul unui număr. Să se înlocuiască
linia de cod din interiorul buclei for (f = f * i) cu un bloc de cod asm, cu obţinerea
aceluiași efect. Pentru simplificare, vom considera că rezultatul nu depășește 4
octeti.
#include <stdio.h>
void main(){
 unsigned int n = 10, i, f = 1;
 for(i=1;i<=n;i++){
  f = f * i;
 printf("%u\n",f);
Impărțirea
Instrucțiunea div – împărțire de numere fără semn
Sintaxa: div op
Efect: cat_implicit, rest_implicit = deimpartit_implicit : op
Instrucțiunea div corespunde operației de împărțire cu rest.
Ca și la înmultire, operandul implicit (deîmpărțitul) și destinația implicită (câtul și
restul) depind de dimensiunea operandului explicit op (împărțitorul):
Dimensiune operand explicit Deîmpărțit Cât Rest
(împărțitor)
```

```
1 octet
                                         al ah
                              ax
                                         ax dx
2 octeti
                              (dx, ax)
                              (edx, eax) eax edx
4 octeți
(A se observa similaritatea cu instrucțiunea de înmulțire.)
În toate cazurile, câtul este depus în jumătatea cea mai puțin semnificativă a
deîmpărțitului, iar restul în cea mai semnificativă. Acest mod de plasare a
rezultatelor permite reluarea operației de nmpărțire nn buclă, dacă este cazul, fără a
mai fi nevoie de operații de transfer suplimentare.
Analog cu înmulțirea, operandul explicit (împărțitorul) poate fi un registru sau o
locație de memorie, dar nu o constantă:
div ebx
div cx
div dh
div byte ptr [...]
div word ptr [...]
div dword ptr [...]
div byte ptr 10 // eroare
Operația de împărțire ridică o problemă care nu se întâlnește în alte părți:
împărțirea la 0:
#include <stdio.h>
void main(){
 asm {
  mov eax, 1
  mov edx, 1
  mov ebx. 0
  div ebx
 }
Programul va semnala o eroare la execuție (integer divide by zero) și va fi terminat
forţat.
Efectuând următoarea modificare:
#include <stdio.h>
void main(){
 _asm {
  mov eax, 1
```

mov edx, 1

mov ebx, 1 //1 in loc de 0

```
div ebx
se obtine o altă eroare la execuție: integer overflow.
Motivul este acela că se încearcă împărțirea numărului 0x10000001 la 1, câtul
fiind 0x10000001. Acest cât trebuie depus în registrul eax, însă valoarea lui
depășește valoarea maximă ce poate fi pusă în acest registru, adică 0xFFFFFFF.
Mai concret, în cazul în care câtul nu încape în registrul corespunzător, se obține
eroare:
(edx*2^{32} + eax) / ebx \ge 2^{32} <=>
edx*2^{32} + eax \ge ebx*2^{32} <=>
eax \ge (ebx - edx) * 2^{32} <=>
ebx \le edx
Cu alte cuvinte, vom obține cu siguranță eroare dacă împărțitorul este mai mic sau
egal cu partea cea mai semnificativă a deîmpărțitului. Pentru a evita terminarea
forțată a programului, trebuie verificată această situație înainte de efectuarea
împărțirii.
Instrucțiunea idiv – împărțire de numere cu semn
Sintaxa: idiv op
idiv funcționează ca și div, cu diferența că numerele care au bitul cel mai
semnificativ 1 sunt considerate numere negative, reprezentate în complement față
de 2.
Exemple de cod
#include <stdio.h>
void main(){
 asm {
  mov ax, 35;
  mov dx, 0; //nu trebuie uitata initializarea lui (e)dx!
          //(in general, initializarea partii celei mai
          // semnificative a deimpartitului)
  mov bx, 7;
  div bx; //rezultat: ax devine 5, adica 0x0005 (catul)
         //
                 dx devine 0 (restul)
```

```
mov ax, 35;
mov dx, 0;
mov bx,7
idiv bx // acelasi efect, deoarece numerele sunt pozitive
```

```
mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx. 0:
  mov bx,7
            //deimpartitul este (dx, ax), adica 0000FFDD
  div bx
         //in baza 10: 65501
         //rezultat: ax devine 0x332C, adica 13100 (catul)
                 dx devine 0x0001 (restul)
         //
  mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, 0;
  mov bx,7
            //deimpartitul este (dx, ax), adica 0000FFDD
  idiv bx
         //este un mumar pozitiv, adica, in baza 10, 65501
         //rezultat: ax devine 0x332C, adica 13100 (catul)
                 dx devine 0x0001 (restul)
         //(efectul este acelasi ca la secventa de mai sus)
  mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, -1; //in hexa (complement fata de 2): FFFF
  mov bx,7
  idiv bx
            //deimpartitul este (dx, ax), adica FFFFFDD
         // - numar negativ, reprezentat in complement fata de 2
         //in baza 10: -35
         //rezultat: ax devine 0xFFF9, adica -5 (catul)
                 dx devine 0 (restul)
         //
  mov ax, -35; //in hexa (complement fata de 2): FFDD
  mov dx, -1; //in hexa (complement fata de 2): FFFF
  mov bx,7
            //deimpartitul este (dx, ax), adica FFFFFDD
  div bx
         // - numar pozitiv (deoarece folosim div)
         // in baza 10: 4294967261
         //rezultat: EROARE, deoarece FFFF > 0007,
         // catul (613566751, adica 2492491F) nu incape in ax
 }
Exercițiu
```

Fie următorul program. Să se înlocuiască liniile 4 și 5 cu un bloc de cod asm, cu obținerea aceluiași efect.

1. #include <stdio.h>

```
    void main(){
    unsigned a=500007,b=10,c,d;
    c=a/b;
    d=a%b;
    printf("%u %u\n",c,d);
```

7.}

Instrucțiuni de deplasare

Sunt instrucțiuni care permit deplasarea biților în cadrul operanzilor cu un număr precizat de poziții.

Deplasările pot fi aritmetice sau logice. Deplasările aritmetice pot fi utilizate pentru a înmulți sau împărți numere prin puteri ale lui 2. Deplasările logice pot fi utilizate pentru a izola biți în octeți sau cuvinte.

Dintre modificările pe care deplasările le fac asupra indicatorilor:

- Carry Flag (CF) = ultimul bit deplasat în afara operandului destinaţie;
- Sign Flag (SF) = bitul cel mai semnificativ din operandul destinație;
- Zero Flag (ZF) = 1 dacă operandul destinație devine 0, 0 altfel.

O ilustrare a deplasării logice la stânga cu o poziție:

Instrucțiunile de deplasare sunt:

- shr dest, count
- *shl* dest, count
- sar dest, count
- sal dest, count

unde:

- dest semnifică destinația a cărei valoare va fi modificată; poate fi registru sau locație de memorie:
 - *shl* eax, 1
 - *shl* dx, 3
 - *shl* byte ptr [...], 2
- *count* precizează cu cîte poziții se face deplasarea; poate fi *constantă numerică* sau registrul *cl*:
 - *shl* ebx, cl

Instrucțiunea shr (SHift Right)

Sintaxa: *shr dest, count*

Efect: deplasarea la dreapta a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; completarea la stânga cu 0; plasarea în Carry a ultimului bit ieşit.

Exemplu:

mov bl, 33; //binar: 00100001 shr bl, 3; //bl devine 00000100

//Carry devine 0

shr bl, 3 //bl devine 00000000

//Carry devine 1

Instrucțiunea shl (SHift Left)

Sintaxa: *shl dest, count*

Efect: deplasarea la stânga a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; completarea la dreapta cu 0; plasarea în Carry a ultimului bit ieşit.

Exemplu:

mov bl, 33; //binar: 00100001 shl bl, 3; //bl devine 00001000

//Carry devine 1

shl bl, 1 //bl devine 00010000

//Carry devine 0

Instructiunea sar (Shift Arithmetic Right)

Sintaxa: sar dest, count

Efect: deplasarea la dreapta a biţilor din *dest* cu numărul de poziţii precizat de *count*; bitul cel mai semnificativ îşi păstrează vechea valoare, dar este şi deplasat spre dreapta (extensie de semn); plasarea în Carry a ultimului bit ieşit.

Exemplu:

mov bl, -36; //binar: 11011100 sar bl, 2; //bl devine 11110111

//Carry devine 0

Trebuie menţionat că *sar* nu furnizează aceeaşi valoare ca şi *idiv* pentru operanzi echivalenţi, deoarece *idiv* trunchiază toate câturile către 0, în timp ce *sar* trunchiază câturile pozitive către 0 iar pe cele negative către infinit negativ. Exemplu

mov ah, -7; //binar: 11111001

sar ah, 1; //teoretic, echivalent cu impartirea la 2

//rezultat: 11111100, adica -4

//idiv obtine catul -3

Instrucţiunea sal (Shift Arithmetic Left)

Sintaxa: *sal dest, count* Efect: identic cu *shl*.

Asm 3 EFLAGS

Este un registru de 32 de biti care indica "starea" procesorului la un moment dat. Doar o parte din cei 32 de biti sunt folositi pentru a furniza informatii despre rezultatul ultimei operatii executate de procesor. Bitii din EFLAGS se mai numesc si indicatori. Dintre acestia, amintim:

CF - carry flag (transport) - are valoarea 1 (este setat) daca dupa ultima operatie a aparut transport, 0 (nu este setat) altfel.

PF - parity flag (paritate) - are valoarea 1, daca numarul de biti de 1 din rezultatul ultimei operatii este par.

ZF - zero flag - are valoarea 1, daca rezultatul ultimei operatii a fost 0.

SF - sign flag (semn) - are valoarea 1, daca rezultatul ultimei operatii a fost negativ (bitul cel mai semnificativ este 1).

OF - overflow flag (depasire) - are valoarea 1, daca ultima operatie a produs depasire aritmetica.

Instrucțiuni de salt

Instrucțiunile de salt modifică valoarea registrului contor program (EIP), astfel încât următoarea instrucțiune care se execută să nu fie neapărat cea care urmează în memorie. Sunt utile pentru implementarea, la nivel de limbaj de asamblare, a structurilor de control (testări sau bucle).

Salturile pot fi:

- necondiționate: instrucțiunea *jmp*
- condiționate: instrucțiuni de forma *j*<*condiție*>

Sintaxa: instructiune_salt adresa

Vom considera în continuare doar cazul în care adresa este o constantă referită de o etichetă.

Exemplul de mai jos ilustrază modul de definire și utilizare a etichetelor: #include <stdio.h>

```
void main(){
  int i;
  _asm{
    mov i, 11;
    jmp eticheta;
```

```
sub i, 3;  // aceasta instructiune nu se executa
eticheta:
  add i, 4;
}
printf ("%d\n", i);
}
```

Saltul necondiționat (instrucțiunea jmp)

Nu introduce o ramificație în program, neexistînd variante de execuție. Este util, folosit împreună cu salturi condiționate, pentru reluarea unei secvențe de de cod într-o buclă, așa cum se va vedea într-un exemplu ulterior.

Salturi condiționate

Introduc o ramificație în program, deoarece avem două variante:

- condiția de salt este adevărată se face saltul la adresa indicată
- condiția de salt este falsă se continuă cu instrucțiunea următoare din memorie ca și cum nu ar fi existat instrucțiune de salt.

Instrucțiuni care testează indicatorii individuali

Cele mai utile la acest nivel sunt cele care testează indicatorii: Carry, Overflow, Sign, Zero. Pentru fiecare indicator există două instrucțiuni de salt condiționat: una care face saltul când indicatorul testat are valoarea 1 și una care face saltul când are valoarea 0.

indicator testat salt pe valoarea 1 salt pe valoarea 0

```
Carry
               jc
                                 jnc
Overflow
               io
                                 ino
Zero
               įΖ
                                 jnz
Sign
               įs
                                 ins
Exemplu:
#include <stdio.h>
void main(){
 int a, b, s=0;
 printf("a=");
 scanf("%x", &a);
 printf("b=");
 scanf("%x", &b);
 asm{
  mov eax, a:
  add eax. b:
  jc semnaleaza depasire; //in Visual C++,
```

```
// putem sari la o eticheta din codul C
  mov s, eax;
  jmp afiseaza suma;
                          //sau din alt bloc asm
semnaleaza_depasire:
 printf ("S-a produs depasire!\n");
 return;
 asm{
  afiseaza_suma:
 printf ("%x + %x = %x\n", a, b, s);
Instrucțiuni corespunzătoare operatorilor relaționali
În practică, utilizăm mai des ramificări dictate de operatori relaționali: <, <=, !=,
etc. În acest sens este utilă instrucțiunea de comparare cmp:
cmp funcționează ca și sub (aceleași restricții pentru operanzi, aceiași indicatori
modificați), însă nu modifică primul operand (destinația). Prin verificarea
indicatorilor se poate stabili în urma aceste operații relația dintre operanzi.
Instructiunile care fac aceste verificări sunt:
```

relaţie	instrucţiune	Comentariu	
op1 < op2	jb	"Jump if Below"	
op1 <= op2	jbe	"Jump if Below or Equal"	
op1 > op2	ja	"Jump if Above"	
op1 >= op2	jae	"Jump if Above or Equal"	
pentru numere <i>fără semn</i> , respectiv			
relaţie	instrucţiune	Comentariu	
relaţie op1 < op2		Comentariu "Jump if Less than"	
	jl		
op1 < op2	jl jle	"Jump if Less than"	
op1 < op2 op1 <= op2	jl jle jg	"Jump if Less than" "Jump if Less than or Equal"	

Sunt necesare instrucțiuni diferite pentru numere fără semn, respectiv cu semn, deoarece indicatorii ce trebuie verificați diferă. De exemplu, comparând 00100110 și 11001101, ar trebui să obținem relația 00100110 < 11001101 dacă sunt numere fără semn, și 00100110 > 11001101 dacă sunt numere cu semn.

Independent de statutul bitului celui mai semnificativ (semn sau cifră) funcționează instrucțiunile:

relaţie	instrucţiune	e Comentariu
op1 == op2	? je	"Jump if Equal" (identic cu jz)
op1 != op2	jne	"Jump if Not Equal" (identic cu jnz)

Asm 4

Lucrul cu stiva. Apelul funcților

Lucrul cu stiva

Procesorul folosește o parte din memoria RAM pentru a o accesa după o disciplină de tip LIFO (ca în cazul unei structuri de stivă). După cum se știe, singura informație fundamentală pentru gestiunea stivei este *vârful* acesteia. În cazul procesorului, adresa la care se află vârful stivei este memorată în perechea de regiștri *SS* și *ESP*; deoarece regiștrii segment au, pe mașinile pe 32 de biți, doar scop de "validare" a adresei, vom lucra în continuare numai cu ESP.

Instrucțiunile care permit lucrul cu stiva sunt *push* și *pop*.

Instrucțiunea push

Realizează introducerea unei valori în stivă.

Sintaxa: *push* operand;

Operandul poate fi registru, locație de memorie sau constantă numerică. Stiva lucrează doar cu valori de 2 sau 4 octeți, pentru uniformitate preferându-se numai operanzi de 4 octeți (varianta cu 2 se păstrază pentru compatibilitate cu procesoarele mai vechi).

Exemple:

push eax

push dx

push dword ptr [...]

push word ptr [...]

push dword ptr 5

push word ptr 14

Introducerea valorii în stivă se face astfel: se *scade* din ESP dimensiunea, în octeți, a valorii care se vrea depusa în stivă, dupa care procesorul *scrie* valoarea operandului la adresa indicată de registrul ESP (vârful stivei); dimensiunea poate fi 2 sau 4 (se observă că se avansează "în jos", de la adresele mai mari la adresele mai mici); în acest mod, vârful stivei este pregătit pentru următoarea operație de scriere.

De exemplu, instrucţiunea push eax; ar fi echivalentă cu:

```
sub esp, 4;
```

mov [esp], eax;

Prin folosirea lui *push* în locul secvenței echivalente se reduce, însă, riscul erorilor.

Instrucțiunea pop

Extrage vârful stivei într-un operand destinație.

Sintaxa: *pop* operand;

Operandul poate fi registru sau locație de memorie, de 2 sau 4 octeți.

Exemple:

pop eax

pop cx

pop dword ptr [...]

pop word ptr [...]

Extragerea valorii din stivă se face prin depunerea în destinație a valorii aflate în vârful stivei (la adresa [ESP]) și adunarea, la ESP, a numărului de octeți ai operandului (acesta indică, practic, numărul de octeți scoși din stivă).

Rolul stivei

Rolul stivei procesorului este acela de a stoca informații cu caracter temporar. De exemplu, dacă avem nevoie să folosim un registru pentru niște operații, dar nu avem la dispoziție nici un registru a cărui valoare curentă să ne permitem să o pierdem, putem proceda ca mai jos:

push eax; //se salveaza temporar valoarea lui eax pe stiva

... // utilizare eax

pop eax //restaurare

Variabilele locale (cu excepția celor statice) sunt plasate de asemenea în stivă (deoarece au caracter temporar: sunt create la intrarea în funcție și distruse la ieșire).

În lucrul cu stiva, *instrucțiunile de introducere în stivă trebuie riguros compensate de cele de scoatere*, din punctul de vedere al numărului de instrucțiuni și al dimensiunii operanzilor. Orice eroare poate afecta mai multe date, din cauza decalajelor.

push edx;

push eax;

... //utilizare registri

pop ax //se recupereaza doar 2 octeti din valoarea anterioara a lui eax pop edx //nu se recupereaza edx, ci 2 octeti din eax, 2 din edx

//decalajul se poate propaga astfel pana la capatul stivei

O altă eroare poate apărea atunci când registrul ESP este manipulat direct. De exemplu, pentru a aloca spațiu unei variabile locale (neinițializată), e suficient a scădea din ESP dimensiunea variabilei respective. Similar, la distrugerea variabilei, valoarea ESP este crescută. Aici nu se folosesc în general instrucțiuni

push, repectiv pop, deoarece nu interesează valorile implicate, ci doar ocuparea şi eliberarea de spațiu. Se preferă adunarea şi scăderea direct cu registrul ESP; evident că o eroare în aceste operații are consecințe de aceeași natură ca și cele de mai sus.

Apelul funcțiilor

Un apel de funcție arată la prima vedere ca o instrucțiune de salt, în sensul că se întrerupe execuția liniară a programului și se sare la o altă adresă. Diferența fundamentală constă în faptul că la terminarea funcției se revine la adresa de unde s-a făcut apelul și se continuă cu instrucțiunea următoare. Din moment ce într-un program se poate apela o funcție de mai multe ori, din mai multe locuri, și întotdeauna se revine unde trebuie, este clar că adresa la care trebuie revenit este memorată și folosită atunci când este cazul. Cum adresa de revenire este în mod evident o informație temporară, locul său este tot pe stivă.

Instrucţiunea call

Apelul unei funcții se realizează prin instrucțiunea *call*.

Sintaxa: *call* adresa

În Visual C++ vom folosi *nume simbolice* pentru a preciza adresa, cu menţiunea că de data asta nu este vorba de etichete, ca la salturi, ci chiar de numele funcţiilor apelate.

Efectul instrucțiunii *call*: se introduce în stivă adresa instrucțiunii următoare (*adresa de revenire*) și se face *salt la adresa indicată*. Aceste acțiuni puteau fi realizate și cu instrucțiuni push și jmp, dar din nou se preferă call pentru evitarea erorilor.

Instrucţiunea ret

Revenirea dintr-o funcție se face prin instrucțiunea *ret*, care poate fi folosită fără operand. În acest caz, se preia adresa de revenire din vârful stivei (similar unei instrucțiuni pop) și se face saltul la adresa respectivă. Din motive de conlucrare cu Visual Studio, nu vom folosi această instrucțiune.

Transmiterea parametrilor

Parametrii sunt tot nişte variabile locale, deci se găsesc pe stivă. Cel care face apelul are responsabilitatea de a-i pune pe stivă la apel şi de a-i scoate de pe stivă le revenirea din funcția apelată. Avem la dispoziție instrucțiunea *push* pentru plasarea în stivă. Evident, această operație trebuie realizată imediat înainte de apelul propriu-zis. În plus, în limbajul C/C++ (nu în toate), parametrii trebuie puși în stivă în ordine inversă celei în care se găsesc în lista de parametri. La revenire, parametrii trebuie scoși din stivă, nemaifiind necesari. Cum nu ne interesează preluarea valorilor lor, nu se folosește instrucțiunea pop, care ar putea altera inutil un registru, de exemplu, ci se adună la ESP numărul total de octeți ocupat de parametri (atenție, pe stivă se lucrează în general cu 4 octeți, chiar dacă operanzii au dimensiuni mai mici).

```
Să luăm ca exemplu funcția următoare:

void show_dif(int a,int b) {

int c;

c=a-b;

printf("%d\n",c);
}

Apelul dif(5,9) se traduce prin secvența care se poate vedea mai jos:

void main() {

_asm {

   push dword ptr 9

   push dword ptr 5

   call show_dif
   add esp,8

}
}
```

Returnarea unei valori

Convenţia în Visual C++ (şi la majoritatea compilatoarelor) este că rezultatul se depune într-un anumit registru, în funcţie de dimensiunea sa:

- pentru tipurile de date de dimensiune 1 octet în registrul AL
- pentru tipurile de date de dimensiune 2 octeți în registrul AX
- pentru tipurile de date de dimensiune 4 octeți în registrul EAX
- pentru tipurile de date de dimensiune 8 octeți în regiştii EDX şi EAX

Evident, la revenirea din funcție, cel care a făcut apelul trebuie să preia rezultatul din registrul corespunzător.

Vom modifica exemplul de mai sus astfel încât funcția să returneze diferența pe care o calculează într-o secvență de instrucțiuni în limbaj de asamblare: #include <stdio.h>

```
_asm{
  push dword ptr 9
  push dword ptr 5
  call compute_dif //se salveaza adresa de revenire pe stiva
  mov c, eax;
                 //"stergerea" parametrilor din stiva
  add esp,8
 printf("Diferenta este %d.\n", c);
Parametri
Exista o alta modalitate de accesa in cadrul unei functii parametrii acesteia in
cadrul unui bloc limbaj de asamblare. Ei se gasesc pe stiva incepand cu
adresa [ebp+8] si ocupa numarul de octeti al tipului de date respectiv.
Exemplu, o functie cu 3 parametri de tip int (o variabila de tip int are 4 octeti):
void functie(int a, int b, int c){
 asm{
      mov eax, [ebp+8] // muta in eax valoarea lui a
      mov ebx, [ebp+12] // muta in ebx valoarea lui b
      mov ecx, [ebp+16] // muta in ecx valoarea lui c
 };
Scris in aceasta maniera, exemplul de mai sus ar arata in felul urmator:
#include <stdio.h>
int compute_dif(int ,int ){ // nu mai este nevoie sa punem nume variabilelor,
deoarece vom lucra direct cu stiva
 asm{
  mov eax, [ebp+8];
  sub eax, [ebp+12];
          //in eax ramane rezultatul, care
          // va fi preluat la termiarea functiei
};
void main(){
 int c;
 _asm{
```

```
push dword ptr 9
push dword ptr 5
call compute_dif //se salveaza adresa de revenire pe stiva
mov c, eax;
add esp,8 //"stergerea" parametrilor din stiva
}
printf("Diferenta este %d.\n", c);
}
```

Asm 5 Pointeri.

nume tablou

Pentru a intelege cum se folosesc tablourile in ASM, trebuie inteles mai intai conceptul de pointer. Pointer-ul reprezinta o variabila ce pastreaza o adresa de memorie a unei date ("pointeaza" spre o adresa de memorie). Un pointer poate fi utilizat pentru referirea a diferite tipuri de date (tablouri de tip int, siruri de caracetere, matrici etc.) sau structuri de date. Schimband adresa memorata in pointer, pot fi manipulate informatii situate la diferite locatii de memorie. Legatura dintre tablouri si pointeri

Numele unui tablou este un pointer constant spre primul sau element. Expresiile de mai jos sunt deci echivalente:

```
&nume_tablou
&nume_tablou[0]
*nume_tablou[0]

// Ex.1 Interschimbarea a 2 valori

#include <stdio.h>

void swap (int *a, int *b)
{
    _asm{
        mov eax, a; // punem in eax adresa data de pointerul *a mov ecx, [eax]; // punem in ecx valoarea efectiva a lui *a (valoarea de la adresa pointerului) mov ebx, b; // analog pt b
```

```
mov edx, [ebx];
            mov [eax], edx; // mutam la adresa lui a valoarea lui *b
            mov [ebx], ecx; // analog invers
      }
}
void main()
      int a=2, b=3;
      swap(&a,&b);
      printf("%d %d", a, b);
}
// Ex.2 Suma elementelor dintr-un vector
#include <stdio.h>
int suma_vector (int *, int )
      _asm
            mov eax, 0
                               // suma
            mov ebx, [ebp+8] // primul parametru, pointer la vectorul de
elemente
                               // contor
            mov ecx, 0
bucla:
            cmp ecx, [ebp+12] // al 2-lea parametru, lungimea vectorului de
elemente
            jae stop
            add eax, [ebx+ecx*4] // elementul vectorului de pe pozitia ecx
            inc ecx
            jmp bucla
stop:
      }
}
void main()
      int v[5]=\{5,1,2,3,6\};
      int *p=v;
```

```
int s;
      _asm{
            push 5
            push p
            call suma_vector
            add esp, 8
            mov s, eax
      }
      printf("Suma: %d", s);
}
// Ex.3 Lungimea unui sir de caractere (un sir de numere se termina cu valoarea 0)
#include <stdio.h>
int lungime(char *)
      _asm{
            mov eax, 0
            mov ebx, [ebp+8] // adresa de inceput a sirului de caractere
bucla:
            cmp [ebx+eax], 0 // comparam caracterul curent cu 0
            je stop
            inc eax
            jmp bucla
stop:
      }
void main()
      char *sir="zigyzagy";
      int l;
      _asm{
            push sir
            call lungime
            add esp, 4
            mov l, eax
```

```
}
      printf("Lungime: %d %d\n", l, strlen(sir));
}
Pentru matrice de a[n][m] (n x m elemente), pentru avea acces la elementul de pe
pozitia [i][j] (linia i, coloana j), va trebui sa aflam adresa acestuia. "a[i][j]" este
echivalent cu: "&a + (i*m+j)*4" (adresa primului element la care adaugam i x
nr coloane + j, totul inmultit cu dimensiunea elementelor, in cazul nostru 4 octeti
pentru int)
// Ex. 4 - Construirea matricii unitate (1 pe diagonala, 0 in rest)
#include <stdio.h>
void matrice_unitate(int *, int )
      _asm{
                                      // adresa la primul element din matrice
            mov edi, [ebp+8]
            mov ebx, 0
for i:
            cmp ebx, [ebp+12]
                                      // dimensiunea matricii
            jae exit1
            mov ecx, 0
for_j:
            cmp ecx, [ebp+12]
            jae exit2
            mov eax, [ebp+12]
                                      // construim adresa de pe pozitia [i][j]
            mul ebx
            add eax, ecx
            cmp ebx, ecx
            ine not eq
            mov dword ptr [edi+eax*4], 1 // i == j, deci vom pune 1
            imp inside
not eq:
            mov dword ptr [edi+eax*4], 0 // altfel, 0
inside:
```

```
inc ecx
             jmp for_j
exit2:
             inc ebx
             jmp for_i
exit1:
}
void main()
      int n=5;
      int mat[5][5];
      int *p = mat[0];
      _asm
             push n
             push p
             call matrice_unitate
             add esp, 8
      }
      for(int i=0; i<n; i++)
      {
             for(int j=0; j<n; j++)
             printf("%d ", mat[i][j]);
printf ("\n");
      }
}
```