

# Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана»

#### ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 1 По дисциплине «Операционные системы» на тему «Дизассемблирование INT 8h»

Исполнитель Студент: Неклепаева А.Н.

Группа: ИУ7-53

Принял Преподаватель: Рязанова Н.Ю.

Москва

2019

**Цель работы** — знакомство со средством дизассемблирования — **sourcer** и с получением дизассемблерного кода ядра операционной системы Windows на примере обработчика прерывания **Int 8h** в **virtual mode** – специальном режиме защищенного режима, который эмулирует реальный режим работы вычислительной системы на базе процессоров Intel.

```
Листинг прерывания INT 8h
```


```
Temp.lst
                       Sourcer
                                   v5.10
                                           16-Sep-19 12:36 am
                                                                 Page 1
; Вход в прерывание, вызов sub 1
020A:0746 E8 0070
                                   call sub 1
                                                           ; (07B9)
; Сохранение регистров es, ds, ax, dx
020A:0749
          06
                                   push
                                         es
020A:074A
          1E
                                   push
                                         ds
020A:074B 50
                                   push
                                         ax
020A:074C 52
                                   push
                                         dx
; Установка регистров es, ds, обнуление регистра ax
020A:074D B8 0040
                                         ax,40h
                                   mov
020A:0750 8E D8
                                         ds,ax
                                   mov
020A:0752 33 C0
                                                           ; Zero register
                                   xor
                                         ax,ax
020A:0754 8E CO
                                   mov
                                         es,ax
; Инкремент счётчика суточного времени
020A:0756 FF 06 006C
                                   inc
                                         word ptr ds:[6Ch];(0040:006C=9A5Eh)
020A:075A 75 04
                                   jnz
                                                           ; Jump if not zero
020A:075C FF 06 006E
                                         word ptr ds:[6Eh];(0040:006E=0)
                                   inc
; Проверка на начало новых суток
020A:0760
                       loc 1:
020A:0760 83 3E 006E 18
                                         word ptr ds:[6Eh],18h;(0040:006E=0)
                                   cmp
020A:0765 75 15
                                         loc 2
                                                           ;Jump if not equal
                                   jne
020A:0767 81 3E 006C 00B0
                                         word ptr ds:[6Ch],0B0h ;
                                   cmp
(0040:006C=9A5Eh)
; Сброс счётчика суточного времени, если наступили новые сутки
020A:076D
          75 OD
                                   ine
                                                           :Jump if not equal
020A:076F A3 006E
                                         word ptr ds:[6Eh],ax
                                   mov
(0040:006E=0)
020A:0772 A3 006C
                                         word ptr ds:[6Ch],ax
                                   mov
(0040:006C=9A5Eh)
020A:0775 C6 06 0070 01
                                         byte ptr ds:[70h],1
                                   mov
(0040:0070=0)
020A:077A 0C 08
                                         al,8
                                   or
; Декремент счётчика времени до остановки моторчика дисковода
                       loc 2:
020A:077C
020A:077C 50
                                   push
                                         byte ptr ds:[40h]; (0040:0040=9Bh)
020A:077D FE 0E 0040
                                   dec
020A:0781 75 0B
                                         loc 3
                                                           ; Jump if not zero
                                   jnz
```


```
; Посылка сигнала отключения моторчика дисковода
                                         byte ptr ds:[3Fh],0F0h;
020A:0783 80 26 003F F0
                                   and
(0040:003F=0)
020A:0788 B0 0C
                                        al.OCh
                                   mov
020A:078A BA 03F2
                                        dx,3F2h
                                   mov
020A:078D EE
                                   out
                                        dx,al
                                                          ; port 3F2h, dsk0
contrl output
; Проверка флага РБ
020A:078E
                       loc 3:
020A:078E 58
                                   pop
                                        ax
020A:078F F7 06 0314 0004
                                   test word ptr ds:[314h],4
(0040:0314=3200h)
020A:0795 75 0C
                                        loc 4
                                                         ; Jump if not zero
                                   jnz
020A:0797
          9F
                                   lahf
                                                         ;Load ah from flags
020A:0798 86 E0
                                   xchg ah,al
020A:079A 50
                                   push
                                        ax
020A:079B 26: FF 1E 0070
                                   call
                                        dword ptr es:[70h]
(0000:0070=6ADh)
020A:07A0 EB 03
                                         short loc 5
                                   jmp
                                                         ; (07A5)
020A:07A2
          90
                                   nop
; Вызов пользовательского прерывания 1Ch
020A:07A3
                       loc 4:
020A:07A3 CD 1C
                                         1Ch
                                                         ; Timer break (call
                                   int
each 18.2ms)
; Отправка сигнала об окончании прерывания контроллеру прерываний
020A:07A5
                       loc 5:
020A:07A5
          E8 0011
                                   call sub 1
                                                          ; (07B9)
                                                          ; ' '
                                        al,20h
020A:07A8 B0 20
                                   mov
020A:07AA E6 20
                                        20h,al
                                                          ; port 20h, 8259-1
                                   out
                                                              al = 20h, end
int command
of interrupt
; Восстановление значений регистров es, ds, ax, dx
020A:07AC
          5A
                                   pop
                                         dx
020A:07AD
          58
                                   pop
                                         ax
020A:07AE 1F
                                   pop
                                        ds
020A:07AF 07
                                   pop
                                        es
; Переход к команде iret
020A:07B0 E9 FE99
                                   jmp
                                        $-164h
; Выход из обработчика прерываний
020A:06AC CF
                                   iret
                                                    ; Interrupt return
```

#### Листинг подпрограммы sub\_1

```
proc near
; Сохранение регистров ds, ах, загрузка ah
020A:07B9
          1E
                                   push ds
020A:07BA
          50
                                   push
                                        ax
020A:07BB B8 0040
                                         ax,40h
                                   mov
020A:07BE 8E D8
                                   mov
                                         ds,ax
020A:07C0 9F
                                   lahf
                                                     ; Load ah from flags
; Проверка старшего бита IOPL и флага DF
020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                   test word ptr ds:[314h],2400h
(0040:0314=3200h)
020A:07C7 75 0C
                                   jnz
                                         loc_7
                                                    ; Jump if not zero
; Сброс флага прерывания IF
020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF
                                   lock and
                                              word ptr ds:[314h],0FDFFh
(0040:0314=3200h)
; Восстановление значений регистров ds, ax
020A:07D0
                       loc 6:
020A:07D0 9E
                                   sahf
                                                     ; Store ah into flags
020A:07D1 58
                                   pop
                                         ax
020A:07D2 1F
                                         ds
                                   pop
                                         short loc 8; (07D8)
020A:07D3 EB 03
                                   jmp
; Запрет на вызов маскируемых прерываний командой cli
020A:07D5
                       loc 7:
020A:07D5
          FΑ
                                   cli
                                                     ; Disable interrupts
020A:07D6
          EB F8
                                   jmp
                                         short loc 6; (07D0)
020A:07D8
                       loc 8:
020A:07D8 C3
                                   retn
                       sub 1
                                   endp
```

### Схема работы обработчика INT 8h





## Схема работы подпрограммы sub\_1

