Лекция 5 Программирование на ассемблере ARM

Отображение Си в ARM

- В качестве языка высокого уровня выберем язык Си
- Будем рассматривать отображение основных конструкций Си в конструкции ассемблера
- Си удобен для этого (более-менее прозрачное отображение)

Signed vs unsigned char

- Ha ARM по умолчанию тип char unsigned, на х86 тип char signed
- Регистр процессора 32-битный, при загрузке 8-битного значения необходимо его преобразование в 32-битное
- Для беззнаковых значений старшие 24 разряда заполняются 0 (инструкция ldrb)
- Для знаковых значений старшие 24 разряда заполняются битом знака (инструкция ldrsb)

Пример

```
.text
unsigned char c1;
                                  Idr r0, c1ptr
signed char c2;
                                  Idrb r0, [r0]
                                  Idr r1, i3ptr
int i3;
                                  str r0, [r1]
                                  ldr r0, c2ptr
                                  Idrsb r0, [r0]
                                  str r0, [r1]
i3 = c1;
                                 // ...
                                  c1ptr: .int c1
i3 = c2;
                                 c2ptr: .int c2
                                  i3ptr: .int i3
                                    .data
                                  c1: .byte 0
                                  c2: .byte 0
                                  i3: .int 0
```

Signed/unsigned в сравнениях

int r0, r1;

if (r0 < r1) r0 = r1;

cmp r0, r1 movlt r0, r1

unsigned r0, r1;

if (r0 < r1) r0 = r1;

cmp r0, r1 movlo r0, r1

[unsigned] long long

- Размер типа [unsigned] long long 64 бита
 два машинных слова
- Для чтения из памяти или записи в память нужны две операции работы со смежными словами в памяти или инструкции ldm/stm
- Для умножения и деления могут вызываться специальные подпрограммы runtimeбиблиотеки компилятора (libgcc)

Long long сложение/вычитание

- Выполняется за две операции, используем флаг 'С' после первой операции
- Пусть r0, r1 первый операнд, r2, r3 второй операнд, r4, r5 результат
- Сложение:

```
adds r4, r0, r2
adc r5, r1, r3
```

• Вычитание:

```
subs r4, r0, r2 sbc r5, r1, r3
```

• Сравнение (игнорируем результат в r4, r5)

```
subs r4, r0, r2 sbcs r5, r1, r3
```

Загрузки long long на регистр

- Пусть адрес находится в r2, загружаем в { r0, r1}
 Idmia r2, { r0, r1}
- Для сохранения в память stmia r2, { r0, r1}

Стековые операции и память

- Stmfd == stmdb
- Stmfa == stmia
- Stmed == stmda
- Stmea == stmib

Условный оператор if

Оператор if

Логические операции

- Логические операции && и || представляются в виде последовательности вложенных if
- Например:if (i < n && a[i] != 0)
- Эквивалентно следующей конструкции:

```
if (i < n) {
    if (a[i] != 0) {
    }
}</pre>
```

Цикл while

switch

```
switch (expr) {
    case VAL1: CODE1;
    break;
    case VAL2: CODE2;
    break;
    default:
        break;
}
```

- В зависимости от множества значений VAL компилятор генерирует несколько вариантов:
 - Линейный поиск со сравнением
 - Поиск по дереву со сравнением
 - Переход по таблице

switch

- Если множество меток сгруппировано плотно (например, последовательно), используется переход по таблице
- Пусть множество значений: { 0, 1, 2, 3 }
- Адреса фрагментов, обрабатывающих варианты, помещаются в таблицу TABLE, например: { LAB0, LAB1, LAB2, LAB3 }, LAB метки
- Выполняется переход по таблице

```
add r1, pc, #TAB - . - 8
ldr pc, [r1, r0, lsl #2]
```

Работа со стеком

- Локальные переменные размещаются в стеке или на регистрах
- Если берется адрес переменной, то только на стеке
- Память под локальные переменные выделяется при входе в подпрограмму и освобождается перед выходом из подпрограмму

Пример локальной переменной

```
void f()
                                    stmfd sp!, { r4, lr }
                                    sub sp, sp, #16
   int x;
                                   // r0 = &x
   long long y;
                                    mov r0, sp
                                   // r0 = x
   scanf(«%d», &x);
                                   ldr r0, [sp]
   scanf(«%Ild», &y);
                                   // r0 = &y
                                    add r0, sp, #8
                                   // \{ r0, r1 \} = y
                                    ldr r0, [sp, #8]
                                    Idr r1, [sp, #12]
                                   // эпилог
                                    add sp, sp, #16
                                    ldmfd sp!, { r4, pc }
```

Стековые фреймы

- Часто требуется, чтобы во время работы программы возможно было проследить динамическую цепочку вызовов от самого вложенного до вызова main
- Например, при выполнении программы была сделана цепочка вызовов: main → f1 → f2 → f2 → f2 → f3
- При исполении подпрограммы f3 требуется найти, какие подпрограммы были вызваны выше по стеку, то есть f2, f2, f2, f1, main

Стековые фреймы

- Применение: обработка исключений в Си++ требуется пройти по динамической цепочке вызовов, чтобы понять, обрабатывается ли данное исключение и где обрабатывается
- Применение: отладка (печать трассы стека)
- Применение: локальные массивы переменного размера (размер локальных переменных заранее не известен)

Стековые фреймы

- Простейший пролог не позволяет прослеживать цепочку вызовов или размещать на стеке массивы переменного размера
 - Неизвестно, сколько стека занято локальными переменными и сохраненными регистрами в каждой функции
- Данные в стеке должны быть специальным образом организованы!
- Структура данных на стеке для обеспечения возможности прослеживания цепочки вызовов
 - стековый фрейм

Пролог функции

- Обозначим r12 как ip (invocation pointer), r11 как fp (frame pointer)
- Стандартный пролог:

```
Mov ip, sp // сохраняем sp stmfd sp!, { fp, ip, lr, pc } // r11, r12, r14, r15 sub fp, ip, #4
```

R15 (pc) — это адрес точки входа в подпрограмму + #12	← FP, для обращения: [fp]
R14 (lr)	[fp, #-4]
R12 (ip) — original SP	[fp, #-8]
R11 (fp)	← SP, для обращения [fp, #-12]

Пролог функции

- Обозначим r12 как ip (invocation pointer), r11 как fp (frame pointer)
- Стандартный пролог:

```
Mov ip, sp // сохраняем sp stmfd sp!, { fp, ip, lr, pc } // r11, r12, r14, r15 sub fp, ip, #4 stmfd sp!, { r4, r5, r6, r7 } // сохраняем регистры sub sp, sp, #16 // выделяем область под лок. //переменные
```

Пролог функции

Для нашего примера:

- [fp, #-28], [fp, #-24], [fp, #-20], [fp, #-16] сохраненные регистры r4, r5, r6, r7
- [fp, #-44], [fp, #-40], [fp, #-36], [fp, #-32] локальные переменные
- Работа с локальными переменными ведется относительно регистра fp

Стандартный эпилог

Для нашего примера:

```
// устанавливаем sp на начало области
сохраненных регистров (если значение sp
неизвестно)
Idr ip, [fp, #-8]
sub sp, ip, #32
// восстанавливаем регистры
Idmfd sp!, { r4, r5, r6, r7 }
// восстанавливаем fp, sp, pc
ldmfd sp, { fp, sp, pc}
```

Стандартный эпилог

Для нашего примера:

```
// если sp не менялось, просто уничтожаем // локальные переменные add sp, sp, #16 // восстанавливаем регистры ldmfd sp!, { r4, r5, r6, r7 } // восстанавливаем fp, sp, lr ldmfd sp, { fp, sp, pc}
```

Навигация по фреймам

• В текущей подпрограмме [fp, #-8] хранит предыдущее значение fp

```
ldr r0, [fp, #-12] // загружаем его в r0 ldr r1, [r0] // в r1 сохраненный рс sub r1, r1, #12 // в r1 — адрес начала подпрограммы
```

- Можем перейти еще на уровень вверх ldr r0, [r0, #-12]// загружаем fp предыдущего уровня
- Еще на уровень вверх ldr r0, [r0, #-12]
- Пока значение в r0 не станет 0