МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр.8382	 Синельников М.Р
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .com и .exe, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Ход работы.

1)




рисунок 1 — результат работы файла .СОМ




рисунок 2 — результат работы плохого .ЕХЕ

2)

```
Z:\>C:
C:\>OS1_Z.Exe
AT
Version:05.00
OEM: 0
SERIAL NUMBER: 000000
```

рисунок 3 — результат работы хорошего .ЕХЕ

3)




рисунок 4 — пример файла .СОМ в 16 ричном виде




рисунок 5а — пример плохого .ЕХЕ в 16 ричном виде




рисунок 56 — пример плохого .ЕХЕ в 16 ричном виде




рисунок 6 — пример хорошего .ЕХЕ в 16 ричном виде

4)




рисунок 7 — файл .СОМ в отладке

5)




рисунок 8 — файл хорошего .ЕХЕ в отладке

Контрольные вопросы.

Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ

- 1) Сколько сегментов должна содержать СОМ программа?
- Сот программа дожна содержать один сегмент.
- 2) ЕХЕ программа?

Как минимум один сегмент. Но в зависимости от модели может быть разное количество.

- 3) Какие директивы должны обязательно быть в тексте СОМ-программы?
- Директива ASSUME, сообщающая компилятору о том, какой сегмент к какому сегментному регистру привязан и директива ORG, резервирующая место для PSP.
 - 4) Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе?

Есть ограничение на размер кода + данных - не более 64к, т.е. размера сегмента, также нельзя использовать сегментные регистры.

Отличия форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей

- 1) Какова структура файла СОМ? С какого адреса располагается код?
- Сот файл содержит один сегмент, первые 100h байт отводятся для PSP, сам файл не превышает 64КБ. Код распологается с адреса 0h(рис. 4).
- 2) Какова структура плохого файала EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

Плохой EXE имеет один сегмент. Код начинается с адреса 300h, так как до этого первые 200h резервируются под настройки, 100h - под PSP. Настройки представлены как таблица настроек.

3) Какова структура файла хорошего EXE? Чем он отличается от файла плохого EXE?

Хороший ЕХЕ имеет три сегмента - сегмент данных, кода и стека. Код начинается с адреса 200h(рис. 6). Отличие от плохого ЕХЕ состоит в количестве сегментов, а также в номере адреса, с которого начинается код.

Загрузка СОМ модуля в основную память

1) Какой формат загрузки модуля СОМ? С какого адреса располагается код?

Код распологается с адреса 100h(рис. 7).

2) Что располагается с адреса 0?

С адреса 0 распологается PSP.

3) Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Сегментные регистры равняются 48DD(рис. 7). Они указывают на PSP.

4) Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

Вершина стека указывает на FFFE, а не в FFFF, так как в FFFF сохраняется адрес возврата. Под стек отводится свободная память, которая не занята программой. Адреса от FFFE до адреса, на котором кончается программа.

Загрузка хорошего ЕХЕ модуля в основную память

1) Как загружается хороший EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

Регистр SS указывает на начало сегмента стека, регистр DS на начало PSP, регистр CS на начало сегмента кода. DS равен 48DD, ES равен 48DD, SS равен 48ED, CS равен 48F7(рис. 8).

2) На что указывают регистры DS и ES?

DS и ES указывают на начало PSP.

3) Как определяется стек?

При помощи директивы ASSUME, которая устанавливает SS на начало сегмента стека.

4) Как определяется точка входа?

При помощи директивы END. Программа начинает выполняться с той метки, которая идёт после этой директивы.

Выводы.

jmp writeModel

Были получены навыки по работе с файлами COM и EXE. Также были реализованы программы, определяющие тип PC и версию системы для файлов .COM и .EXE.

Приложение А. Исходный код программы OS 1.asm

```
TESTPC
               SEGMENT
               ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
               ORG 100H; резервирование места для PSP
START: JMP begin
PC db 'PC',0DH,0AH,'$'
XT db 'PC/XT',0DH,0AH,'$'
AT db 'AT',0DH,0AH,'$'
PS2 30 db 'PS2 model 30',0DH,0AH,'$'
PS2_80 db 'PS2 model 80',0DH,0AH,'$'
PCjr db 'PCjr',0DH,0AH,'$'
PC Covertible db 'PC Convertible',0DH,0AH,'$'
OTHER_MODEL db 'Other model:',0DH,0AH,'$'
VERSION db 'Version:0 $'
POINT db '.$'
MODIFICATION db '0 ',0DH,0AH,'$'
OEM db 'OEM: ',0DH,0AH,'$'
SERIAL_NUMBER db 'SERIAL NUMBER:
                                           ', 0DH,0AH,'$'
begin:
       mov ax,0F000H
       mov es,ax
       mov al,es:[0FFFEH]
       cmp al,0FFH
       je PC label
       cmp al,0FEH
       je XT_label
       cmp al,0FBH
       je XT label
       cmp al,0FCH
       je AT label
       cmp al,0FAH
       je PS2 30 label
       cmp al,0F8H
       je PS2_80_label
       cmp al,0FDH
       je PCjr_label
       cmp al, PC Covertible label
       jmp Other version label
PC label:
       mov dx,offset PC
```

```
XT_label:
       mov dx,offset XT
       jmp writeModel
AT_label:
       mov dx,offset AT
       jmp writeModel
PS2_30_label:
       mov dx,offset PS2_30
       jmp writeModel
PS2_80_label:
       mov dx,offset PS2 80
       jmp writeModel
PCjr_label:
       mov dx,offset PCjr
       jmp writeModel
PC Covertible label:
       mov dx,offset PC Covertible
       jmp writeModel
Other_version_label:
       mov dx,offset OTHER_MODEL
       push ax
       mov ah,09h
       int 21h
       pop ax
       call BYTE_TO_HEX
       push ax
       mov dx, ax
       mov ah, 02h
       int 21h
       pop ax
       jmp OS version label
writeModel:
       push ax
       mov ah,09h
       int 21h
       pop ax
OS_version_label:
       mov ah,30h
       int 21h
       cmp al,0
       je MOD label
       mov si, offset VERSION
       add si,8
       cmp al,9
       jg continue1
       add si,1
       continue1:
       push ax
       call BYTE TO DEC
       mov dx, offset VERSION
       mov ah, 09h
       int 21h
```

pop ax

```
jmp MOD label
MOD label:
       push ax
       mov dx,offset POINT
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
       push ax
       mov si, offset MODIFICATION
       mov al,ah
       cmp al,9
       jg continue2
       add si,1
       continue2:
       call BYTE_TO_DEC
       mov dx, offset MODIFICATION
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
OEM_label:
       push ax
       mov si, offset OEM
       add si,5
       mov al, bh
       call BYTE_TO_DEC
       mov dx, offset OEM
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
SERIAL NUMBER label:
       mov di, offset SERIAL_NUMBER
       add di,20
       mov ax, cx
       call WRD_TO_HEX
       mov al, bl
       call BYTE_TO_HEX
       sub di,2
       mov [di], ax
       mov dx, offset SERIAL_NUMBER
       mov ah, 09h
       int 21h
TETR TO HEX PROC near
 and AL,0Fh
 cmp AL,09
 jbe next
 add AL,07
next:
 add AL,30h
TETR TO HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
;байт в AL переводится в два символа шест. числа в AX
 push CX
 mov AH,AL
 call TETR_TO_HEX
```

xchg AL,AH

```
mov CL,4
 shr AL,CL
 call TETR TO HEX; в AL старшая цифра
 рор СХ ;в АН младшая
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD_TO_HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в AX - число, DI - адрес последнего символа
 push BX
 mov BH,AH
 call BYTE_TO_HEX
 mov [DI],AH
 dec DI
 mov [DI],AL
 dec DI
 mov AL,BH
 call BYTE TO HEX
 mov [DI],AH
 dec DI
 mov [DI],AL
 pop BX
 ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
 push CX
 push DX
 xor AH,AH
 xor DX,DX
 mov CX,10
loop_bd:
 div CX
 or DL,30h
 mov [SI],DL
 dec SI
 xor DX,DX
 cmp AX,10
 jae loop_bd
 cmp AL,00h
 je end 1
 or AL,30h
 mov [SI],AL
end 1:
 pop DX
 pop CX
BYTE_TO_DEC ENDP
TESTPC
              ENDS
       END START
```

Приложение Б. Исходный код программы OS1 2.asm

```
AStack SEGMENT
                     STACK
              DB 12 DUP(0)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
       PC db 'PC',0DH,0AH,'$'
       XT db 'PC/XT',0DH,0AH,'$'
       AT db 'AT',0DH,0AH,'$'
       PS2 30 db 'PS2 model 30',0DH,0AH,'$'
       PS2 80 db 'PS2 model 80',0DH,0AH,'$'
       PCjr db 'PCjr',0DH,0AH,'$'
       PC Covertible db 'PC Convertible',0DH,0AH,'$'
       OTHER MODEL db 'Other model:',0DH,0AH,'$'
       VERSION db 'Version:0 $'
       POINT db '.$'
       MODIFICATION db '0 ',0DH,0AH,'$'
       OEM db 'OEM: ',0DH,0AH,'$'
       SERIAL_NUMBER db 'SERIAL NUMBER:
                                                ', 0DH,0AH,'$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
              ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
TETR TO HEX PROC near
 and AL,0Fh
 cmp AL,09
 ibe next
 add AL,07
next:
 add AL,30h
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE TO HEX PROC near
;байт в AL переводится в два символа шест. числа в AX
 push CX
 mov AH,AL
 call TETR_TO_HEX
 xchg AL,AH
 mov CL,4
 shr AL,CL
 call TETR TO HEX; в AL старшая цифра
 рор СХ ;в АН младшая
```

```
BYTE_TO_HEX ENDP
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
 push BX
 mov BH,AH
 call BYTE_TO_HEX
 mov [DI],AH
 dec DI
 mov [DI],AL
 dec DI
 mov AL,BH
 call BYTE_TO_HEX
 mov [DI],AH
 dec DI
 mov [DI],AL
 pop BX
 ret
WRD_TO_HEX ENDP
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
 push CX
 push DX
 xor AH,AH
 xor DX,DX
 mov CX,10
loop_bd:
 div CX
 or DL,30h
 mov [SI],DL
 dec SI
 xor DX,DX
 cmp AX,10
 jae loop_bd
 cmp AL,00h
 je end 1
 or AL,30h
 mov [SI],AL
end_1:
 pop DX
 pop CX
BYTE_TO_DEC ENDP
Main PROC far
       push ds
       sub ax,ax
       push ax
       mov ax,DATA
       mov ds,ax
       mov ax,0F000H
       mov es,ax
       mov al,es:[0FFFEH]
       cmp al,0FFH
       je PC label
       cmp al,0FEH
       je XT_label
```

ret

```
cmp al,0FBH
       je XT_label
       cmp al,0FCH
       je AT label
       cmp al,0FAH
       je PS2 30 label
       cmp al,0F8H
       je PS2_80_label
       cmp al,0FDH
       je PCjr_label
       cmp al, PC_Covertible_label
       jmp Other_version_label
PC label:
        mov dx,offset PC
       jmp writeModel
XT_label:
       mov dx,offset XT
       jmp writeModel
AT label:
        mov dx,offset AT
       jmp writeModel
PS2_30_label:
        mov dx,offset PS2_30
       jmp writeModel
PS2_80_label:
        mov dx,offset PS2_80
       jmp writeModel
PCjr_label:
       mov dx,offset PCjr
       jmp writeModel
PC Covertible label:
       mov dx,offset PC Covertible
       jmp writeModel
Other_version_label:
       mov dx,offset OTHER_MODEL
       push ax
       mov ah,09h
       int 21h
       pop ax
       call BYTE_TO_HEX
       push ax
       mov dx, ax
       mov ah, 02h
       int 21h
       pop ax
       jmp OS version label
writeModel:
       push ax
       mov ah,09h
       int 21h
       pop ax
```

```
OS version label:
       mov ah,30h
       int 21h
       cmp al,0
       je MOD label
       mov si, offset VERSION
       add si,8
       cmp al,9
       jg continue1
       add si,1
       continue1:
       push ax
       call BYTE_TO_DEC
       add si, 1
       mov dx, offset VERSION
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
       jmp MOD_label
MOD label:
       push ax
       mov dx,offset POINT
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
       push ax
       mov si, offset MODIFICATION
       mov al, ah
       cmp al,9
       jg continue2
       add si,1
       continue2:
       call BYTE_TO_DEC
       add si, 1
       mov dx, offset MODIFICATION
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
OEM_label:
       push ax
       mov si, offset OEM
       add si,5
       mov al, bh
       call BYTE_TO_DEC
       add si, 1
       mov dx, offset OEM
       mov ah, 09h
       int 21h
       pop ax
SERIAL NUMBER label:
       mov di, offset SERIAL_NUMBER
       add di,20
       mov ax, cx
       call WRD TO HEX
       mov al, bl
       call BYTE_TO_HEX
       sub di, 2
       mov [di], ax
       mov dx, offset SERIAL_NUMBER
```

mov ah, 09h int 21h ret

Main ENDP CODE ENDS END Main