МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей

Студент гр. 8382	Щемель Д.А.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2020

Цель работы

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов **.COM** и **.EXE**, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

Ход выполнения работы

Был написан исходный код для .СОМ-модуля. Результат работы которого приведён на скриншоте ниже.

```
C:\>SCOM.COM
PC TYPE: AT
SYSTEM VERSION: 05.00
OEM: 0
NUMBER: 000
C:\>_
```

Рис. 1: Результат работы .СОМ

Из исходного кода .COM-модуля был скомпилировн "плохой" .EXE. Результат работы которого приведён на скриншоте ниже.

```
C:\>SCOM.EXE

θδ "■√n°2.PC TYPE: FC

5 θ

θδ "
■√n°2.PC TYPE:

5 θ

θδ "
n°2.PC TYPE:

θδ "■√n°2.PC TYPE:

θδ "■√n°2.PC TYPE:

5 θ

θδ "■√n°2.PC TYPE:

6 θδ "■√n°2.PC TYPE:
```

Рис. 2: Результат работы "плохого" .ЕХЕ

Для "хорошего" .ЕХЕ был написан код, выполняющий те же самые действия,

но с учётом особенностей для .ЕХЕ-модуля. Результат его работы представлен на скриншоте ниже.

C:\>SEXE.EXE
PC TYPE: AT
SYSTEM VERSION: 05.00
OEM: 0
NUMBER: 000

Рис. 3: Результат работы хорошего .ЕХЕ

Контрольные вопросы

Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ

- Сколько сегментов должна содержать СОМ-программа?
 Только один.
- 2. ЕХЕ-программа?

Более одного. Обязательный сегмент - сегмент кода. Опциональными являются сегменты: данных, стэк и др.

- 3. Какие директивы обязательно должны быть в тексте СОМ-программы? *ORG* - задаёт смещение внутри сегмента. (Для того, чтобы в начале в последствии разместился *PSP* без затирания кода программы)
 - ASSUME устанавливает соответствие между сегментами и сегментными регистрами.
- 4. Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе?

Нет. Нельзя создавать более одного сегмента и использовать адресацию сегментов. т.к отсутствутет таблица настройки адресов (relocation information)

Отличия форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей

1. Какова структура файла СОМ? С какого адреса располагается код?

Один сегмент. Адрес начала - 0. Ниже приведён скриншот.




Рис. 4: Структура .СОМ

- 2. Какова структура "плохого" EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?
 - С адреса 0 начинается заголовок .EXE-программы. Код начинается с 300h. См скриншот ниже.
- 3. Какова структура "хорошего" EXE? Чем он отличается от файла "плохого EXE"?
 - С 200h начинается стэк. С 220h начинается сегмент данных. С 2a0h начинается сегмент кода. Оличается от "плохого" EXE наличием более одного сегмента и стэка. Порядок сегментов может меняться, а потому и позиция начала кода отличается.

dmitry@loc	alho	ost [*]	-/D/	/0/.	Lab'	>	iexy	/1 <u>S</u>	COM.E	XE								
00000000	4d	5a	97	00	03	00	00	00	20	00	00	00	ff	ff	00	00	MZ×0 • 000	000××00
00000010	00	00	26	28	00	01	00	00	1e	00	00	00	01	00	00	00	00&(0.00	
00000020	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00000000	00000000
大																		
00000300	e9	c1	00	ff	fc	fe	fb	fc	f8	fd	f9	50	43	0d	0a	24	xx0xxxx	xxxPCS
00000310	50	43	2f	58	54	0d	0a	24	41	54	0d	0a	24	50	53	32	PC/XT\$	AT\$PS2
00000320	20	6d	6f	64	65	6c	20	33	30	0d	0a	24	50	53	32	20	model 3	0\$PS2
00000330	6d	6f	64	65	6c	20	35	30	2f	36	30	0d	0a	24	50	53	model 50	/60\$PS
00000340	32	20	6d	6f	64	65	6c	20	38	30	0d	0a	24	50	43	6a	2 model	80\$PC;
00000350	72	0d	0a	24	50	43	20	43	6f	6e	76	65	72	74	69	62	r\$PC C	onvertib
00000360	6c	65	0d	0a	24	30	30	2e	30	30	0d	0a	24	30	0d	0a	le\$00.	
00000370	24	30	30	30	0d	0a	24	32	с0	b4	4c	cd	21	c3	50	b4	\$000\$2	
00000380	09	cd	21	58	c3	24	0f	3c	09	76	02	04	07	04	30	c3	_	_v····0>
00000390	51	8a	e0	e8	ef	ff	86	c4	b1	04	d2	e8	e8	e6	ff	59	Qxxxxxxx	
000003a0	c3	51	52	32	e4	33	d2	b9	0a	00	f7	f1	80	ca	30	88	×QR2×3××	
000003b0	14	4e	33	d2	3d	0a	00	73	f1	3c	00	74	04		30	88	•N3×=_0s	
000003c0	04	5a	59	c3	b8	00	f0	8e	c0	26	a0	fe	ff	3a	06	03	•ZY××0××	
000003d0	01	74	33	3a	06	05	01	74	33	3a	06	06	01	74	2d	3а	•t3:•••t	
000003e0	06	04	01	74	2d	3а	06	07	01	74	2d	3а	06	08	01	74	· · · t - : · ·	•t-:•••
000003f0	2d	3a	06	3e	01	74	2d	3a	06	09	01	74	2d	3a	06	0a	-:•>•t-:	
00000400	01	74	2d	eb	31	90	ba	0b	01	eb	3b	90	ba	10	01	eb	•t-x1xx•	
00000410	35	90	ba	18	01	eb	2f	90	ba	1d	01	eb	29	90	ba	2c	5×ו•×/×	
00000420	01	eb	23	90	ba	3e	01	eb	1d	90	ba	4d	01	eb	17	90	• ×#××>• ×	
00000430	ba	54	01	eb	11	90	e8	57	ff	8b	d0	b4	02	cd	21	86	×T•ו××W	
00000440	d6	cd	21	eb	04	90	e8	35	ff	b4	30	cd	21	8b	d0	be	xx!x•xx5	
00000450	65	01	46	e8	4b	ff	be	65	01	83	c6	04	8a	c6	e8	40	e•F×K××e	
00000460	ff	ba	65	01	e8	17	ff	be	6d	01	8a	c7	ba	6d	01	e8	xx6.x.xx	
00000470	0c	ff	be	71	01	8a	c3	e8	27	ff	be	71	01	46	8a			'xxq•Fx
00000480	e8	1e	ff	be	71	01	83	c6	02	8a	c5	e8	13	ff	ba	71	x*xxd*xx	* XXX * XX
00000490	01	e8	ea	fe	e8	e0	fе										*XXXXXX	

Рис. 5: Структура плохого .ЕХЕ-файла

lmitry@loc	alho	ost	-/D,	/0/]	Lab'	>	nexy	/l <u>S</u>	EXE.E	XE								
00000000	4d	5a	с5	01	02	00	01	00	20	00	00	00	ff	ff	00	00	MZו•0•0	000××0
00000010	20	00	3b	3b	4d	00	0a	00	1e	00	00	00	01	00	4e	00	0;;M0_0	•000 • 0N
00000020	0a	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	_0000000	0000000
00000030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00000000	0000000
*																		
00000220	ff	fc	fe	fb	fc	f8	fd	f9	50	43	0d	0a	24	50	43	2f	xxxxxxx	PC\$PC
00000230	58	54	0d	0a	24	41	54	0d	0a	24	50	53	32	20	6d	6f	XT\$AT_	_\$PS2 m
00000240	64	65	6c	20	33	30	0d	0a	24	50	53	32	20	6d	6f	64	del 30	\$PS2 mo
00000250	65	6c	20	35	30	2f	36	30	0d	0a	24	50	53	32	20	6d	el 50/60	\$PS2
00000260	6f	64	65	6c	20	38	30	0d	0a	24	50	43				0a	odel 80_	
00000270	24	50	43	20	43	6f	6e	76	65	72	74	69		6c		0d	\$PC Conv	
00000280	0a	24	30	30	2e	30	30	0d	0a	24	30	0d	0a	24	30	30	_\$00.00_	
00000290	30	0d	0a	24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0\$0000	
000002a0	32	c0	b4	4c	cd	21	c3	50	b4	09	cd	21	58	c3		0f	2××L×!×P	
000002b0	3c	09	76	02	04	07	04	30	с3	51	8a	e0	e8	ef	ff	86	<_v····0	
000002c0	c4	b1	04	d2	e8	e8	e6	ff	59	c3	51	52	32	e4	33	d2	xx•xxxx	Y×QR2×3
000002d0	b9	0a	00	f7	f1	80	ca	30	88	14	4e	33	d2	3d		00	x_0xxxx0	וN3×=_
000002e0	73	f1	3с	00	74	04	0c	30	88	04	5a	59	c3	b8	02	00	s×<0t•_0	
000002f0	8e	d8	b8	00	f0	8e	c0	26	a0	fe	ff	За	06	00	00	74	xxx0xxx&	×××: •00
00000300	33	3a	06	02	00	74	33	3a	06	03	00	74	2d	За		01	3: ••0t3:	
00000310	00	74	2d	За	06	04	00	74	2d	За	06	05	00	74	2d	3a	0t-:••0t	-:••0t-
00000320	06	3b	00	74	2d	3a	06	06	00	74	2d	3a	06	07	00	74	•;0t-:••	
00000330	2d	eb	31	90	ba	08	00	eb	3b	90	ba	0d	00	eb	35	90	-x1xx•0x	
00000340	ba	15	00	eb	2f	90	ba	1a	00	eb	29	90	ba	29	00	eb	x • 0 x / x x •	
00000350	23	90	ba	3b	00	eb	1d	90	ba	4a	00	eb	17	90		51	#xx;0x•x	
00000360	00	eb	11	90	e8	52	ff	8b	d0	b4	02	cd	21	86	d6	cd	0ו××R××	
00000370	21	eb	04	90	e8	30	ff	b4	30	cd	21	8b	d0	be	62	00	!x•xx0xx	
00000380	46	e8	46	ff	be	62	00	83	с6	04	8a	c6	e8	3b		ba	F×F××b0×	,
00000390	62	00	e8	12	ff	be	6a	00	8a	с7	ba	6a	00	e8	07	ff	b0ו××j0	
000003a0	be	6e	00	8a	c3	e8	22	ff	be	6e	00	46	8a	c1	e8	19	×n0×××"×	
000003b0	ff	be	6e	00	83	c6	02	8a	c5	e8	0e	ff	ba	6e	00	e8	xxn0xx•x	xx•xxn0
000003c0	e5	fe	e8	db	fe												xxxxx	

Рис. 6: Структура хорошего .ЕХЕ-файла

Загрузка СОМ модуля в основную память

- 1. Какой формат загрузки модуля COM? С какого адреса располагается код? *PSP* - размером 100h байт. После чего с 100h начинается код.
- 2. Что располагается с адреса 0?
 - *PSP* системный сегмент с адресом выхода, информацией о работе предыдущей программы, параметры, с которыми была запущена текущая программа (переменные среды, аргументы командой строки).
- 3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Сегментные значения указывают на адрес 19F5 - начало *PSP*. См скриншот ниже.

CS	19F5	ΙP	0100
DS	19F5		
ES	19F5	HS	19F5
SS	19F5	FS	19F5

Рис. 7: Системные регистры

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса? Начальное значение *SP* - FFFEh. Это самое начало сегмента памяти. Расширение стэка происходит вниз без ограничений.

Загрузка "хорошего" ЕХЕ модуля в основную память

1. Как загружается "хороший" ЕХЕ? Какие значения имеют сегментные регистры?

В начало добавляется *PSP. CS* указывает на 1A0F - адрес сегмента кода. *SS* на 1A05 - адрес начала сегмента стэка. Остальные сегменты указывают на 19F5 - начало *PSP*. См скриншот ниже.

2. На что указывают регистры DS и ES? *PSP*

CS 1AOF	IP 004D
DS 19F5	
ES 19F5	HS 19F5
SS 1A05	FS 19F5

Рис. 8: Сегментные регистры

3. Как определяется стек?

Размер стэка задаётся программно. При запуске программы SP указывает на *размер стэка*.

4. Как определяется точка входа?

END , либо с начала сегмента кода, при отсутствие первого выражения.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки написания кода для .COM-модулей и .EXE на примере программы для получения сведений о машине, на которой они будут запущены. Были выявлены и изучены различия между .COM и .EXE модулями.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ SCOM

```
TESTPC SEGMENT
       ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
       ORG 100H
START: JMP BEGIN
PC db Offh
AT db Ofch
PCXT_1 db Ofeh
PCXT 2 db Ofbh
PS230 db Ofch
PS25060 db 0f8h
PCjr db Ofdh
PCConv db 0f9h
PC TYPE STRING db 'PC TYPE: $'
SYSTEM VERSION STRING db 'SYSTEM VERSION: $'
OEM STRING LABEL db 'OEM: $'
NUMBER STRING LABEL db 'NUMBER: $'
PC STRING db 'PC', 13, 10, '$'
PC XT STRING db 'PC/XT', 13, 10, '$'
AT_STRING db 'AT', 13, 10, '$'
PS230 STRING db 'PS2 model 30', 13, 10, '$'
PS25060 STRING db 'PS2 model 50/60', 13, 10, '$'
PS280 STRING db 'PS2 model 80', 13, 10, '$'
PCjr STRING db 'PCjr', 13, 10, '$'
PCConv STRING db 'PC Convertible', 13, 10, '$'
VERSION_STRING db '00.00', 13, 10, '$'
OEM_STRING db '0', 13, 10, '$'
NUMBER_STRING db '000', 13, 10, '$'
EXIT PROC near
```

xor AL, AL

```
mov AH, 4ch
    int 21h
    ret
EXIT ENDP
PRINT PROC near
    push ax
    mov ah, 09h
    int 21h
    pop ax
    ret
PRINT ENDP
TETR_TO_HEX PROC near
    and al, Ofh
    cmp al, 09
    jbe NEXT
    add al, 07
    NEXT:
        add al, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
    push cx
    mov ah, al
    call TETR_TO_HEX
    xchg al, ah
    mov cl, 4
    shr al, cl
    call TETR_TO_HEX
    pop cx
    ret
BYTE_TO_HEX ENDP
```

```
BYTE_TO_DEC PROC near
    push cx
    push dx
    xor ah, ah
    xor dx, dx
    mov cx, 10
    loop_bd:
        div cx
        or dl, 30h
        mov [si], dl
        dec si
        xor dx, dx
        cmp ax, 10
        jae loop_bd
        cmp al, 00h
        je end_1
        or al, 30h
        mov [si], al
    end_1:
        pop dx
        pop cx
    ret
BYTE_TO_DEC ENDP
BEGIN:
    mov ax, Of000h
    mov es, ax
    mov al, es:[Offfeh]
    mov dx, offset PC_TYPE_STRING
    call PRINT
    cmp al, PC
```

```
je print_PC
cmp al, PCXT_1
je print_PC_XT
cmp al, PCXT_2
je print_PC_XT
cmp al, AT
je print_AT
cmp al, PS230
je print_PS2_30
cmp al, PS25060
je print_PS2_50_or_60
cmp al, PS280_STRING
je print_PS2_80
cmp al, PCjr
je print_PCjr
cmp al, PCConv
je print_PCConv
jmp print_unknown
print_PC:
    mov dx, offset PC_STRING
    jmp finish
print_PC_XT:
    mov dx, offset PC_XT_STRING
    jmp finish
print_AT:
    mov dx, offset AT_STRING
    jmp finish
print_PS2_30:
    mov dx, offset PS230_STRING
    jmp finish
print_PS2_50_or_60:
    mov dx, offset PS25060_STRING
```

```
jmp finish
print_PS2_80:
    mov dx, offset PS280_STRING
    jmp finish
print_PCjr:
    mov dx, offset PCjr_STRING
    jmp finish
print_PCConv:
    mov dx, offset PCConv_STRING
    jmp finish
print_unknown:
    call BYTE_TO_HEX
    mov dx, ax
    mov ah, 02h
    int 21h
    xchg dl, dh
    int 21h
    jmp skip
finish:
    call PRINT
skip:
mov ah, 30h
int 21h
mov dx, ax
mov si, offset VERSION_STRING
inc si
call BYTE_TO_DEC
mov si, offset VERSION_STRING
add si, 4
mov al, dh
call BYTE_TO_DEC
mov dx, offset SYSTEM_VERSION_STRING
call PRINT
```

mov dx, offset VERSION_STRING

call PRINT

mov dx, offset OEM_STRING_LABEL

call PRINT

mov si, offset OEM_STRING

mov al, bh

mov dx, offset OEM_STRING

call PRINT

mov dx, offset NUMBER_STRING_LABEL

call PRINT

mov si, offset NUMBER_STRING

mov al, bl

call BYTE_TO_DEC

mov si, offset NUMBER_STRING

inc si

mov al, cl

call BYTE_TO_DEC

mov si, offset NUMBER_STRING

add si, 2

mov al, ch

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset NUMBER_STRING

call PRINT

call EXIT

TESTPC ENDS

END START

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ SEXE

```
STACK SEGMENT STACK
    DW 10h DUP(0)
STACK ENDS
DATA SEGMENT
PC db Offh
AT db Ofch
PCXT_1 db Ofeh
PCXT 2 db Ofbh
PS230 db Ofch
PS25060 db 0f8h
PCjr db Ofdh
PCConv db 0f9h
PC TYPE STRING db 'PC TYPE: $'
SYSTEM_VERSION_STRING db 'SYSTEM VERSION: $'
OEM STRING LABEL db 'OEM: $'
NUMBER STRING LABEL db 'NUMBER: $'
PC_STRING db 'PC', 13, 10, '$'
PC_XT_STRING db 'PC/XT', 13, 10, '$'
AT_STRING db 'AT', 13, 10, '$'
PS230 STRING db 'PS2 model 30', 13, 10, '$'
PS25060 STRING db 'PS2 model 50/60', 13, 10, '$'
PS280 STRING db 'PS2 model 80', 13, 10, '$'
PCjr STRING db 'PCjr', 13, 10, '$'
PCConv STRING db 'PC Convertible', 13, 10, '$'
VERSION_STRING db '00.00', 13, 10, '$'
OEM_STRING db '0', 13, 10, '$'
NUMBER_STRING db '000', 13, 10, '$'
DATA ENDS
```

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:_STACK

EXIT PROC near

```
xor AL, AL
    mov AH, 4ch
    int 21h
    ret
EXIT ENDP
PRINT PROC near
    push ax
    mov ah, 09h
    int 21h
    pop ax
    ret
PRINT ENDP
TETR_TO_HEX PROC near
    and al, Ofh
    cmp al, 09
    jbe NEXT
    add al, 07
    NEXT:
        add al, 30h
    ret
TETR_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_HEX PROC near
    push cx
    mov ah, al
    call TETR_TO_HEX
    xchg al, ah
    mov cl, 4
    shr al, cl
```

```
pop cx
    ret
BYTE_TO_HEX ENDP
BYTE_TO_DEC PROC near
    push cx
    push dx
    xor ah, ah
    xor dx, dx
    mov cx, 10
    loop_bd:
        div cx
        or dl, 30h
        mov [si], dl
        dec si
        xor dx, dx
        cmp ax, 10
        jae loop_bd
        cmp al, 00h
        je end_1
        or al, 30h
        mov [si], al
    end_1:
        pop dx
        pop cx
    ret
BYTE_TO_DEC ENDP
MAIN:
    mov ax, DATA
    mov ds, ax
    mov ax, Of000h
```

call TETR_TO_HEX

```
mov es, ax
mov al, es:[Offfeh]
mov dx, offset PC_TYPE_STRING
call PRINT
cmp al, PC
je print_PC
cmp al, PCXT_1
je print_PC_XT
cmp al, PCXT_2
je print_PC_XT
cmp al, AT
je print_AT
cmp al, PS230
je print_PS2_30
cmp al, PS25060
je print_PS2_50_or_60
cmp al, PS280_STRING
je print_PS2_80
cmp al, PCjr
je print_PCjr
cmp al, PCConv
je print_PCConv
jmp print_unknown
print_PC:
    mov dx, offset PC_STRING
    jmp finish
print_PC_XT:
    mov dx, offset PC_XT_STRING
    jmp finish
print_AT:
```

```
mov dx, offset AT_STRING
    jmp finish
print_PS2_30:
    mov dx, offset PS230_STRING
    jmp finish
print_PS2_50_or_60:
    mov dx, offset PS25060_STRING
    jmp finish
print_PS2_80:
    mov dx, offset PS280_STRING
    jmp finish
print_PCjr:
    mov dx, offset PCjr_STRING
    jmp finish
print_PCConv:
    mov dx, offset PCConv_STRING
    jmp finish
print_unknown:
    call BYTE_TO_HEX
    mov dx, ax
    mov ah, 02h
    int 21h
    xchg dl, dh
    int 21h
    jmp skip
finish:
    call PRINT
skip:
mov ah, 30h
int 21h
mov dx, ax
mov si, offset VERSION_STRING
inc si
```

call BYTE_TO_DEC

mov si, offset VERSION_STRING

add si, 4

mov al, dh

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset SYSTEM_VERSION_STRING

call PRINT

mov dx, offset VERSION_STRING

call PRINT

mov dx, offset OEM_STRING_LABEL

call PRINT

mov si, offset OEM_STRING

mov al, bh

mov dx, offset OEM_STRING

call PRINT

mov dx, offset NUMBER_STRING_LABEL

call PRINT

mov si, offset NUMBER STRING

mov al, bl

call BYTE_TO_DEC

mov si, offset NUMBER_STRING

inc si

mov al, cl

call BYTE_TO_DEC

mov si, offset NUMBER_STRING

add si, 2

mov al, ch

call BYTE_TO_DEC

mov dx, offset NUMBER_STRING

call PRINT

call EXIT

CODE ENDS

END MAIN